Handbuch Projektverwaltung

Version 4.42.400

Revision: 442400-16082023-1401

Copyright © 2012-2023 - Moser Software GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Zum Inhalt:

Einsatz und Verwendung der MOS'aik-Projektverwaltung .

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.moser.de/datenschutzhinweise/>.

Inhaltsverzeichnis

1. Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,	iv
1. Begrüßung	1
2. MOS'aik auf einen Blick	2
2.1. Leistungsumfang	4
2.2. Zusatzmodule	10
3. MOS'aik Installation und Update	11
4. Bedienung des Programms	13
4.1. Benutzeroberfläche	14
4.2. Farbige Gestaltung	26
5. Datenverwaltung	29
5.1. Mandanten	29
5.2. Datenarten und Datenverwaltung	31
5.3. Betriebsdaten	32
5.4. Stammdaten	47
5.5. Kunden- und Lieferantenakte (Infodesk)	97
5.6. Arbeiten mit Tabellenarbeitsblättern	99
5.7. Such- und Filterfunktionen	105
5.8. Suchlisten und Suchbäume	129
5.9. Warenkorbfunktionen	131
6. Projektvorgänge	134
6.1. Vorgangsarten	134
6.2. Einstellen der Vorgangsarten	136
6.3. Neue Projekte und Vorgänge erstellen	147
6.4. Arbeiten mit den Vorgangsansichten	150
6.5. Projektvorgänge bearbeiten	166
6.6. Gliedern von Projektvorgängen	181
6.7. Projekt- und Vorgangseigenschaften	188
6.8. Der Auftrag	197
6.9. Rechnungen und Akontoanforderungen	200
6.10. Eingangsrechnungen und -gutschriften	208
6.11. Druckausgaben	219
6.12. Vorgänge übermitteln und exportieren	230
7. Kalkulation in der Projektverwaltung	233
7.1. Detailansicht (Detailfenster)	233
7.2. Einstellungen auf Gliederungsebene	238
8. Feinheiten der Projektverwaltung	243
8.1. Sonderzuschläge	243
8.2. Ab-/Zuschlag als Position	250
8.3. Insgemeinkostentitel	254
8.4. Sicherheitsleistungen	254
8.5. Steuerschuldumkehr	256
9. Projekte bearbeiten	258
9.1. Projekte	258
9.2. Projektakte	264
9.3. Jumbos	268
9.4. Vorlagen	270
10. Aufmaße	272
11. MOS'aik-Dateiablageordner	273
11.1. Dateiablageordner pro Adresse	274
11.2. Archivierung von Projekten	277
11.3. Speicherung von Dokumenten	277
11.4. Druckausgaben speichern	278
12. MOS'aik-Ordner "Allgemein"	281
12.1. Agenda	281
12.2. Dienste und Assistenten	301

13. Auswertungen	303
13.1. Chefübersichten	305
13.2. Adressenstatistiken	306
13.3. Artikelstatistiken	308
13.4. Setstatistiken	310
13.5. Personalstatistiken	311
13.6. Buchungslisten	312
13.7. Nachkalkulation	312
13.8. Arbeitspakete	314
14. Zubehör	316
14.1. Makros	316
14.2. MOS'aik an Microsoft Office® anschließen	319
14.3. E-Mail Funktionen	320
14.4. Routenplaner	320
15. Schlusswort	322

Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,

wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns und unserer Software entgegenbringen. Wir haben uns bemüht, für Sie ein gutes und ausführliches Handbuch zu erstellen. Wenn Sie Anregungen zum Handbuch haben, teilen Sie uns diese bitte mit. Wir sind für jeden Vorschlag dankbar.

Dieses Handbuch und die Software sind Eigentum der Firma Moser. Die einschlägigen Vorschriften über Copyright sind zu beachten. Eine Nutzung ist nur im Sinne unserer Nutzungsbedingungen und der AGB gestattet.

Die Software ist modular aufgebaut. Deshalb sind nicht alle beschriebenen Funktionen automatisch im Standardlieferungsumfang enthalten. Auch behalten wir uns jederzeit und ohne Ankündigung jegliche Änderung der Software vor. Dies geschieht im Sinne des technischen Fortschritts. Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Microsoft®, Microsoft Windows®, Microsoft Office® (Word®, Excel®, Outlook®, Access®), Intel, Pentium, Novell und Linux sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen. MOS'aik ist ein Warenzeichen der Firma Moser.

Die in den Beispielen verwendeten Namen und sonstigen Daten sind frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten sind rein zufällig.

In den Abbildungen der Dokumentation werden Inhalte zum Teil farblich hervorgehoben. Diese Markierungen sind nicht Teil der Anwendung, sondern dienen dem besseren Verständnis der Erläuterungen.

Dieser Dokumentation liegt die zum Zeitpunkt der Herausgabe aktuelle Programmversion zugrunde:

Aktuelle MOS'aik Programmversion **4.42.400**

Kapitel 1. Begrüßung

Herzlich willkommen bei der Projektverwaltung von MOS'aik, der Moser Unternehmenssoftware für den Mittelstand. Mit MOS'aik haben Sie sich für eine leistungsstarke kaufmännische Lösung entschieden, die durch ihre 100%ige Einbindung in Microsoft Office und in die Microsoft Windows Betriebssysteme zu dem Modernsten gehört, was derzeit auf dem Markt angeboten wird. Die variable Struktur und die vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten lassen eine ideale Anpassung der Software auf Ihre betrieblichen Belange zu. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Aussehen und Darstellungsform des Programms auf Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. MOS'aik will Ihnen helfen, damit Sie Ihre tägliche Büroarbeit leicht, effizient erledigen und Freude bei der Arbeit haben.

Zu diesem Handbuch

Freude soll Ihnen dieses Buch bringen. Deshalb will dieses Handbuch auch nicht alle Funktionsmerkmale bis ins letzte Detail aufzeigen. Stattdessen soll es Sie anhand praxisnaher Beispiele einfach und verständlich in die Bedienung des Programms einführen. Wir konzentrieren uns dabei auf die wichtigsten Funktionen des Programms, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit immer wieder brauchen. Wir möchten, dass Sie die inneren Zusammenhänge des Systems erkennen und Sie auf das Wesentliche hinführen. Unterstützend werden Ihnen in diesem Dokument Beispiele zum Buchen der wichtigsten Geschäftsvorfälle präsentiert.

Symbole und Hinweise in diesem Handbuch

Im Handbuch werden Sie gelegentlich Texte finden, die in **Feldern mit farbigem Hintergrund** hervorgehoben sind. Diese enthalten wichtige Zusatzinformationen:

Darüber hinaus gibt es noch weitere Schriften und Darstellungsformen mit besonderer Bedeutung:

- Die Tasten Ihrer Tastatur werden beispielsweise wie folgt dargestellt: [Strg] für die Steuerungstaste. Sind mehrere Tasten gleichzeitig zu drücken, so wird dies wie folgt dargestellt, z.B. [Alt]+[Druck] bedeutet, zuerst müssen Sie die Taste [Alt] drücken, festhalten und dann die Taste [Druck] betätigen.

Tasten mit Symbolen werden nach Möglichkeit auch als Symbol dargestellt, z.B. [Enter] bedeutet Eingabetaste.

- Menüpunkte werden beispielsweise wie folgt gekennzeichnet: Datei > Druckereinrichtung
- Viele Arbeitsschritte sind auch vereinfacht durchzuführen z.B., indem man auf ein Symbol in der Symbolleiste klickt. So bedeutet ein Druck auf das Gleiche, wie die Befehlsreihenfolge Datei > Seitenansicht.
- Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Deshalb verdeutlichen zahlreiche Bildschirmabzüge den Textinhalt.

Kapitel 2. MOS'aik auf einen Blick

In diesem Kapitel erhalten Sie eine Beschreibung der Zielgruppe sowie der wichtigsten Eigenschaften und Komponenten von MOS'aik. Außerdem erfahren Sie hier, welche Voraussetzungen an den Benutzer und die eingesetzte Computer-Hardware gestellt werden.

Für wen ist das Programm gedacht?

MOS'aik ist als perfekte Rund-um Organisation für den Mittelstand von heute und morgen konzipiert. Es eignet sich dank seiner vielfältigen Möglichkeiten und seiner Flexibilität für (fast) alle Betriebe des Bauhaupt- und Baunebengewerbes. Es ist ebenfalls in sogenannten Mischbetrieben, d.h. Betrieben mit Handels- und Handwerksfunktionen, sehr gut einsetzbar. Dabei unterstützt die moderne grafische Benutzeroberfläche sowohl Anfänger auf dem Gebiet der PC-Anwendungen als auch erfahrene "alte Hasen". Moser entwickelt seit 1979 Programme für den Mittelstand. Derzeit werden diese Programme auf über 100.000 Arbeitsplätzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingesetzt. Es gibt außerdem eine niederländische Version für die Beneluxstaaten. Die praktischen Erfahrungen dieser Jahre und die engen Kontakte zu Verbänden waren Grundlage für die Entwicklung dieses jüngsten Sprosses aus dem Hause Moser. Der modulare Aufbau und die Flexibilität von MOS'aik erlauben es, das System an die individuellen Arbeitsabläufe Ihres Betriebes anzupassen. Zusätzlich kann sich jeder Benutzer seine eigenen BildschirmEinstellungen schaffen. Das steigert die Effizienz und die Produktivität jedes Mitarbeiters. Die MOS'aik-Projektverwaltung als Kernstück des Systems erledigt schnell und einfach die Kalkulation, die Arbeitsvorbereitung, die Durchführung, die Kostenkontrolle und die Abrechnung. Sie liefert auf Wunsch die Zahlen für die Offene Posten Verwaltung, für das Mahnwesen und den Zahlungsverkehr. Außerdem stellt sie die Informationen und Daten zur Verfügung, die für unternehmerische Entscheidungen notwendig sind. Mit anderen Worten: MOS'aik bietet jederzeit eine absolute Transparenz des Betriebes und damit Sicherheit.

Was macht MOS'aik für Sie so wertvoll?

- **Der modulare Aufbau.** Durch die Aufteilung in Grundmodul, Erweiterungsmodule und Zusatzmodule kann sich jeder seinen Leistungsumfang individuell zusammenstellen, d.h. man kauft die Programmausstattung, die im Augenblick benötigt wird. Wenn die Anforderungen wachsen, wächst MOS'aik mit. Sie können jederzeit den Leistungsumfang schnell und einfach aufstocken.
- **Die moderne Benutzeroberfläche.** Microsoft Office® für Windows® ist der Quasi-Standard für Benutzeroberflächen moderner Bürosoftware. Jedermann kennt und beherrscht sie. Das Programm nutzt diesen Vorteil und stärkt damit die Produktivität der Mitarbeiter.
- **Die individuelle Einstellung pro Benutzer.** Jeder Benutzer kann sich seine Arbeitsunterlagen individuell einstellen. So sieht er nur das, was er braucht. Damit ist ein sehr effizientes Arbeiten möglich. Selbstverständlich können die Einstellungen jederzeit wieder geändert werden, sobald sich neue Umstände auftun.
- **Die Flexibilität nach außen.** Die Formulare und Listenausdrucke können individuell gestaltet werden. Dies geht so weit, dass Sie auf Wunsch Ihre Firmenformulare gleich mit drucken können.
- **Die Seitenansicht.** In der Seitenansicht können Sie sich alle Druckausgaben vorher auf dem Bildschirm ansehen. Und zwar 100%ig so, wie sie später auf dem Drucker erscheinen.
- **Der Datenaustausch mit Microsoft Office®.** Sie wollen Briefe in Word® schreiben? Kein Problem, holen Sie sich die Adresse(n) direkt aus MOS'aik. Sie möchten Ihre Statistiken als Grafik drucken? Selektieren Sie die Daten in MOS'aik und übergeben Sie diese an Excel®. Ein Assistent hilft Ihnen dabei.
- **Der Datenaustausch mit Ihren Lieferanten.** Zahlreiche Schnittstellen wie `DATANORM`, `ELDANORM`, ... halten Ihnen Ihre Preise immer aktuell.
- **Investitionssicherheit**

Modernste Entwicklungstechniken, die Einhaltung internationaler Standards, gesetzlicher Vorgaben sowie die Berücksichtigung der [Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen](https://de.wikipedia.org/wiki/Vergabe-_und_Vertragsordnung_f%C3%BCr_Bauleistungen) [https://de.wikipedia.org/wiki/Vergabe-_und_Vertragsordnung_f%C3%BCr_Bauleistungen] (VOB), bedeuten Sicherheit Ihrer Investitionen.

Sind Kenntnisse von Windows notwendig?

Direkte Kenntnisse der Windows Betriebssysteme sind nicht unbedingt notwendig. Aber die Grundfunktionen der Benutzeroberfläche sollten Sie schon beherrschen. Wenn Sie schon einmal mit einem oder mehreren Produkten der Office-Reihe gearbeitet haben, so erleichtert dies den Einstieg in MOS'aik wesentlich. Das Handbuch geht davon aus, dass Sie mit den wichtigsten Grundbegriffen in der Bedienung von Windows-Programmen vertraut sind. Selbstverständlich können Sie sich selbst in die Tiefen des Betriebssystems einarbeiten. Es gibt dazu viele Bücher, Lernprogramme oder allgemeine Lehrgänge, die Ihnen bei dem Verfahren "Versuch und Irrtum" helfen. Es gibt aber auch den einfacheren, schnelleren und effizienteren "Königsweg":

Lassen Sie sich einarbeiten!

Entweder direkt bei dem Moser Fachhandelspartner, bei dem Sie MOS'aik erworben haben oder in der zentralen Schulungseinrichtung. Das Schulungsangebot bietet für alle Vorkenntnisse und Schwierigkeitsgrade den richtigen Kurs. Informieren Sie sich über Inhalte und Termine unter www.moser.de [https://www.moser.de] auf dem Internet.

Wenn Sie einen **Betreuungsvertrag** abschließen, haben Sie viele Vorteile. So steht Ihnen nicht nur immer der neuste Programmstand zur Verfügung, Sie erhalten auch Zugriff auf das Kundenportal im Internet, in dem Sie stets über die aktuellsten Ereignisse informiert werden. Und dann sparen Sie auch noch Kosten. Es gibt für viele Leistungen Sonderkonditionen. Fragen Sie Ihren Fachhandelspartner.

Permanente Hilfefunktionen

MOS'aik ist mit verschiedenen **Hilfefunktionen** ausgestattet. So erreichen Sie an allen Stellen des Programms das MOS'aik Handbuch mit der Taste [F1]. Hier werden Sie aktuell und umfassend informiert. Wenn Sie über eine Internetverbindung verfügen, greifen Sie damit jederzeit auf die vollständige Produktdokumentation zurück. Weiterhin stehen Ihnen hilfreiche **Suchfunktionen** zur Verfügung, die Sie bei Recherchen über die vollständige Dokumentation unterstützen. Ohne Internetverbindung wird das dem Programm beiliegende Handbuch im PDF-Format verwendet. Weitere Details erfahren Sie im Dokument [MOS'aik Schnelleinstieg - Hilfe](#). Eine weitere Hilfe erscheint bei den **Schaltflächen und Formularfeldern** der MOS'aik-Benutzeroberfläche. Wenn Sie den Mauszeiger über einen solchen Bereich stellen, erscheint nach einem kurzen Augenblick ein Hinweis, welche Funktion sich dahinter verbirgt sowie eventuelle Tastenkombinationen, mit der diese Funktion aufgerufen werden kann. Man nennt diese Funktion **Tooltip**.

Service und Schulung

Als **Kunde mit Betreuungsvertrag** steht Ihnen ein spezieller Bereich im Internet zur Verfügung, in dem Sie sich in Ruhe über die aktuellen Neuerungen von MOS'aik informieren können. Ob Sie sich in der **Wissensdatenbank** nähere Informationen zu einem speziellen Bereich holen wollen oder ob Sie die aktuellen **Schulungsangebote** interessieren, alle Informationen finden Sie unter www.moser.de [https://www.moser.de].

2.1. Leistungsumfang

MOS'aik ist ein mandantenfähiges Programmpaket, das aus einem **Grundmodul** und **Erweiterungsmodulen** sowie ggf. weiteren **Zusatzmodulen** besteht. Diese sind optional. So können Sie später einfach den Leistungsumfang Ihres Systems erweitern, sobald Ihre Ansprüche an das Programm wachsen. Gleiches gilt für die vielen **Schnittstellen** zu anderen Programmen und Internet-Portalen.

Der Betrieb der Anwendung ist grundsätzlich nur mit lizenzierter Produktivumgebung möglich. Die Lizenz legt fest, welche Anwendungen eingesetzt werden:

Lizenz	Einsatz
Nur Systemmodul Produktivumgebung G3	Reine Verwendung von MOS'aik mit dem G3-Buchungssystem .
Systemmodul Produktivumgebung G3 + Systemmodul Produktivumgebung G4	Hybride Verwendung von MOS'aik und 'allround' mit dem G4-Buchungssystem .
Nur Systemmodul Produktivumgebung G4	Reine Verwendung von 'allround' mit dem G4-Buchungssystem ohne Einsatz von MOS'aik.

Folgende Themen:

- > [Das Grundmodul "Projektverwaltung"](#)
- > [Standardmodule \(Erweiterungsmodule\)](#)
- > [Schnittstellen](#)

2.1.1. Das Grundmodul "Projektverwaltung"

Bereits mit dem Grundmodul kann der moderne Handwerker die komplette Auftragsabwicklung seines Betriebes durchführen.

Voreinstellungen

- **Musterdaten**

Bei der Erstellung des Mandanten haben Sie die Möglichkeit, Musterdaten zum Ausprobieren und Anschauen zu installieren. Nach Möglichkeit werden die Beispiele in diesem Handbuch mit diesen [Musterdaten](#) gemacht und damit für Sie leicht nachvollziehbar.

- **Grundeinrichtung des Systems**

- ... mit den gängigsten Zahlungsmitteln und Währungen.
- ... basierend auf dem DATEV-Sachkontenrahmen SKR03

- **Basiseinrichtung des Mandanten**

Die Software ist unmittelbar betriebsbereit. Zur individuellen Anpassung auf Ihr Unternehmen sowie zum Einsatz einiger Erweiterungsmodule sind typischerweise weitere Schritte zur [individuellen Systemeinrichtung](#) erforderlich.

Stammdatenverwaltung

- Zentrale Datenerfassung und Pflege der Stammdaten, wie Adressen, Artikel, Leistungen (Sets) mit Stücklisten, Personal und Texte.
- Pflege der Betriebsdaten wie Bankverbindungen, Formeln, Kostenstellen, Layout-Einstellungen, Lohnarten, Lohnzuschläge, Mandantendaten, Nummernkreise, Rohstoffnotierungen, Zahlungsarten und Zahlungsmittel.

- Verschiedene Auflistungen der oben aufgeführten Stammdaten

Werkzeuge zum Anpassen der Benutzeroberfläche

- Gestaltung der MOS'aik Oberfläche (siehe [Abschnitt 4.2, „Farbige Gestaltung“](#))
- Anpassen der Symbolleisten ([Mehr...](#))
- Anpassen der Tastaturbelegung (siehe [Abschnitt 4.1.4.1, „Persönliche Einstellungen in den Symbolleisten“](#), [Moser FAQ - Schnellzugriffstasten](#))
- Anpassung der Tabellenansichten (Spalten, [Farbfilter](#), Zeichen ...)

Import-Export Schnittstellen

- Import- und Export-Schnittstellen für verschiedene Formate ([Excel](#), [CSV](#), [GAEB](#), [UGL](#), [UGS](#))
- Import von Leistungsverzeichnissen (z.B. [GAEB](#))
- Mehr dazu finden Sie im [Abschnitt 2.1.3, „Schnittstellen“](#).

Projektverwaltung

- Verschiedene Ansichtsformen, wie Vorgangs-, Normal-, Druckbild-, Detail- und Kalkulationsansicht
- Vorlagen für alle Geschäftsvorfälle
- Erstellen, Kalkulieren und Bearbeiten von Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Akontoanforderungen, Rechnungen (Zwischen-, Schlussrechnungen)
- Abwicklung von Serviceaufträgen
- Verwaltung von Projektvorgängen
- Projektbezogene Sonderpreise
- Materiallisten
- Zeitlisten
- Projektübersicht
- Druck als Kalkulationsblatt
- Aufmaß mit verschiedenen Erfassungsformen für freie Eingaben, Raumaufmaß, Positionsaufmaß, Abruf von Formeln, verschiedene Druckvarianten
- Umfangreiche Such- und Filterfunktionen zum schnellen Auffinden von Daten
- Archivierung von Projekten
- Speicherung von Vorgangsdrukken
- Import von Projekten
- Diverse Assistenten und Zubehör (z.B. für Preisberechnungen, EK- und VK-Preise)
- Einsatz von Microsoft Word®

2.1.2. Standardmodule (Erweiterungsmodule)

Der Leistungsumfang des Grundmoduls kann leicht erweitert werden. Dazu stehen Ihnen mit der Standardinstallation folgende Erweiterungsmodule zur Verfügung, die lediglich durch Zufügen einer entsprechenden Lizenz aktiviert werden:

1. OP-Verwaltung und Mahnwesen

- Verwaltung von Ausgangs- und Eingangsrechnungen
 - Verwaltung von Sicherheitseinbehalten
 - Rechnungsjournal bzw. Rechnungsausgangsbuch
 - Offene Posten Liste
 - Übersicht der Akontoanforderungen
 - Liquiditätsübersicht
 - Zahlungsanalyse
 - Automatischer Zahlungsverkehr mit Druck der verschiedenen Zahlungsträger (Diskettenclearing)
 - Fälligkeitsliste
 - Mahnvorschlagsliste
 - Kontoauszugsliste
 - Liste für den Rechtsanwalt
 - Mahnwesen mit verschiedenen Mahntexten: Freundlich, nachdrücklich, sachlich
 - Integrierte MOS'aik-Dokumentenverwaltung zum Schreiben von Briefen, Serienbriefen und Ändern von Mahntexten
- Siehe [Handbuch Finanzverwaltung](#).

2. Nachkalkulation

- Erweiterungsmodul, mit dem Sie Ihre Bauvorhaben in allen Kostenbereichen (Lohn, Material, Fremdleistungen ...) permanent überwachen können. Die angefallenen Kosten und geleisteten Stunden können projekt-, auftrags- und auch positionsbezogen erfasst werden.
- Erfassung und Verwaltung von Lohnarten.
- Automatische Erstellung von Regierechnungen aufgrund der erfassten Daten.
- Umfangreiche projekt- als auch mitarbeiterbezogene [Auswertungen](#) geben Ihnen jederzeit einen Überblick über den Stand Ihrer Projekte. Sie können aktuell entscheiden, ob neues Material bestellt werden muss, ob Akontoanforderungen oder Rechnungen geschrieben werden müssen.
- Ebenfalls sehen Sie sofort die Auslastung Ihres Personals. Die erfassten Zeiten können Sie an eine angeschlossene Lohnbuchhaltung übergeben (siehe Lohnschnittstellen).

Siehe dazu die Themenbereiche:

- [Nachkalkulation](#)
- [Kalkulation und Nachkalkulation mit Rohstoffen](#)
- [Serviceaufträge mit Regieabrechnung](#)
- [Scannergesteuerte Datenerfassung](#)

3. Scannergesteuerte Datenerfassung

MOS'aik unterstützt die Erfassung von Nachkalkulationsdaten, (positionsbezogene Lohnzeiten und Materialverbräuche), Lagerbewegungen und Inventuraufnahmen durch Barcode-Lesung (siehe den Themenbereich [Scannergesteuerte Datenerfassung](#)).

4. Logistik

Unter dem Begriff "Logistik" sind alle Tätigkeiten zusammengefasst, die mit der Materialbeschaffung zusammenhängen. Die Logistik ermöglicht die Bestellabwicklung von der Preisanfrage beim Lieferanten über die Erstellung von Materialbedarfslisten, Lieferantenbestellungen für das eigene Lager oder eine bestimmte Baustelle bis zur Erfassung und Buchung der Wareneingangsrechnung (siehe Themenbereich [Logistik](#)).

- Die Lizenz umfasst auch die Module [Lager & Inventur](#) und [Eingangsbuchungen](#). Sie können aber auch jedes dieser Module einzeln lizenzieren.

5. Eingangsberechnungen

Mehr zur Arbeit mit Eingangsberechnungen finden Sie in den Themenbereichen [Logistik - Eingangsberechnungen buchen](#), [Nachkalkulation - Eingangsberechnungen in der Projektverwaltung](#) und [Handbuch Finanzverwaltung - Eingangsberechnungen](#).

6. Lager & Inventur

Das Modul ermöglicht die Führung eines einzelnen Gesamtlagers oder die Führung mehrerer Lager mit einer Artikelbestandsfortschreibung und Bestandsüberwachung je Lager. Folgende Funktionalität ist enthalten:

- Mehrlagerverwaltung
- Lagerzu- und Abgangsbuchungen sowie Umbuchungen von Lagerbeständen
- Überwachung von Mindest- und Überbeständen
- Protokollierung aller Lagerbewegungen
- Lagerbestandskontrolle (Bestandslisten) für das Hauptlager und die externen Lager
- Inventur des Hauptlagers und der externen Lager
- Der Bereich Inventur unterstützt die Inventuraufnahme, Differenzausbuchung und die Lagerbestandsbewertung für das Finanzamt. Die Bewertungsmethode legen Sie je Artikel fest.

Siehe den Themenbereich [Lager und Inventur](#).

7. Lieferanten-Portale und Bestellungen

Recherchieren Sie Online in den Internetportalen Ihres Lieferanten, wählen Sie Produkte aus und übernehmen die Produkte in einen MOS'aik Vorgang, z.B. in ein Angebot für einen Kunden oder eine Bestellung an einen Lieferanten oder in die Materialnachkalkulation (siehe den Themenbereich [Lieferantenportale und Bestellungen](#)).

8. Subunternehmer

Erstellen Sie Subunternehmerangebotsaufforderungen und importieren die Subunternehmerangebote nach MOS'aik.

9. Service und Wartung von Anlagen

Mithilfe dieses Moduls können Sie die Termine Ihrer Service- und Wartungsarbeiten für Anlagen planen und verfolgen. Ebenfalls schreiben Sie hiermit Ihre Wartungsrechnungen.

- Sie können die Anlagen mit ihren Besonderheiten und Komponenten erfassen; wenn Sie wollen, mit Bild.
- Sie erfassen Messergebnisse und alle Arbeiten gleich, ob Wartungsdienst oder Reparatur. So erhalten Sie eine Übersicht über den Zustand der Anlagen Ihrer Kunden. Dabei ist es unerheblich, ob ein Wartungsvertrag besteht oder nicht.
- Selbstverständlich können Sie sich ausdrucken lassen, welche Anlagen demnächst zur Wartung anstehen. Auf Wunsch schreibt das System auch Ihre Kunden an und teilt diesen den Termin mit, damit Ihre Mitarbeiter nicht vor verschlossener Tür stehen.
- Weiterer Bestandteil des Moduls ist die automatische Abrechnung der Wartungsrechnungen. Dabei können die Rechnungsintervalle unabhängig von den Wartungsintervallen sein.

Siehe den Themenbereich [Service und Wartung von Anlagen](#).

10. Serviceaufträge mit Regieabrechnung

Funktionen zur Planung und Durchführung von Serviceaufträgen mit anschließender Regieabrechnung (siehe den Themenbereich [Serviceaufträge mit Regieabrechnung](#)).

11. Aufmaß, Aufmaß REB und Fotoaufmaß

Module zur Erfassung, Verarbeitung und zum Ausdruck von Aufmaßdaten (siehe den Themenbereich [Aufmaße](#)).

12. Benutzerverwaltung

In jedem EDV-System gibt es schützenswerte Informationen, die nur von einem begrenzten Mitarbeiterkreis eingesehen werden dürfen. Oder Sie wollen die Arbeitsbereiche Ihrer Mitarbeiter eingrenzen. Dabei hilft Ihnen die Benutzerverwaltung von MOS'aik (siehe den Themenbereich [Benutzerverwaltung](#)).

13 Kunden- und Lieferantenakte

Module für jeden, der stets den aktuellen Überblick über seine Kunden und Lieferanten haben will. Die Kundenakte liefert Ihnen eine detaillierte Übersicht über sämtliche Kundendaten wie z.B. Stammdaten, Projekte oder Umsätze. Die Lieferantenakte gibt Ihnen eine vergleichbare Übersicht für Ihre Lieferanten.

14 Mareon Service Portal

Nach der Ausführung eines Auftrags werden die Leistungsdaten über Mareon an das Wohnungsunternehmen per Internet übertragen. Nach der Überprüfung der Leistungsdaten durch das Wohnungsunternehmen erfolgt die Buchung der Rechnung in MOS'aik (siehe den Themenbereich [Mareon Service Portal und IGIS Handwerkerkopplung](#)).

15 Maschinen- und Geräteverwaltung

Mithilfe dieses Moduls können Sie Maschinen und Geräte mit allen wichtigen Komponenten und Leistungsdaten beschreiben und die Kalkulation für eine Maschinenstunde durchführen. Die kalkulierten Vorhaltekosten (pro Stunde oder pro Einheit, z.B. m³) können in die entsprechenden Projekte bzw. Projektvorgänge eingefügt werden (siehe den Themenbereich [Maschinen und Geräte](#)).

16 Arbeitspakete

Arbeitspakete sind in sich geschlossene Einheiten eines Auftrags, die mit diesem Modul eingesetzt werden können (siehe den Themenbereich [Arbeitspakete](#)).

17 Mobiler Service

Zwischen dem MOS'aik-System im Unternehmen und den mobilen Tablet-PCs der Mitarbeiter können mit diesem Modul Stammdaten und Arbeitszetteldaten per E-Mail ausgetauscht werden (siehe den Themenbereich [Mobiler Service](#)).

18 Kapazitätsplanung

Dieses Erweiterungsmodul unterstützt Sie bei der Projekt- und Auftragsplanung, indem die verfügbaren Arbeitszeitkapazitäten verschiedener Arbeitsrollen ermittelt und in einem Kalenderarbeitsblatt dargestellt werden. Lesen Sie mehr dazu im Themenbereich [Kapazitätsplanung](#).

2.1.3. Schnittstellen

MOS'aik verfügt über zahlreiche Import- und Exportschnittstellen. Die wichtigsten sind nachfolgend aufgelistet:

- **DATANORM**

- Mit dieser Schnittstelle können Sie die Preispflege mit Ihren Lieferanten im **DATANORM**-Format durchführen.
- Viele Hersteller von Leistungsverzeichnissen stellen ihre Daten in diesem Format zur Verfügung, die von MOS'aik direkt eingelesen werden können.
- Außerdem können Sie Ihre Daten über die Exportschnittstelle Anderen zur Verfügung stellen. Siehe Themenbereich [DATANORM](#).

- **XRechnung**

MOS'aik ermöglicht den Export von Ausgangsrechnungen im Format **XRechnung**:

- Das Modul erfordert die Zusatzlizenz **XRechnung**.
- Im Dialog muss das Plugin **Plugins.XRechnung** aktiviert sein.

Weitere Details zum Einsatz dazu finden Sie unter [Adressen bearbeiten / Einstellungen](#).

- **ZUGFeRD**

MOS'aik bietet sowohl die Möglichkeit der Erzeugung von elektronischen Ausgangsrechnungen (Export), als auch die, erhaltene elektronische Eingangsrechnungen Ihrer Lieferanten einzulesen und zu verarbeiten (Import). Damit unterstützt MOS'aik den elektronischen Datenaustausch und macht Ihr Rechnungswesen effizienter. Mehr dazu finden Sie in den Themenbereichen [Adresstammdaten](#), [Abschnitt 6.12.1, „Vorgangsausdrucke als E-Mail versenden“](#) und [Abschnitt 6.10.1, „Import von Eingangsrechnungen und -gutschriften \(MOS'aik-Projektverwaltung\)“](#).

• **ELDANORM / ZVEHNORM**

- Die Schnittstellen **ELDANORM** und **ZVEHNORM** sind speziell für den Datenaustausch im Elektro- und IT-Handwerk gedacht.
- ELDANORM unterstützt dabei den Datenaustausch mit Großhändlern und das Einlesen der **Kalkulationshilfe für das Elektrohandwerk (KFE)** mit Stücklisten des **ZVEH** über die ZVEHNORM. Siehe Themenbereich [ZVEH-Import](#).

• **TGP**

TGP steht für *Technische Gebäudeplanung GmbH* und liefert Standard Artikel- und Leistungskataloge für Heizungsbetriebe, Sanitärbetriebe, Lüftungsbetriebe und Elektrobetriebe (siehe Themenbereich [TGP-Import](#)).

• **GAEB90, GAEB2000 und GAEBXML**

Hiermit sind die *Regelungen für den Datenaustausch des GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen)* gemeint. Diese Regelungen kennen verschiedene Datenaustauschphasen:

<p>Phase "81"</p> <p>Sie dient hauptsächlich dazu, Festpreisverträge oder Leistungsverzeichnisse weiterzugeben. Die Daten werden in die Stammdaten (Sets) eingelesen.</p>	<p>Phase "83"(Angebotsaufforderung)</p> <p>Damit werden Ausschreibungen in die MOS'aik-Projektverwaltung eingelesen oder für Subunternehmer erstellt.</p>
<p>Phase "84"(Angebotsabgabe)</p> <p>Damit werden Preisangebote ausgegeben oder Preisangebote von Subunternehmern eingelesen.</p>	<p>Phase "85"</p> <p>Nebenangebote (Alternative zum Hauptangebot) an den Auftraggeber</p>
<p>Phase "93"</p> <p>Preisfragen an Lieferanten</p> <p>Siehe Themenbereich GAEB.</p>	<p>Phase "94"</p> <p>Preisangebote von Lieferanten</p>

• **UGL**

MOS'aik unterstützt den Datenaustausch aus Sicht des Fachhandwerks, d.h. Sie können Anfragen oder Bestellungen im **UGL**-Format an Ihren Lieferanten übermitteln oder von diesem erhaltene Preisangebote, Bestellbestätigungen und Eingangsrechnungen importieren. Zusätzlich können kundenseitige Angebote im Format **MO** ("Mobile Offer") importiert und mit MOS'aik weiterverarbeitet werden (siehe Themenbereich [UGL-Schnittstelle](#)).

• **Disketten Clearing / Zahlungsdatenaustausch**

Mit dem **Modul [Clearing & Archivierung](#)** können Sie Ihre Zahlungen oder Lastschriften als Datei im DTAUS- bzw. SEPA-Format ausgeben.

- Die Daten können Sie dem Kreditinstitut wahlweise auf Datenträger (Diskette) zur Verfügung stellen oder direkt online an Ihre Bank schicken.
- Selbstverständlich werden dabei die Besonderheiten der Währungsverwaltung berücksichtigt.
- Dieser Weg muss aber nicht einseitig sein. MOS'aik unterstützt das **BAZ**-Verfahren (**B**ank **A**ustausch **Z**ahlungssatz). Damit können die Kontenbewegungen von der Bank in Ihren Computer eingelesen werden. Die Offenen Posten werden dabei automatisch ausgeglichen.

Siehe Themenbereich [Zahlungsdatenaustausch](#).

- **Übernahme Bruns-Katalog**

Diese Schnittstelle wird im Bereich **Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau** (GaLaBau) eingesetzt. Sie ermöglicht es Ihnen den Pflanzenkatalog der Firma Bruns mit MOS'aik einzulesen und zu verwenden.

- **Schnittstellen zu Lohnprogrammen**

Sie erfassen die Stundenzettel Ihrer Mitarbeiter zeitnah in der **Nachkalkulation**, damit Sie stets den aktuellen Stand Ihrer Bauvorhaben sehen. Zum Monatsende exportieren Sie die Daten zur **Lohnabrechnung**. MOS'aik bietet Schnittstellen für Lohnprogramme, z.B.:

DATEV LODAS	DATEV Lohn BW
SR Kalendarium	Lohnbuchhaltung Soft Research

- **Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungsprogrammen**

MOS'aik bietet die Möglichkeit, Adressen, Ausgangsrechnungen und/oder Eingangsrechnungen direkt in die MOS'aik-Finanzverwaltung einfließen zu lassen. Für alle, die diesen komfortablen Weg nicht nutzen und eine externe Finanzbuchhaltung einsetzen, stellt Ihnen MOS'aik Schnittstellen zu folgenden Buchhaltungen zur Verfügung, z.B.:

- DATEV inklusive Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Zahlungen und Sachkontenbuchungen und –Salden (Themenbereich [DATEV-Schnittstellen](#)).
- Diamant Finanzbuchhaltung (Themenbereich [DIAMANT-Schnittstelle](#))
- IBM Finanzbuchhaltung
- Wenn Sie eine **Lizenz** für die [Systemmodul Finanzbuchhaltung](#) erwerben, ist das **Modul [Clearing & Archivierung](#)** enthalten.

- **DBD Datenimport**

Die DBD-Schnittstelle unterstützt beim Import von **Dynamischen Baudaten** (DBD) bzw. Leistungsverzeichnissen nach dem **Standardleistungsbuch** (STLB) das Einlesen von Texten nach MOS'aik (siehe Themenbereich [DBD-Import](#)).

2.2. Zusatzmodule

Neben den im MOS'aik-Standard bereitgestellten Erweiterungsmodulen, können Zusatzmodule separat installiert und lizenziert werden.

Übersicht Zusatzmodule

Folgende Zusatzmodule stehen zur Verfügung:

- [MOS'aik Schadenmanagement](#)
- [MOS'aik Personalplanung](#)
- [MOS'aik Mehrsprachigkeit](#)
- [Scanneranbindung](#)
- [Dokumente zu Vorgängen](#)

Wenden Sie sich an den Moser Produktservice ([Kontakt](#)), falls Sie hierzu weitere Fragen haben.

Kapitel 3. MOS'aik Installation und Update

Lesen Sie hier alles über Installation, Update und Lizenzierung von MOS'aik. Zusätzlich wird die Einrichtung von Testmandanten und Druckern beschrieben.

Systemempfehlungen

Hinsichtlich der Systemempfehlungen für Hardware und Betriebssysteme zum Betrieb Ihrer MOS'aik Anwendung verweisen wir auf unser Internetportal www.moser.de [https://www.moser.de]. Dort finden Sie unter [☰ Dienstleistungen > Systemvoraussetzungen](#) die aktuellen [Systemvoraussetzungen](#) [https://www.moser.de/dienstleistungen/systemvoraussetzungen/] und Hardwareempfehlungen.

Installation

Eine detaillierte Beschreibung der Erstinstallation von MOS'aik finden Sie im Themenbereich [MOS'aik Schnelleinstieg - Installation](#) der Online-Dokumentation bzw. im Verzeichnis [Dokumente](#) des MOS'aik Installationsmediums.

Update

Wenn Sie die installierte Programmversion durch eine neuere Version ersetzen möchten, werden dazu die installierte Software sowie die Datenbank lediglich aktualisiert. Die erforderlichen Schritte werden in der [Updateanleitung](#) der Online-Dokumentation bzw. im Verzeichnis [Dokumente](#) des MOS'aik Installationsmediums beschrieben.

Dokumentation

Für die Erstellung und den Versand von PDF-Dokumenten können Sie den kostenlos mitgelieferten PDF-Ersteller eDocPrintPro installieren. Ebenfalls wird der Adobe Acrobat Reader mitgeliefert. Mit diesem Programm können Sie sich das ausgelieferte MOS'aik Handbuch anzeigen lassen (siehe PDF-Datei im Ordner [Dokumente](#) auf dem Moser Produktmedium (CD/DVD bzw. USB)). Ein umfassendes PDF mit der vollständigen Produktdokumentation sowie die [Updateanleitung](#) finden Sie hier ebenfalls. Alle Dokumente erreichen Sie außerdem komfortabel über die Hilfefunktion [F1] oder das Kundenportal. Hier können Sie auch die Dokumente verschiedener Produkte und Versionen einsehen ([Wie geht das?](#)).

Programm- und Datenbankversion

Die Angabe der Versionsnummer von MOS'aik Anwendungen erfolgt in der Form **4.VV.SPP**. Dabei steht die führende '4' für die vierte Produktgeneration. Diese wird gefolgt von der laufenden Hauptversion sowie den Kennungen für Service Pakete und Patches zur Produktpflege.

Beispiel 3.1. Version 4.42.100

Dies bedeutet:

- *Version 4.42*
- *Service Pack 1*

Beim Programmstart wird die Programmversion abgeglichen. Damit wird vermieden, dass ein zur Datenbank unpassender MOS'aik Programmstand verwendet wird.

- Die installierte Programmversion kann über das Menü ? > Info abgefragt werden.

Die Versionsnummer enthält außerdem eine vierstellige "*Buildnummer*".

- *Patch Level 00.*

Kapitel 4. Bedienung des Programms

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die verschiedenen Programmteile von MOS'aik **aufrufen** und wieder **beenden** können. Außerdem werden Sie mit der **Benutzeroberfläche** und den verschiedenen Ansichtsformen bekannt gemacht. Zum Schluss dieses Kapitels lernen Sie, wie Sie mit der **Hilfe** arbeiten.

• Starten des Programms

Die unterschiedlichen MOS'aik Programme (Projektverwaltung, Finanzverwaltung usw.) können Sie nach der MOS'aik Installation vom **Desktop** aus durch Doppelklicken des betreffenden Symbols starten. Die MOS'aik Programmteile sind durch farblich verschiedene Mosaiksteinchen erkennbar:

MOS'aik-Projektverwaltung	MOS'aik-Finanzverwaltung
MOS'aik-Formularverwaltung	MOS'aik-Dokumentenverwaltung
MOS'aik-Datenbankverwaltung

Alternativ können Sie die Programme natürlich auch über das **Windows Startmenü** oder die **Windows Suche** finden und aufrufen. Für den Einsatz mehrerer Arbeitsplätze und ggf. den gleichzeitigen Einsatz verschiedener Mandantendatenbanken bietet es sich an, eigene Programmverknüpfungen mit fest hinterlegten Kommandozeilenparametern einzusetzen:

Kommandozeilenparameter

Zum Starten von MOS'aik können in den Eigenschaften der MOS'aik Anwendung auf der Windows Registerkarte Verknüpfung im Feld **Ziel** neben der Anwendung selbst weitere Kommandozeilenparameter erfasst werden:

- Der Pfad der **MOS'aik-Systemdatenbank** (`System.mdw`) `/s=Pfad...`

Achten Sie unbedingt darauf, dass die Datei `System.mdw` nur ein einziges Mal existiert!

- Der Pfad der **MOS'aik-Datenbank** (`Mosaik.mdb`) `/d=Pfad...`
- Das **Kennwort** des Anwenders in der MOS'aik-**Benutzerverwaltung** `/p=Password`

Legen Sie sich also z.B. eigene Verknüpfungen auf die Anwendungen mit verschiedenen Namen und Parametern an.

- Falls Sie mit mehreren Arbeitsplätzen im Netzwerk arbeiten, kopieren Sie diese Verknüpfungen auf alle Arbeitsplätze (z.B. *Desktop*). So können Sie Ihre Mandanten ganz einfach aufrufen und sicherstellen, dass immer dieselbe Systemdatenbank verwendet wird.
- Außerdem können Sie auf diese Weise MOS'aik mehrfach für verschiedene Mandanten starten!

• Beenden des Programms

Wenn Sie einen Programmteil beenden wollen, schließen Sie zunächst alle Dialogfenster, Arbeitsblätter und Registerkarten bis Sie nur noch die **Startseite** vor sich sehen. Sie können MOS'aik auf drei Arten beenden:

- Sie wählen im Menü `[≡ Datei > Beenden]`.
- Sie drücken die Tastenkombination `[Alt] + [F4]`.
- Sie klicken in der Titelleiste ganz rechts auf das Symbol .

Beenden Sie MOS'aik vor längeren Unterbrechungen!

- Vermeiden Sie es, Ihren Arbeitsplatz für eine längere Unterbrechung zu verlassen, ohne MOS'aik vorher zu beenden.
- Versetzen Sie Ihren Arbeitsplatz nicht in den **Energiespar- oder Ruhezustand** ohne MOS'aik vorher zu beenden! Insbesondere bei Verwendung einer Netzwerkdatenbank kann es sonst zu Datenverlust kommen, wenn die Verbindung zur Datenbank unterbrochen wird und sich im Arbeitsspeicher Ihres Systems noch ungespeicherte Datensätze befinden.
- Beenden Sie Ihren Arbeitstag immer, indem Sie den Computer über die Funktion **Herunterfahren** im Windows® Startmenü aufrufen.
- Beenden Sie MOS'aik niemals durch Drücken der **[RESET]**-Taste Ihres Rechners oder durch einfaches Ausschalten. Es droht die Gefahr eines Datenverlustes.

- Weitere Themen:
 - > [Benutzeroberfläche](#)
 - > [Farbige Gestaltung](#)

4.1. Benutzeroberfläche

Nach dem Programmstart wird die **Startseite** angezeigt.

Einige Auswahlmöglichkeiten der Startseite werden erst nach der Lizenzierung der entsprechenden Module eingeblendet.

Die Seite begrüßt den angemeldeten Benutzer mit dem Anmeldenamen (Beispiel: *Willkommen Moser!*).

Hier finden Sie Schnellaufrufe für häufig verwendete Aufgaben. Der Inhalt der Seite ist dabei von den lizenzierten Modulen abhängig.

Die Startseite besteht aus diesen Elementen:

Startseite

- Nr.** **Element**
- 1** **Titelleiste** ([Mehr ...](#))

Die Titelleiste enthält den Programmnamen sowie den Namen des aktuellen Mandanten bzw. den Firmennamen ([Firmenstammdaten](#)).

- 2** **Menüleiste** ([Mehr ...](#))

Über die Menüleiste erreichen Sie zahlreiche Einstellungen und Funktionen des Programms.

- 3** **Symbolleiste** ([Mehr ...](#))

Alle Funktionen oder Befehle der Menüleiste können Sie selbst auf die Symbolleiste legen oder einer freien Tastenkombination zuordnen.

- 4** **Seitentitelleiste** ([Mehr ...](#))

Beispiel

Abbildung 4.1. MOS'aik Startseite

(Mehr dazu unter [Handbuch Projektverwaltung - Benutzeroberfläche](#))

Nr.	Element	Beispiel
-----	---------	----------

Die Seitentitleiste zeigt Ihnen den Namen und Arbeitsbereich des aktuellen Arbeitsblatts (z.B. Projekte | Kalkulation | Angebot).

Seitentitel einblenden

Insbesondere für Neueinsteiger empfiehlt es sich, diese Seitentitleiste über das Menü Ansicht > Seitentitleiste einzublenden!

5 Ordnerleiste (Mehr ...)

Die Leiste zeigt Ihnen die Arbeitsbereiche für Ihre lizenzierten Module an. Beispiele für Ordner sind *Allgemein*, *Projekte*, *Service*, *Regie*, *Logistik*, *Subunternehmer*, *Büroarbeiten*, *Auswertungen*, *Stammdaten*.

6 Navigationsleiste

Über die Ordner und Unterordner der Navigationsleiste erreichen Sie die zahlreichen Arbeits- und Tabellenblätter. Diese sind dazu übersichtlich nach Themen- bzw. Aufgabenbereich gruppiert.

7 Statusleiste (Mehr ...)

In der Statusleiste werden Ihnen der aktuelle Benutzername, der Name des Mandanten bzw. der Datenbank und weitere Details zum aktuellen Arbeitsblatt angezeigt.

8 Arbeitsblatt (Mehr ...)

Hier wird das aktuelle Arbeitsblatt (also die eigentliche Startseite) angezeigt. Welche Inhalte hier angezeigt werden, hängt von Ihren lizenzierten Modulen ab. Nicht lizenzierte Komponenten werden ausgeblendet:

- **Schnelleinstieg**

Einfacher Zugriff zur Erstellung neuer Geschäftsvorfälle bzw. Vorgänge.

- **Stammdaten**

Zugriff auf die Übersichten wichtiger Stammdaten, wie z.B. Adressen, Artikel, Leistungen, etc.

- **Bearbeiten**

Greifen Sie direkt auf die Bereiche *Kalender*, *Alle Vorgänge*, *Von mir bearbeitete Vorgänge* oder *Alle Projektakten und Ordner* zu.

- **Kürzlich bearbeitet**

Hier finden Sie Ihre zuletzt verwendeten Vorgänge und Arbeitsblätter. Die Funktion **Liste zurücksetzen** am unteren Fensterrand löscht alle Einträge in dem Bereich.

Sofern bereits eine Buchungsgrenzperiode festgelegt wurde (siehe dazu [Handbuch Finanzverwaltung - Buchungsperiode festlegen](#)) wird diese ebenfalls am unteren Rand angezeigt.

9 Meine Favoriten (Mehr ...)

Hier stehen Ihnen standardmäßig bereits einige häufig benötigte [Auswertungen](#) zur Verfügung.

Eigene Favoriten anpassen

Durch Klicken auf eines der *roten* Dreiecke können Sie diese individuell anpassen und bis zu vier persönliche **Favoritarbeitsblätter** festlegen. Gehen Sie dazu mit der Maus über eines der kleinen, roten Dreiecke vor den Favoriteneinträgen. Das rote Dreieck erhält nun einen roten Unterstrich. Klicken Sie und wählen Sie aus dem erscheinenden Dialogfenster *"Favorit auswählen"* die MOS'aik-Funktion aus, die Sie an dieser Stelle als neuen Favoriten verwenden möchten.

Nr.	Element	Beispiel
-----	---------	----------

10	Meine Agenda	
----	---------------------	--

In diesem Bereich werden zu Ihren anstehenden Terminen die wichtigsten Informationen gezeigt. Hier können Sie auch Ihre eigene **Agenda mit Outlook synchronisieren ...** und entsprechende **Agenda Optionen »** einstellen. Siehe hierzu den Themenbereich **Outlook-Synchronisation**.

Über das Menü können Sie diverse Bereiche ein- bzw. ausblenden.

Mit dem **Pin-Symbol** können Sie die Fixierung der **Navigationsleiste** aufheben. Beim Verlassen der Navigationsleiste mit dem Mauszeiger wird diese dann ausgeblendet. Die **Ordnerleiste** (ohne Navigationsleiste) bleibt weiterhin sichtbar. Durch Klicken auf einen Ordner wird die Navigationsleiste kurzfristig eingeblendet. Klicken Sie erneut auf das Pin-Symbol, um die Navigationsleiste wieder zu fixieren.

Ab Version 4.40.000 können Standardschriftart und Standardschriftgröße für die Navigations- und Statusleiste sowie die Registerkarten festgelegt werden.

Weitere Themen:

- > [Titelleiste](#)
- > [Menüleiste](#)
- > [Menüpunkt Hilfe](#)
- > [Symbolleiste \(Toolbar\)](#)
- > [Seitentitleiste](#)
- > [Navigationsleiste](#)
- > [Bildlaufleiste](#)
- > [Datensatzfußleiste](#)
- > [Statusleiste](#)
- > [Arbeitsblätter](#)
- > [Funktions- / Linkleiste der Arbeitsblätter](#)
- > [Dialogfenster](#)
- > [Bearbeitung von Textfeldern](#)
- > [Vollbildanzeige](#)
- > [Ansichten wechseln](#)

4.1.1. Titelleiste

In der Titelleiste wird die Programmbezeichnung der aktiven Anwendung (z.B. *MOS'aik-Projektverwaltung*) sowie die Felder *Anrede* und *Name* aus den **Firmenstammdaten** des aktiven **Mandanten** angezeigt (Beispiel: *Firma Muster AG*).

Ganz rechts finden Sie in der Titelleiste, je nach Zustand, folgende Bedienelemente:

Damit können Sie den aktuellen Programmteil minimieren und auf die Task-Leiste von Windows legen. Diese Funktion entspricht dem Befehl "Minimieren" (vgl. unten).
Damit können Sie die Ansicht des aktiven Programms so verkleinern, dass Sie mehrere Programmfenster auf Ihrer Bildschirm-Arbeitsfläche gleichzeitig öffnen und nebeneinander

	bearbeiten können. Den gleichen Effekt erreichen Sie, wenn Sie die Titelleiste doppelt anklicken.
Damit können Sie die Ansicht so vergrößern, dass nur dieses Programmfenster auf Ihrer Bildschirm-Arbeitsfläche angezeigt wird. Dies nennt man auch Solomodus. Durch Doppelklick auf die verkleinerte Titelleiste erreichen Sie das Gleiche. Diese Funktion entspricht dem Befehl "Maximieren" (vgl. unten).
Damit können Sie das Programm beenden. Diese Funktion entspricht dem Befehl "Schließen" (vgl. unten).

An der Titelleiste erkennen Sie, ob das Programm aktiv ist oder nicht. Die Titelleiste eines aktiven Programms ist typischerweise mit einer kräftigeren Farbe dargestellt. Die Titelleisten der anderen (nicht aktiven) Fenster werden dagegen meist blasser (inaktiv) dargestellt.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste einen beliebigen Bereich in der Titelleiste anklicken, erscheint ein Pull-down-Menü mit folgenden Funktionen:

- **Wiederherstellen**

Damit können Sie die zuletzt eingestellte Rahmengröße Ihres Fensters wiederherstellen.

- **Größe ändern**

Damit können Sie die Rahmengröße des Hauptmenüs bzw. Dialogfensters ändern. Vergleichen Sie dazu die entsprechenden Erläuterungen in Ihrem Windows-Handbuch.

- **Minimieren**

Damit können Sie das Fenster auf Symbolgröße verkleinern und auf die Task-Leiste von Windows legen.

- **Maximieren**

Damit können Sie das Fenster so vergrößern, dass nur dieses auf dem Bildschirm angezeigt wird (Solomodus).

- **Schließen**

Damit können Sie das Programm beenden bzw. das gerade aktive Dialogfenster schließen. Den gleichen Effekt erzielen Sie mit der Tastenkombination `[Alt]+[F4]`.

4.1.2. Menüleiste

Über die Menüleiste erreichen Sie alle Menüpunkte, die sich mit den Grundeinstellungen des Programms befassen. Sie finden die Menüleiste direkt unter der Titelleiste.

Sie können ein bestimmtes Menü der Menüleiste aktivieren, indem Sie es direkt anklicken. Alternativ können Sie gleichzeitig die Taste `[Alt]` und den **unterstrichenen Buchstaben** des betreffenden Menüs drücken.

In der Folge erscheint ein Pull-down-Menü mit den zugehörigen Menüpunkten (bzw. Befehlen oder Funktionen). Sie rufen eine der hier gezeigten Funktionen auf, indem Sie den gewünschten Menüpunkt mit der linken Maustaste anklicken. Sie können sich aber auch mit den vertikalen Pfeiltasten auf den Menüpunkt stellen und mit der Eingabetaste `[Enter]` bestätigen.

Menüpunkte eines Pull-down-Menüs, die nicht aktivierbar sind, werden optisch "inaktiv" dargestellt. In diesem Fall ist die Schriftstärke der Bezeichnung dieser Menüpunkte deutlich schwächer.

Menüpunkte, hinter denen sich wieder ein weiteres Auswahlmeneü verbirgt, sind am rechten Rand mit einem versehen.

Sie können ein angezeigtes Menü wieder schließen, indem Sie die Taste `[ESC]` anklicken.

4.1.3. Menüpunkt Hilfe

Über das Menü `[? > Handbuch [F1]]` rufen Sie die Hilfsfunktion auf und erreichen so jederzeit das MOS'aik Handbuch. Wenn Sie über eine **Internetverbindung** verfügen, greifen Sie auf diese Weise auf die **vollständige**

Produktdokumentation zurück. Weiterhin stehen Ihnen **Suchfunktionen** zur Verfügung, die Sie bei Recherchen unterstützen. Ohne Internetverbindung wird das dem Programm beiliegende Handbuch im PDF-Format verwendet. Weitere Details erfahren Sie im Dokument [MOS'aik Schnelleinstieg - Hilfe](#).

Abbildung 4.2. MOS'aik Online Handbuch

Weitere Menüfunktionen:

- **[? > Info]**: Hier können Sie ihre Lizenzdaten anzeigen lassen.
- **[? > E-Mail an Produktservice]**: Eine Nachricht an den Moser Produktservice verfassen und per E-Mail verschicken.
Mit Aufruf der Funktion wird das verwendete E-Mail-Programm (typischerweise Microsoft Outlook®) aufgerufen:
 - Die E-Mail-Adresse `service@moser.de` ist bereits voreingestellt.
 - Im Rumpf der Mail sind bereits diverse Informationen zu Ihrem System (Mandant, Programmversion, Lizenz, Datenbank, ...) hinterlegt.
 - Im Abschnitt *Ihre Nachricht* können Sie dem Moser Produktservice ihr Problem beschreiben und die E-Mail anschließend absenden.
- **[? > Fernwartung anfordern]**: Automatische Einwahl in das Moser Internetportal.

4.1.4. Symbolleiste (Toolbar)

Die Symbolleiste finden Sie direkt unter der Menüleiste.

Abbildung 4.3. Die Symbolleiste (mit Symbolunterschriften)

Hier finden Sie wichtige und immer wieder benötigte Befehle und Funktionen. Sie können sich aussuchen, ob Sie eine Funktion über die Menüleiste, die Funktionsleiste oder direkt über das Symbol in der Symbolleiste aufrufen wollen.

- Je nachdem, auf welchem Arbeitsblatt oder in welchem Feld Sie sich gerade befinden, können Symbole "inaktiv", d.h. in **blass-grauer** Darstellung, dargestellt sein. Das bedeutet, dass Ihnen diese Funktion zurzeit nicht zur Verfügung steht.

Individuelle Anpassung der Symbolleiste

Alle Funktionen oder Befehle der Menüleiste können Sie selbst auf die Symbolleiste legen oder einer freien Tastenkombination zuordnen; wie, ist im Abschnitt [Abschnitt 4.1.4.1, „Persönliche Einstellungen in den Symbolleisten“](#) beschrieben.

Ebenfalls können Sie die Darstellung der Leiste anpassen und diese beispielsweise kompakter darstellen, indem Sie auf die **Symbolunterschriften** verzichten:

Abbildung 4.4. Symbolleiste (ohne Symbolunterschriften)

Um herauszufinden, was die einzelnen Symbole bedeuten, reicht es, den Mauszeiger über das betreffende Symbol zu ziehen und ihn dort einen Moment ruhen lassen. MOS'aik zeigt Ihnen dann in einem kleinen Informationsfenster (Tooltip) an, wozu dieses Symbol dient und ggf. mit welcher Tastenkombination der betreffende Befehl oder die gewünschte Funktion aufgerufen werden kann.

4.1.4.1. Persönliche Einstellungen in den Symbolleisten

Jeder Anwender kann sich für jede der [MOS'aik-Anwendungen](#) die Symbolleiste individuell gestalten:

- Darstellung der Leiste anpassen.
- Entfernen Sie Funktionen, die Sie selten benötigen, aus der Leiste.
- Fügen Sie häufig benötigte Funktionen hinzu und weisen Sie diesen ggf. eine freie Tastenkombination für einen noch schnelleren Zugriff zu.

Dazu wählen Sie im Menü **≡ Ansicht > Symbolleisten > Anpassen** oder klicken mit der rechten Maustaste auf die Symbolleiste:

Abbildung 4.5. Anpassen der Symbolleiste

Abbildung 4.6. Dialogfenster "Anpassen"

Markieren Sie in der Liste der **Makros** den gewünschten Befehl, halten die **[linke Maustaste]** gedrückt, ziehen das Makrosymbol (siehe Abbildungen) an die gewünschte Stelle der Symbolleiste und lassen es dort fallen.

Abbildung 4.7. Makrosymbol

- Sie können **nicht benötigte Befehlsschaltflächen aus der Symbolleiste entfernen**, indem Sie diese einfach mit der Maus anklicken, die Maustaste gedrückt halten und das Makrosymbol aus der Symbolleiste über die Liste der Makros ziehen und dort fallen lassen.
- Um die **Schnellzugriffstasten** für Ihre wichtigsten Befehle festzulegen oder zu ändern verwenden Sie denselben Dialog. Wählen Sie den gewünschten Befehl aus der Liste der **Makros** aus und ordnen diesem im Bereich **Tasten** eine der dort aufgeführten Tastenkombinationen zu (siehe auch **Moser FAQ - Schnellzugriffstasten**).
- Sie können die **Darstellung der Leiste** anpassen und diese beispielsweise kompakter darstellen, indem Sie auf die **Symbolunterschriften** verzichten:

Abbildung 4.8. Symbolleiste (ohne Symbolunterschriften)

Um die aktuelle Funktion eines Symbols auf der Symbolleiste zu bestimmen, öffnen Sie ebenfalls den "Anpassen"-Dialog und klicken Sie dann auf das Symbol. Damit wird das zugehörige Makro sowie eine eventuell hinterlegte Tastenkombination für den Schnellzugriff im Bereich **Tasten** angezeigt.

4.1.5. Seitentitleiste

Die Seitentitleiste zeigt Ihnen, insbesondere als Neueinsteiger, den Namen und Arbeitsbereich des aktuellen Arbeitsblatts (z.B. Projekte | Kalkulation | Angebot). Damit wissen Sie jederzeit, wo Sie sich befinden. Der Seitentitel ist dabei aus den Ordner- und Unterordnernamen der **Navigationsleiste** sowie dem aktuellen Arbeitsblattnamen aufgebaut.

Abbildung 4.9. Beispiel: Seitentitleiste "Angebot"

Projekte | Kalkulation | Alle Angebote

Die Seitentitleiste ist standardmäßig ausgeblendet.

Seitentitleiste einblenden

Sie können die Seitentitleiste über das Menü **≡ Ansicht > Seitentitleiste** ein- bzw. ausblenden.

4.1.6. Navigationsleiste

Die Navigationsleiste zeigt Ihnen auf den senkrechten Registerkarten die **Arbeitsbereiche bzw. Ordner** für Ihre lizenzierten Module an. Beispiele sind die Ordner **Allgemein**, **Projekte**, **Service**, **Regie**, **Logistik**, **Subunternehmer**, **Büroarbeiten**, **Auswertungen**, **Stammdaten**.

Die Navigationsleiste ist standardmäßig eingeklappt. Durch Anklicken eines Ordners blenden Sie die Menüstruktur mit den darin enthaltenen Unterordnern und Symbolen kurz ein.

- Mit dem **Pin-Symbol** können Sie die Navigationsleiste fixieren.
- Eine bereits fixierte Leiste können Sie über das Symbol wieder aufheben. Beim Verlassen der Navigationsleiste mit dem Mauszeiger wird diese dann wieder ausgeblendet.
- Die Ordnerleiste (ohne Navigationsleiste) ist grundsätzlich immer sichtbar.

Bei aufgeklappter Navigationsleiste sehen Sie als waagerechte Unterteilungen die **Unterordnern** mit den darin enthaltenen Funktionssymbolen. Über die Symbole gelangen Sie in die entsprechenden Arbeitsblätter:

Abbildung 4.10. Beispiel: Die in dieser Produktdokumentation verwendete Schreibweise verwendet die Navigationsleiste "Projekte | Aufträge" Notation der Seitentittleiste im Format: Ordner | Unterordner | Arbeitsblatt.

Navigationsleiste einblenden

Die Navigationsleiste können Sie über das Menü `≡ Ansicht > Navigationsleiste` ein- oder ausblenden.

4.1.7. Bildlaufleiste

Die Bildlaufleisten befinden sich ggf. am rechten und unteren Rand eines Fensters. Sie sind nur sichtbar, wenn der Inhalt des Fensters größer ist, als das Fenster. Mithilfe des Balkens in der Bildlaufleiste können Sie sich schnell innerhalb des Fensters bewegen.

4.1.8. Datensatzfußleiste

Die Datensatzfußleiste ist nur in den Programmteilen aktiv, in denen mehrere Datensätze bearbeitet werden; z.B. in der MOS'aik-Datenbankverwaltung .

Abbildung 4.11. Beispiel: Datensatzfußleiste

Hier wird unter anderem angezeigt, welchen Datensatz Sie aktuell ausgewählt haben (z.B. *Datensatz 1 von 389 gelesenen*).

Die Leiste bietet Ihnen außerdem vier weitere Symbole:

Zum ersten Datensatz springen		Zum letzten Datensatz springen
Zum nächsten Datensatz wechseln		Zum vorherigen Datensatz wechseln

4.1.9. Statusleiste

Die Statusleiste besteht aus mehreren Statusfeldern und enthält, je nach Programmteil, unterschiedliche Informationen.

- Alle MOS'aik Anwendungen zeigen Ihnen Folgendes im letzten Statusfeld:
 1. Den *Benutzernamen* des angemeldeten Benutzers (nur bei lizenzierte Benutzeranmeldung, Beispiel: *Admin*).
 2. Den *Datenbanknamen*, d.h. den Dateinamen der aktuell gewählten Mandantendatenbank (Beispiel: *Mosaik.mdb*).
- In der MOS'aik-Datenbankverwaltung finden Sie im linken Statusfeld zum Beispiel Informationen zum aktuellen Eingabefeld:

Abbildung 4.12. Beispiel: Statusleiste (Datenbankverwaltung)

- In der MOS'aik-Projektverwaltung stehen dort Informationen, wie:

Abbildung 4.13. Beispiel: Statusleiste (Projektverwaltung)

1. Eine kurze **Erläuterung** zum aktuellen Eingabefeld (Beispiel: *Enthält den Kurztext*).
2. Den **Typ** der Gliederungsebene, auf der Sie gerade stehen (Beispiel: *Zweig.Absatzmarke*).
3. Den **Status** des Projektes (Beispiel: *1. Angebot*).

Steht hinter dem **Status** eine **Belegnummer**, bedeutet dies, dass das Projekt unter dieser Nummer bereits buchend gedruckt wurde.

4. Den **Kurzname** der Adresse.
5. Die **Anzahl der Projektzeilen** hinter dem Nummernzeichen #.

Die **Schriftgröße** der Statusleiste kann in Abhängigkeit von der Einstellung für Dialogfenster aus verschiedenen Stufen gewählt werden (siehe dazu [Abschnitt 4.1.12](#), „Dialogfenster“ sowie [Shortcuts](#)).

4.1.10. Arbeitsblätter

Arbeitsblätter stellen eine Arbeitsumgebung für bestimmte Zwecke bereit, wie z.B.:

- [Anpassung von Betriebsdaten](#)
- [Stammdatenbearbeitung](#)
- [Vorgangsbearbeitung](#)
- [Tabellenarbeitsblätter](#) für die Suche und den schnellen Zugriff auf benötigte Informationen (z.B. Betriebsdaten, Stammdaten, Projekte, Vorgänge, ...).

Abbildung 4.14. Beispiel: Vorgangsbearbeitung

• Arbeitsblätter und Registerkarten

Es können prinzipiell beliebig viele oder besser so viele Arbeitsblätter geöffnet werden, wie nebeneinander angeordnet werden können. Die Blätter werden dazu in verschiedenen Registerkarten dargestellt. Durch Anklicken einer Registerkarte öffnen Sie das darin enthaltene Arbeitsblatt im Vordergrund.

- Die aktive Registerkarte (hier: "Adresse (adler)") wird farblich ein wenig hervorgehoben.

Home: Startseite | Adressen: Alle Adressen X | Adressen: Adresse (adler) X

- Mit den Tasten `[Strg]+[Umschalt]+[[1-9]]` können Sie zwischen bis zu neun verschiedenen Arbeitsblättern direkt hin- und herschalten.
- Am unteren Rand einiger Arbeitsblätter stehen weitere Registerkarten zur Verfügung, z.B. bei den **Set-**, **Artikel-** oder **Adressstammdaten**, über die Sie auf weitere Anzeigeseiten zum aktuellen Arbeitsblatt wechseln.
- Das Schließen einzelner Arbeitsblätter erfolgt über das auf der Registerkarte, das Menü `≡ Datei > Schließen [Strg]+[W]` oder das Kontextmenü der Arbeitsblattregisterkarte (siehe Abbildung [Abbildung 4.14](#), „Beispiel: Vorgangsbearbeitung“).

Weitere Möglichkeiten zum Schließen aller Arbeitsblätter eines Projekts oder aller Arbeitsblätter sind im Themenbereich [Shortcuts](#) aufgeführt.

Arbeitsblatt als Startseite festlegen

Mit der Menüfunktion `≡ Ansicht > Organisieren` oder durch einen `[rechten Mausklick]` auf die Registerkarte eines Arbeitsblatts können Sie das betreffende Arbeitsblatt als Startseite festlegen. Beim Start von MOS'aik wird dieses Arbeitsblatt dann automatisch geöffnet.

Schriftart und Schriftgröße

Über das Kontextmenü können Sie die Standardschriftart und Standardschriftgröße für die Navigations- und Statusleiste sowie die Registerkarten festlegen:

Kontextmenü der Registerkarten:

Kontextmenü der Unterordner:

Arbeitsblätter organisieren

Ebenfalls können Sie mit der Menüfunktion `≡ Ansicht > Organisieren` (bzw. `[rechten Mausklick]` auf Registerkarte des Arbeitsblatts) das betreffende Arbeitsblatt mit seinen Einstellungen `≡ Organisieren ...` und so verschiedene Festlegungen zum Arbeitsblatt anpassen:

So können Sie beispielsweise die Zuordnung des Arbeitsblatts zu den Themen/Ordnern **1** und Gruppen/Unterordnern **2** der **Navigationleiste** beliebig anpassen.

3 Weiterhin können Sie hier auch den sogenannten **Tooltip** anpassen, der angezeigt wird, wenn Sie den Mauszeiger über eine Funktion oder einen Link zur Anzeige des Arbeitsblatts bewegen:

4 Mit dem **Ladeverhalten** legen Sie fest, wie oft das Arbeitsblatt innerhalb von MOS'aik geöffnet werden kann (siehe auch **Abschnitt 5.5, „Kunden- und Lieferantenakte (Infodesk)“**). **"Instanz pro Datensatz"** bedeutet hier, dass mehrere Registerkarten dieses Typs nebeneinander geöffnet werden können. **"Nur 1 Instanz"** dagegen, heißt, dass immer nur eine Akte geöffnet wird.

5 Zur Erfassung der individuellen Berechtigungen für das Arbeitsblatt lesen Sie den Themenbereich **Benutzerverwaltung**.

4.1.11. Funktions- / Linkleiste der Arbeitsblätter

Die Funktions- bzw. Linkleiste enthält **Funktionen**, die Sie in der aktuellen Vorgangsansicht ausführen können. Wenn Sie mit der Maus darüber fahren, wird die Anzeige *rot*. Dann können Sie die Funktion durch Anklicken aufrufen.

Häufig benutzte Funktionen können auch über **Funktionstasten** aufgerufen werden, z.B. [F4] für **Bearbeiten**, [F5] für **Nachschlagen** oder [F7] für **Speichern**. Die entsprechende Information wird Ihnen in der Leiste hinter dem Funktionsnamen angezeigt.

Artverwandte Funktionen oder Programmteile, deren Aufruf an dieser Stelle sinnvoll ist, finden Sie in der Funktions- bzw. Linkleiste im Bereich **Siehe auch**.

Abbildung 4.15. Funktionsleiste (Beispiel: Auftrag)

Vorgang	
Eigenschaften...	F8
Notizen & Termine »	
Drucken & Verbuchen »	F9
Exportieren »	
Übermitteln »	
Weitere Funktionen »	
Datensatz	
Eigenschaften...	F4
Nachschlagen... *	F5
Löschen	F6
Weitere Funktionen »	
Einfügen	
Titel...	Alt+1
Position...	Alt+3
Set/Leistung...	Alt+5
Artikel...	Alt+4
Weitere »	
Weitere Schritte	
Kopieren »	
Workflow anzeigen...	
Akontoverwaltung	
Stunden und Material buchen	
Plugins »	
Siehe auch	
Listen & Strukturansichten »	

4.1.12. Dialogfenster

Dialogfenster können pro Benutzer und Anwendung mithilfe der Tastenkombinationen [Strg] + [+] vergrößert, mit [Strg] + [-] verkleinert sowie mit [Strg] + [0] wieder auf die ursprüngliche Größe gesetzt werden:

Abbildung 4.16. Dialogfenstergröße ändern

Dabei sind, ausgehend von der Normalgröße, insgesamt sechs Vergrößerungsstufen und zwei Verkleinerungen verfügbar (Zoom). Drücken Sie die Tastenkombination dazu entsprechend mehrfach.

anten sind bereits voreingestellt und können im Bereich **Skin** ausgewählt werden. Zur individuellen Gestaltung klicken Sie auf einzelne Bereiche der Oberfläche (siehe Mauszeigerform) , wählen die gewünschten Farben aus und speichern Ihren "Skin" mit **Speichern unter ...** unter einem neuen Namen. Mit der Funktion **Auf meinem Arbeitsplatz ...** wird der gewählte Skin für den aktuellen Windows Benutzer als Standard festgelegt:

Abbildung 4.19. Skins

Im **Farbauswahldialog** können Sie aus vordefinierten Grundfarben sowie über die Schaltfläche **Farben definieren** beliebige Farben aus dem verfügbaren Spektrum auswählen:

Abbildung 4.20. Farbauswahldialog

Standardoberfläche (Skin)

Standardmäßig ist der Skin "Hybrid" voreingestellt.

- Mit Version 4.42.100 ist die Höhe der Seitentittleiste reduziert und wird in einem moderneren Design dargestellt.

Die vor Version 4.40.000 verwendete Programmoberfläche kann ggf. unter dem Namen "Klassisch" wieder eingestellt werden.

Mit **Skin exportieren ...** und **Skin importieren ...** können Sie den Skin auch anderen Benutzern zur Verfügung stellen. Die Funktion **Löschen** entfernt nicht mehr benötigte Skins.

Unterscheidung von Mandanten durch Skins

Zur einfachen **Unterscheidung verschiedener Mandanten** bzw. MOS'aik Datenbanken können Sie mit der Funktion **Skin aktivieren Nur in dieser Datenbank ...** pro Mandant eine farbige MOS'aik Oberfläche festlegen. Wenn Sie das Modul **Systemmodul Benutzerverwaltung** einsetzen, ist dazu ein Administratorzugang bzw. die Mitgliedschaft in der Benutzergruppe *User Manager* erforderlich (siehe auch [Benutzerverwaltung](#)).

Kapitel 5. Datenverwaltung

In diesem Abschnitt erfahren Sie alles über die **Datentrennung verschiedener Mandanten** sowie auch, wie MOS'aik die unterschiedlichen Daten speichert. Darüber hinaus werden grundlegende **Betriebsdaten** und **Stammdatentypen** sowie deren Präsentation in unterschiedlichen **Akten- und Tabellenansichten** erläutert. Abschließend werden Ihnen die verfügbaren **Such- und Filterfunktionen** vorgestellt, damit Sie immer die richtige Methode finden, um gesuchte Informationen auch in großen Datenbeständen schnell aufzufinden.

Weitere Inhalte:

- > [Mandanten](#)
- > [Datenarten und Datenverwaltung](#)
- > [Betriebsdaten](#)
- > [Stammdaten](#)
- > [Kunden- und Lieferantenakte \(Infodesk\)](#)
- > [Arbeiten mit Tabellenarbeitsblättern](#)
- > [Such- und Filterfunktionen](#)
- > [Suchlisten und Suchbäume](#)
- > [Warenkorbfunktionen](#)

5.1. Mandanten

MOS'aik ist mit allen Modulen **mandantenfähig**. Das bedeutet, dass Sie **mehrere Firmen oder Betriebe (Mandanten)** anlegen und verwalten können. Dabei ist "Mandant" ein Begriff aus der Welt der Steuerberater, Rechtsanwälte und Notare. Wenn ein Steuerberater für mehrere Firmen tätig ist, so sind dies seine Mandanten. Gleiches gilt für die Kunden eines Rechtsanwalts.

Mandanten

In MOS'aik bedeuten Mandanten unterschiedliche Firmen, Filialen oder Geschäftsstellen.

Wann sind mehrere Mandanten sinnvoll?

Der Einsatz verschiedener Mandanten ist in MOS'aik z.B. in folgenden Situationen sinnvoll:

- Für **rechtlich eigenständige Unternehmen** müssen getrennte Mandanten angelegt werden.
- Für Übungszwecke können Sie einen **Testmandanten** anlegen (siehe [Moser FAQ - Testmandant anlegen](#)).

Unternehmensbereiche

Getrennte Mandanten für unterschiedliche Unternehmensbereiche sind nur dann sinnvoll, wenn diese wirtschaftlich selbständig abgerechnet werden können. Einnahmen und Ausgaben, die zusammengehören (also einem gemeinsamen unternehmerischen Prozess angehören), sollten in einem Mandanten abgewickelt werden.

Dies gilt auch, wenn mehrere Niederlassungen bzw. Filialen des gleichen Betriebes in einem EDV-System verwaltet werden.

Siehe dazu auch [Abschnitt 5.3.2](#), „Unternehmensbereiche“.

In welchem Mandanten arbeite ich gerade?

In der **Titelleiste** wird die Programmbezeichnung der aktiven Anwendung (z.B. *MOS'aik-Projektverwaltung*) sowie die Felder *Anrede* und *Name* aus den **Firmenstammdaten** des aktiven **Mandanten** angezeigt (Beispiel: *Firma Muster AG*). In der **Statusleiste** steht der Name der aktuellen **Mandantendatenbank**; ebenso der Name des **Benutzers**, der gerade in diesem Mandanten arbeitet.

Einen neuen Mandanten anlegen

Sie richten einen neuen Mandanten gemäß der Anleitung im Abschnitt ??? ein.

Den Mandanten wechseln

Sie können jederzeit zwischen Ihren Mandanten bzw. MOS'aik Datenbanken wechseln. Dazu wählen Sie in der Menüleiste **Extras > Mandant**. Es erscheint ein Auswahldialog, in dem alle dem System bekannten Mandanten angezeigt werden:

Wählen Sie den Mandanten aus, zu dem Sie wechseln möchten und drücken Sie die Schaltfläche **OK**.

Neue Mandanten können Sie in die Liste aufnehmen, indem Sie neben dem Eingabefeld **Mandant** auf die Schaltfläche **...** klicken. Damit öffnet sich ein Auswahlfenster, indem Sie die neue Mandantendatenbank angeben können.

Abbildung 5.1. Mandanten

Der **Mandantenwechsel** wird erst wirksam, wenn Sie die MOS'aik Anwendung schließen und neu starten. Ein Dialogfenster fragt Sie in diesem Fall, ob Sie die Anwendung schließen möchten. Der Neustart der Anwendung muss jedoch anschließend von Ihnen durchgeführt werden.

Eine **Auswahl der Systemdatenbank** (`System.mdw`) über die Schaltfläche ist in diesem Dialog aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

5.2. Datenarten und Datenverwaltung

Datenarten

In MOS'aik fällt eine Vielzahl von Daten an. Diese unterteilen sich grob in drei Gruppen:

1. Betriebsdaten

Betriebsdaten sind die Basisdaten des Mandanten, wie Firmenanschrift, Basiswährung, Nummernkreise, USt-ID Nummer, Kalkulationszuschläge, usw. Sie legen fest, wie der Betrieb arbeitet. Informationen wie Bankverbindungen, Zahlungsarten und Zahlungsmittel gehören auch zu dieser Gruppe.

Siehe dazu [Abschnitt 5.3, „Betriebsdaten“](#).

2. Stammdaten

"Stammdaten" ist der Sammelbegriff für alle Daten, mit denen der Betrieb arbeitet. Dies sind z.B. Adressen, Artikel, Sets (Leistungen), Maschinen, Mitarbeiter oder Texte.

Siehe dazu [Abschnitt 5.4, „Stammdaten“](#).

3. Bewegungsdaten

Bewegungsdaten fallen an, wenn der Betrieb arbeitet. Zu dieser Gruppe gehören z.B. die Projekte und deren Positionen, die auf Basis der Stammdaten erfasst und individuell kalkuliert werden. Aber auch Werte, die automatisch aus der Abrechnung stammen, wie Statistiken, Offene Posten, Vertreterabrechnungen und Ähnliches.

Mehr dazu unter [Kapitel 6, Projektvorgänge](#).

Datenverwaltung

MOS'aik verwaltet sämtliche Daten mithilfe einer relationalen **Datenbank**. Das relationale Modell besteht aus einfachen Konzepten für das Speichern von Informationen in Datenbanken, sowie einer Reihe von standardisierten Operationen mit denen diese Daten eingefügt, gesucht, bearbeitet und dargestellt werden können (**SQL**). Relationale Datenbanken registrieren Daten in Tabellenform. Stehen mehrere Tabellen untereinander in Beziehung, z.B. Ansprechpartner zu einer Adresse, so spricht man von einer Relation (Beziehung).

- Standardmäßig setzt MOS'aik leistungsfähige Microsoft SQL Server® Datenbanken ein. Zusätzlich ist für Testzwecke ein einfacheres Modul zum Einsatz von Microsoft Access®-Datenbanken verfügbar.

Datensicherung (Backup)

Sichern Sie Ihre MOS'aik Datenbank(en) und alle zugehörigen Daten, wie die Benutzerdatenbank `System.mdw` und den MOS'aik Dateiablageordner, regelmäßig! Weitere Informationen finden Sie im [MOS'aik Schnelleinstieg](#).

5.3. Betriebsdaten

Mit den Betriebsdaten legen Sie fest, wie Ihr Betrieb arbeitet. Zu den Betriebsdaten zählen beispielsweise Firmenstammdaten, Unternehmensbereiche, Lohnarten, Lohnarten, MwSt.-Sätze, Zahlungsweisen, Zahlungsarten, Zahlungsmittel sowie auch Formeln, Layouts, Merkmale und Nummernkreise zur Vergabe von eindeutigen Vorgangs- und Belegnummern. Alle Betriebsdaten werden in den nachfolgenden Abschnitten erläutert.

Betriebsdaten:

- > [Firmenstammdaten](#)
- > [Unternehmensbereiche](#)
- > [Formeln](#)
- > [Layouts](#)
- > [Merkmale](#)
- > [Nummernkreise](#)
- > [Lohnarten und Lohnkalkulation](#)
- > [Lohnarten](#)
- > [MwSt.-Sätze](#)
- > [Zahlungsweisen](#)
- > [Zahlungsarten](#)
- > [Zahlungsmittel](#)

Die zugehörigen Arbeitsunterlagen finden Sie unter Stammdaten | Einstellungen sowie Stammdaten | Projekte.

5.3.1. Firmenstammdaten

In den Firmenstammdaten legen Sie die Grunddaten Ihrer Firma sowie die Eckdaten für die Kalkulation und die Dateiablage fest. Dazu stehen auf dem Arbeitsblatt *Firmenstammdaten* die zwei Registerkarten Allgemein und Dateiablage & Archiv zur Verfügung:

Abbildung 5.2. Stammdaten | Einstellungen | Firmenstammdaten (Allgemein)

The screenshot displays the 'Firmenstammdaten' (General) tab in the MOS aik Projektverwaltung software. The interface is divided into several sections:

- Navigation:** A sidebar on the left with icons for Verwaltung, Adressen, Personal, Artikel, Sets, Maschinen, Texte, Projekte, and Einstellungen.
- Firmenstammdaten (Allgemein):**
 - Allgemeines:** Fields for Firmennummer (1), Name (Muster AG), and address details (Musterstraße 1, 52062 Aachen, Postfach 12345, 52001 Aachen, Deutschland, Nordrhein-Westfalen).
 - Kalkulationsfaktoren:** A table listing factors like Sonstiges, Lohn, Material, Geräte, Fremdes, Rohstoffe, and Entsorgung with their respective types and values.
 - Standardwerte:** Fields for Absenderadresse, Telefon, Telefax, E-Mail, and Internetadresse.
- Einstellungen:** Fields for Kontoinhaber, Unterzeichner, Steuernummer, UStID, Branche, ILN/GLN, EORI Nummer, Handelsregister, Gerichtsstand, Gläubiger-ID, Elektronische Unterschrift, Standardanrede, Werbetext, and Standardklasse.
- Statistik:** Fields for Lohnkostenpreis, Lohnerlöspreis, Kost.-Preisbase, Bewertungspreis, Tagesarbeitszeit, Hauptlager, Lagerüberwachung, Statistik bei Sets, Restsumme, Logbuchspeicher, Wochenanfang, Jahresanfang, and G4 Api Server URL.
- Bemerkungen:** A text area for notes.

The bottom status bar shows 'admin@v4.42.300.8070-Allround'.

- **Registerkarte Allgemein**

Die **Firmennummer** wird zur Unterscheidung verschiedener Mandanten verwendet und kommt im Wesentlichen bei der Einrichtung von Mandanten in der MOS'aik-Finanzverwaltung zum Tragen. Verwenden Sie hier eine "1" für Ihren ersten Mandanten und fortlaufende Nummern für Weitere.

Weitere Eingabefelder beschreiben Ihre Firma und mit **Anschrift** (*Anrede*, *Name*, *Namenszusatz*, *Straße*, *PLZ*, *Ort* und *Postfach*) und weiteren **Kontaktinformationen**, wie z.B. der Nummern für *Telefon*, *Telefax*, *E-Mail* und *Internetadresse*.

Falls die **PLZ** (Postleitzahl) bereits in Ihren Adressstammdaten einem **Ort** zugeordnet wurde, brauchen Sie diesen nicht erneut eingeben: Geben Sie lediglich die **PLZ** ein und drücken Sie z.B. die Taste **[Tab]** um das Feld zu verlassen: Der bereits bekannte **Ort** zu dieser **PLZ** wird dann **automatisch** ausgefüllt!

Der Eintrag im Feld **Land** steuert programmintern länderspezifische Besonderheiten. Zur Auswahl stehen die folgenden Länder:

- Belgien (Französisch)
- Belgien (Niederländisch)
- Deutschland
- Italien
- Liechtenstein
- Luxemburg (Deutsch)
- Niederlande
- Österreich
- Schweiz (Deutsch)
- Ungarn

Anwender können in diesen Ländern mit einer Standard-Datenbank nach Umstellen des Ländercodes im Mandanten mit den jeweils für dieses Land gültigen Steuerarten (siehe auch "Standard MOS'aik Steuerarten") automatisch arbeiten. Der Ländercode muss jedoch direkt nach der Installation einer neuen MOS'aik Datenbank eingestellt werden und darf keinesfalls nach erfolgter Inbetriebnahme von MOS'aik geändert werden!

Bitte wenden Sie sich mit Fragen an den Moser-Service.

Das **Bundesland** steuert den Ausdruck *USt-Voranmeldung* (nur bei installierter MOS'aik-Finanzverwaltung).

Der Inhalt des Feldes **Absenderadresse** wird im Adressfenster mit ausgedruckt. Sollten Sie diese auf Ihrem Firmenpapier vorge druckt haben, entfernen Sie den Eintrag.

Im Bereich **Einstellungen** finden Sie Felder zur Festlegung von **Kontoinhaber** und **Unterzeichner**.

Steuernummer und **UStID** werden bei Rechnungen und Gutschriften ausgedruckt. Falls Sie Geschäftsvorgänge innerhalb der EU oder nach §13b (Steuerschuldumkehr) abwickeln, muss Ihre eigene UStID in den Mandantenstammdaten eingetragen sein.

Der Eintrag im Feld **Branche** steuert die Darstellungsform der Daten in den Arbeitsblättern. So sehen Sie nie zu viele oder zu wenige Informationen.

Im Feld **ILN/IGL** können Sie eine eventuell vorhandene *Internationale Lokationsnummer* bzw. *Globale Lokationsnummer* hinterlegen. Eine **GLN** identifiziert global Ihre vollständige Unternehmensbezeichnung.

Die EU-weite **EORI**-Nummer enthält die frühere **Zollnummer**.

Weitere Felder beinhalten Ihre **Handelsregister** Nummer und den **Gerichtsstand** (d.h. den Ort des für Ihren Betrieb zuständigen Gerichts).

Die *Gläubiger-ID* muss eingetragen werden, um [SEPA-Lastschriften](#) durchführen zu können. Lesen Sie hierzu mehr im Themenbereich "[Europäischer Zahlungsverkehrsraum \(SEPA\)](#)".

Im Feld *Unterschrift* kann eine Grafik mit Unterschrift zur automatischen Unterzeichnung der Umsatzsteuer-voranmeldung (UStVa) und bei Bedarf zur Signatur von Schecks und Überweisungen hinterlegt werden.

Die *Standardanrede* wird in MOS'aik z.B. bei der Erstellung von Briefen verwendet.

Wenn Sie auf allen Standardformularen (wie z.B. Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung, ...) einen *Werbe-text** ausdrucken möchten, können Sie diesen in der Textetabelle (siehe [Abschnitt 5.4.4, „Texte“](#)) erfassen und tragen hier den Namen des Textes ein bzw. fügen diesen mit der Funktion *Nachschlagen ...* ein.

Im Feld *Lohnkostenpreis* tragen Sie Ihren Durchschnittslohn einschließlich der lohngebundenen Gemein-kosten (Lohnzusatzkosten) und Betriebsgemeinkosten ein. In das Feld *Lohnerlöspreis* kommt Ihr Stunden-verrechnungssatz (siehe auch [Abschnitt 5.3.7, „Lohntarife und Lohnkalkulation“](#)).

Die beiden Werte **Lohnkostenpreis** und **Lohnerlöspreis** werden als Voreinstellung für die Kalkulati-on in die MOS'aik-Projektverwaltung übernommen und gelten für die Ermittlung aller Lohnanteile, denen kein spezieller Lohnzuschlag zugeordnet ist.

Zur Ermittlung von "Mann-Tagen" (Arbeitszeit in div. [Kalkulationsauswertungen](#)) kann in den Firmenstamm-daten die *Tagesarbeitszeit* in Minuten hinterlegt werden; standardmäßig ist dort der Wert *480 Minuten* (ent-spricht 8 Stunden) voreingestellt.

Die lagerbezogenen Einstellmöglichkeiten *Hauptlager* und *Lagerüberwachung* sind im Themenbereich [Lager und Inventur](#) beschrieben.

Statistik bei Sets (Restsumme / Gesamtsumme)

- Bei einem Set, welches z.B. Lohnanteil und Materialanteil enthält, wird normalerweise der Materialanteil statistisch in der **Artikelstatistik** verbucht und nur der Rest (also der Lohnanteil) in der **Setstatistik**. Setzt man den Schalter auf "*Gesamtsumme*", so wird der Set-Komplettpreis in der Setstatistik verbucht.

Im *Logbuchspeicher* wird festgelegt, für wie viele Tage das MOS'aik-Logbuch bzw. [Ereignisprotokoll](#) erhalten bleibt. Voreingestellt sind *30 Tage*.

- Zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Buchführung sollten nicht nur Geschäftsdaten, sondern auch die Ereignisprotokolle erst nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren gelöscht werden. Aus diesem Grund wird empfohlen, die Einstellung des Logbuchspeichers auf den Wert *4000 Tage* zu setzen (größer als 10 x 365 Tage).

Die Berechnung der **Kalenderwoche** ist von den Einstellungen in den Feldern *Wochenanfang** und *Jahresan-fang** abhängig. In den Firmenstammdaten kann der erste Wochentag und die erste Woche im Jahr bzw. der Wochenanfang und der Jahresanfang auf "*Automatisch*" oder abweichend davon festgelegt werden:

- **Wochenanfang**

"Automatisch" Montag (ISO 8601)

- **Jahresanfang**

"Automatisch" Entspricht der Einstellung "*4-Tage Woche*" (siehe unten).

"1. Januar" KW 1 ist die Woche mit dem "1. Januar"

"4-Tage Woche" KW 1 ist die erste Woche mit mindestens 4 Tagen im neuen Jahr (ISO 8601)

"volle Woche" KW 1 ist die erste "volle Woche" von Montag bis Sonntag

Über das Feld **G4 Api Server Url** wird die Basisadresse des "G4"-Anwendungsservers für die **neue Produktgeneration** (Moser Application Server) festgelegt. Die Einstellung wird im Fall einer hybriden Anbindung zur Kommunikation von MOS'aik mit dem Anwendungsserver benötigt (siehe auch **Moser FAQ**). Die Adresse muss wie folgt aufgebaut sein:

Komponente	Protokoll	Trenner 1	Servername	Trenner 2	Portnummer	Trenner 3
Beschreibung	Das zur Kommunikation verwendete Protokoll (z.B. <i>http, https</i>)	Festgelegte Trennzeichen [: / /]	Servername des Computers auf dem der Anwendungsserver installiert wurde.	Festgelegtes Trennzeichen [:]. Kann entfallen, falls die Portnummer 80 oder 443 ist.	Nummer des für die Webanwendung auf dem Anwendungsserver verwendeten Ports.	Zum Abschluss kann (optional) ein [/] verwendet werden.
Beispiel	<i>https://sqlsrv:443/</i> oder alternativ auch <i>https://sqlsrv/</i>					

- Prüfen Sie die Url durch Eingabe in einem Browserfenster und fügen Sie den Text *config* am Ende an:

Beispiel: *http://moser-web-server:8080/config*

Wenn Sie keine Fehlermeldung und eine Ausgabe wie die folgende erhalten, ist die Konfiguration korrekt:
`{"api":{"port":8080,"version":"4.42.400","copyright":"Copyright © Moser Software GmbH 2012-2023"}}`

Im Bereich **Kalkulationsfaktoren** tragen Sie Ihre individuellen Zuschlagsfaktoren je Kalkulationsgruppe ein. Diese werden in der MOS'aik-Projektverwaltung bei der Kalkulation berücksichtigt:

- Dabei bedeutet der Faktor **VK x 1,26** im Material, dass Sie pauschaliert mit 26 Prozent Aufschlag auf den Einkaufspreis kalkulieren wollen.
- Der Faktor **EK x 1** dient der Berücksichtigung von Nebenkosten, die bei der Warenbeschaffung entstehen. Er bereinigt damit den Bruttonutzen.

• **Registerkarte *Dateiablage & Archiv***

Abbildung 5.3. Stammdaten | Einstellungen | Firmenstammdaten (Archiv)

- Feld *Basisordner*

Hier legen Sie den Basisordner für die MOS'aik-Dateiablage fest.

- Wenn Sie keinen Basisordner auswählen, wird die MOS'aik Dateiablage beim ersten Zugriff automatisch in dem Ordner angelegt, in dem sich die MOS'aik-Datenbank befindet (z.B. unter `C:\Mosaik\`). Falls aus einer früheren Version hier noch ein Ordner mit dem Namen *Archivordner* gefunden wird, wird dieser verwendet, andernfalls wird ein neuer Ordner *Dateiablage* angelegt.
- Über den Link *Basisordner** öffnen Sie einen Auswahldialog:

Wenn Sie mehr als einen Arbeitsplatz einsetzen bzw. *hybrid* arbeiten, müssen Sie darauf achten, dass hier kein lokales Laufwerk (z.B. `C:\...`) ausgewählt wird, sondern ein im Netzwerk für alle Arbeitsplätze verfügbares Verzeichnis gewählt wird. Dazu öffnen Sie den Punkt *Netzwerk* und wählen zunächst den im Netzwerk angezeigten Netzwerkservernamen (also den Namen des Computers, der den Dateiablageordner bereitstellt) aus und darin den gewünschten Freigabeordner. Auf dem jeweiligen Netzwerkcomputer muss dazu eine Freigabe des Dateiablageordners vorgenommen werden.

Ein typischer Basisordner im Netzwerk sieht beispielsweise so aus:

```
file://{Servername}/{Freigabename}[/Dateiablageordner]
```

- Die Angabe des Protokolls `file://` ist jedoch optional und es können auch sogenannte **UNC**-Pfade mit der typischen Microsoft Windows®-Notation

```
\\{Servername}\{Freigabename}[\Dateiablageordner]
```

verwendet werden.

- Die Pfadkomponente `{Dateiablageordner}` ist optional, um ein Unterverzeichnis aus einer Verzeichnisfreigabe als Dateiablageordner festzulegen.

- Nach der Zuordnung eines Ordners werden die Standardtrennzeichen für Verzeichnisse `[ \ ]` durch `[ / ]` ersetzt und das Präfix `file://` vorangestellt.
- Weitere Informationen zum *Dateiablageordner* finden Sie in [Kapitel 11, MOS'aik-Dateiablageordner](#).

- Feld *Archivsystem*

Wird durch den Basisordner für die MOS'aik-Dateiablage (siehe oben) festgelegt.

- Feld *Ordner Adressen*

Mit diesem Feld wird das Verzeichnis für die Kunden- bzw. Lieferantenakte im Dateiablageordner festgelegt. Standardmäßig wird dazu der Adresskurzname (Einstellung `{Nz(Ref?.Key, "Sonstige")}`) verwendet.¹

- Feld *Ordner Projekte*

Mit diesem Feld wird das Verzeichnis für die Projektakte im Dateiablageordner festgelegt. Standardmäßig wird dazu der Adresskurzname sowie die Projektnummer (Einstellung `{Nz(Ref.Address?.Key, "Sonstige")}/Projekte/{Ref.Key}`)¹ verwendet.

¹Der Pfad kann sowohl aus fest vorgegebenem Text bestehen (z.B. "*Projekte*"), als auch Funktionen und Platzhalter verwenden. Wenden Sie sich an den Moser Produktservice ([Kontakt](#)), falls Sie hierzu weitere Fragen haben.

Beachten Sie außerdem die Hinweise zur Abwärtskompatibilität der Verzeichnisstruktur (siehe [Updateanleitung](#)).

Projektbezogene Datenspeicherung

Durch Anpassung dieses Feldes (z.B. in *Projekte/{Ref.Key}*) kann der Dateiablageordner auch projektbezogen strukturiert werden. Damit werden sämtliche Projekte in einem gemeinsamen Ordner abgelegt und nicht mehr nach dem Adresskurznamen gruppiert. **Beachten Sie** jedoch, dass in diesem Beispiel kein Zugriff auf den Dateiablageordner des Projekts über die Kunden- oder Lieferantenaakte möglich ist.

- Feld **Ordner Vorgänge**

Über dieses Feld wird die Verzeichnisstruktur zur Ablage von Vorgangsdrucken im Dateiablageordner mit dem Modul **Systemmodul Belegarchivierung** eingestellt. Die Standardeinstellung legt den Ordner wie folgt fest: *Adresskurzname/Projekte/Projektnummer/Vorgangskategorie/Belegnummer/Revision nnn/* (Einstellung *{Nz(Ref.Address?.Key, "Sonstige")}/Projekte/{Ref.Project.Key}/{Ref.Category?.Group}/{Ref.VoucherNumber}/Revision {Format(Ref.Revision, "000")}*)¹.

- Der Ordner wird auch als **Vorgangsdateriablage** bezeichnet, da hier ggf. weitere Daten zum aktuellen Vorgang abgelegt werden (z.B. [ausgefüllte Checklisten](#), [hochgeladene Dateien zu Kundeneinsätzen](#)).
- Beachten Sie, dass mit dieser Einstellung Vorgangsdrucke (PDF) grundsätzlich unterhalb der Vorgangsadresse und nicht unterhalb der Projektanschrift gespeichert werden und damit Drucke mit abweichender Vorgangsadresse in der Projektakte nicht angezeigt werden. Sie können auf diese Daten alternativ über die jeweilige Kundenakte zugreifen.

Einrichtung der Speicherung von Vorgangsdrucken

Beachten Sie, dass zur Einrichtung der automatischen Speicherung Ihrer Vorgangsdrucke eine Anpassung der eingesetzten Vorgangsarten erforderlich ist.

- Feld **Ordner Buchungen**

Mit diesem Feld wird der Dateiablageordner für die Ablage von Belegdrucken Ihrer Buchungen festgelegt. Die Standardeinstellung legt den Ordner wie folgt fest: *Adresskurzname/Buchungsart/Fremdbelegnummer oder alternativ Belegnummer/* (Einstellung *{Nz(Ref.Address?.Key, "Sonstige")}/Ref.BookTemplate?.Group/{Nz(Ref.ForeignVoucherNumber, Ref.VoucherNumber)}*)¹.

- Feld **Ordner Checklisten**

Mit diesem Feld legen Sie das Standardverzeichnis für Ihre [Checklistenvorlagen](#) fest.

- Es können auch Unterordner (mit `[ \ ]` abgetrennt, z.B. `Checklisten\Vorlagen`) verwendet werden.

Falls der Ordner noch nicht in der Dateiablage existiert, wird dieser beim ersten Zugriff automatisch erstellt.

5.3.2. Unternehmensbereiche

Unternehmensbereiche (Stammdaten | Einstellungen | Unternehmensbereiche) ermöglichen Ihnen für einen Mandanten untergeordnete Bereiche wie Niederlassungen, örtlich getrennte Unternehmen, Filialen usw. mit den dazugehörigen Mitarbeitern zu definieren.

Unternehmensbereiche und Mandanten

Zu unterscheiden sind die Unternehmensbereiche von Mandanten, die eine separate Verwaltung ihrer Datenbestände erfordern (siehe [Wann sind mehrere Mandanten sinnvoll?](#)).

Mehr dazu finden Sie im Themenbereich [Unternehmensbereiche](#).

5.3.3. Formeln

Alle gängigen Formeln sind hier im Bereich Stammdaten | Projekte | Formeln hinterlegt.

Bitte nehmen Sie Veränderungen nur nach vorheriger Rücksprache mit Ihrem Moser-Betreuer aus Service oder Consulting vor.

5.3.4. Layouts

Unter Stammdaten | Einstellungen | Layouts können Sie Voreinstellungen für die verschiedenen Druckformate, mit denen MOS'aik arbeitet, vornehmen.

Abbildung 5.4. Layout Einstellungen

Sie können z.B. die **Ränder** für das Firmenpapier einstellen; und zwar für die erste Seite (*Seite 1*), die Folgeseiten (*Standard*) und das *Deckblatt*. Außerdem legen Sie fest, welche Druckereinrichtung und **Schriftart*** verwendet wird oder wo die **Empfängeradresse** (*Fensterposition**) gedruckt werden soll.

Im Feld **Drucker*** stellen Sie das Druckformat (siehe [Druckereinstellungen ...](#)) für Dokumente und im Feld **Anhangdrucker*** für Anhänge ein. **Anhänge** aus Vorgängen werden immer mit den Einstellungen des Anhangdruckers gedruckt (sofern der lokale Druckservice diese Einstellung für das jeweilige Dateiformat unterstützt). Der Anhangdrucker kann im Dialogfeld zum Drucken von Vorgängen nochmals individuell angepasst werden. Mehr zum Drucken von Anhängen finden Sie im [Moser FAQ](#).

Zusätzlich können Sie hier festlegen, wo der **Summenblock** (Feld [Summenposition*](#)) ausgedruckt wird (*Fortlaufend* oder *Seitenende*). Bei Auswahl *Fortlaufend* kann außerdem der Abstand (Feld [Summenabstand](#)) des Summenblocks von der letzten Vorgangsposition (in *cm*) festgelegt werden.

Standardmäßig ist die Layouteinstellung "*" mit dem [Drucker*](#) *Geschäftspapier* voreingestellt. Falls Sie die darin enthaltenen, nicht sichtbaren neuen Felder zur Ausgabe von E-Mail-Adresse sowie der Telefon- und Faxnummer aus den Firmeneinstellungen im Fuß des Layouts verwenden möchten, wenden Sie sich zur Einrichtung an den Moser Service. Zur Einrichtung individueller Hintergrundgrafiken für Ihr Geschäftspapier lesen Sie den Themenbereich [Hintergrundgrafik](#).

5.3.5. Merkmale

Merkmale kommen in MOS'aik an vielen Stellen zum Einsatz. So können z.B. Adressen, Artikeln, Projekten/Ordnern, Vorgängen und allen Gliederungen usw. bestimmte Eigenschaften in Form von Merkmalen zugeordnet werden.

Ebenso werden Merkmale als Spezifikationen zu Anlagen hinterlegt oder werden eingesetzt, um z.B. den Name des Architekten zu einem Projekt zu erfassen. Damit sind Merkmale eine universelle Möglichkeit, zusätzliche Informationen zu Datensätzen in MOS'aik zu hinterlegen.

Alle Merkmale werden über das Arbeitsblatt [Stammdaten | Einstellungen | Merkmale](#) verwaltet.

- In den Artikel- und Set-Stammdaten hinterlegte Merkmale vom Typ *Projektmerkmal*, werden beim Abruf eines solchen Artikels oder Sets in ein Projekt in die erweiterten Merkmale des Artikels/Sets im Projektvorgang übernommen.
- Beispiele zum Einsatz von Merkmalen:
 - [Adressen](#) (Adressmerkmal)
 - [Artikeln](#) (Spezifikation)
 - [Sets](#) (Spezifikation)
 - [Texte](#) (Spezifikation/Projektmerkmal)
 - [Mitarbeiter/Personal](#) (Eigenschaft/Ausbildung)
 - [Projekt- und Vorgangseigenschaften / Gliederungen](#) (Projektmerkmal)
 - [Anlagen](#) (Spezifikation)
 - [Schnittstellen](#) (z.B. Diamant)
- Weitere Informationen finden Sie noch im Themenbereich [Erweiterte Merkmale](#).

5.3.6. Nummernkreise

Nummernkreise dienen der konsistenten Erzeugung von **eindeutigen Kennzeichnungen und Nummerierungen** in Vorgängen (z.B. Belegnummern).

Abbildung 5.5. Stammdaten | Einstellungen | Nummernkreise

Name	Beschreibung	Wert	Format	Datumquelle	Löschedatum
Alkontoanforderung	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		AA{YY}####	Tagesdatum	
Anfrage	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		AF{YY}####	Tagesdatum	
Angebot	Enthält die laufende Nummer für den Druck von	AN1900003	AN{YY}####	Tagesdatum	
Angebotsaufforderung	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		AG{YY}####	Tagesdatum	
Arbeitszettel	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		AZ{YY}####	Tagesdatum	
Aufmaß	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		AU{YY}####	Tagesdatum	
Auftrag	Enthält die laufende Nummer für den Druck von	AB1900009	AB{YY}####	Tagesdatum	
Auftragserteilung	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		AE{YY}####	Tagesdatum	
Bestellanforderung	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		BA{YY}####	Tagesdatum	
Bestellbestätigung	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		BB{YY}####	Tagesdatum	
Bestellstornierung	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		BE{YY}####	Tagesdatum	
Bestellung	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		BS{YY}####	Tagesdatum	
Eingangsbuchung	Enthält die laufende Nummer für den Druck von	ER1900005	ER{YY}####	Tagesdatum	
Kasse	Enthält die laufende Nummer für die		KA{YY}####	Tagesdatum	
Lastschriftmandat	Enthält die laufende Nummer für die Neuanlage von	LM1900002	LM{YY}####	Tagesdatum	
Liefermahnung	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		LM{YY}####	Tagesdatum	
Lieferschein	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		LS{YY}####	Tagesdatum	
Materialliste	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		ML{YY}####	Tagesdatum	
Preisangebot	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		PA{YY}####	Tagesdatum	
Preisspiegel	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		PS{YY}####	Tagesdatum	
Projekt	Enthält die laufende Nummer für die Neuanlage von	2019.00007	{YYYY}####	Tagesdatum	
Projektbuch	Enthält die laufende Nummer für Buchungen im		PB{YY}####	Tagesdatum	
Projektplanung	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		PP{YY}####	Tagesdatum	
Rechnung	Enthält die laufende Nummer für den Druck von	201900009	{YYYY}####	Tagesdatum	
Retoure	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		RT{YY}####	Tagesdatum	
Rüchschein	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		RS{YY}####	Tagesdatum	
Set	Enthält die laufende Nummer für die Neuanlage von		Set-###	Tagesdatum	
Wareneingang	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		WZ{YY}####	Tagesdatum	
Wartungsvertrag	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		WV{YY}####	Tagesdatum	
Z-Bon Klasse 1	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		K1-{YY}####	Tagesdatum	
Z-Bon Klasse 2	Enthält die laufende Nummer für den Druck von		K2-{YY}####	Tagesdatum	

- Um die Eindeutigkeit von Belegnummern und die Geschlossenheit der Belegnummernkreise sicherzustellen, können diese in der tabellarischen Ansicht nicht direkt bearbeitet werden.

Um einen Nummernkreis individuell anzupassen, wählen Sie einen Nummernkreis an und klicken dann auf **Bearbeiten** ([F4]):

Vorsicht bei Erstellung und Änderung von Nummernkreisen

Beachten Sie, dass das Ändern von Nummernkreisen kritisch im Sinne der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) ist! Sollten Änderungen unvermeidlich sein, müssen diese sorgfältig dokumentiert und die Nachweise im Fall einer Betriebsprüfung auf Anfrage vorgelegt werden können.

Es wird empfohlen bezüglich des gewünschten Nummernkreisformates **Rücksprache mit dem Steuerberater** zu halten und mit diesem den formalen Aufbau der Projektnamen und Belegnummern festzulegen!

Beachten Sie, dass es bei **nachträglichen Änderungen** zu doppelter Vergabe von Belegnummern bzw. zu Lücken im Belegnummernkreis kommen kann!

Stellen Sie die Eindeutigkeit sicher!

Nicht eindeutige Nummernkreise können zu mehrdeutigen und damit unzulässigen Belegnummern führen! Stellen Sie aus diesem Grund mit jeder Anpassung der Nummernkreise unbedingt sicher, dass alle Nummernkreise eindeutige Belegnummern erzeugen, die nicht in anderen Nummernkreisen erzeugt werden können.

- Dazu ist insbesondere eine eindeutige **Anfangskennung** (siehe Feld **Muster**), wie z.B. "AN" für "Angebot" im Angebotsnummernkreis, erforderlich. Damit wird sichergestellt, dass ein Nummernkreis keine identischen Belegnummern wie ein weiterer Nummernkreis erzeugen kann.
- Zur Erzeugung eindeutiger Kennziffern werden außerdem bevorzugt **Datums- und Uhrzeitinformationen** eingesetzt. Damit wird sichergestellt, dass innerhalb eines Nummernkreises nicht mehrere identische Belegnummern erzeugt werden.

- Stellen Sie sicher, dass alle eingesetzten Computersysteme über **korrekte Datums- und Uhrzeiteinstellungen** verfügen und stellen Sie diese nicht zurück!

Jede Erstellung, Änderung und Löschung von Nummernkreisen wird mit Benutzername, Datum und Uhrzeit im Ereignisprotokoll festgehalten.

Abbildung 5.6. Beispiel: Nummernkreis für Angebote

Sie haben die Möglichkeit, für einzelne Nummernkreise im Bereich **Nummer** für das Feld **Aktueller Wert** einen **Startwert** zu vergeben. Beim Ändern dieses Wertes erscheint ggf. ein Hinweis auf doppelte Belegnummern oder Lücken in der Nummerierung.

Unterhalb des Feldes finden Sie einen Hinweis zum Aufbau der **Belegnummer** für den Fall, dass Sie eine DATEV-Schnittstelle einsetzen (siehe *grüne* Markierung). Erläutert werden die zulässigen Zeichen zum Aufbau der DATEV-Belegnummer sowie die maximale Länge der Belegnummer.

Durch Nutzung der dynamischen Datumsinformation entfällt ein manueller Nummernkreiswechsel zum Jahresanfang.

Buchender Druck von Vorgängen

Das im Feld **Muster** hinterlegte Format wird beim buchenden Druck eines Vorgangs mit den entsprechenden Daten gefüllt.

Wählen Sie nun eine Datumsquelle, um das Datum eines Vorgangs in die Platzhalter **MM** (Monat) und **YY** oder **YYYY** (Jahr) zu übernehmen. Als Datumsquelle stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- *Tagesdatum*
- *Serverdatum* (Datum des SQL Servers, falls verwendet)
- *Die aktuelle Buchungsperiode* (siehe [Handbuch Finanzverwaltung](#))

Weitere Möglichkeiten der Projekt- und Vorgangsnummerierung sind im Themenbereich **Unternehmensbereiche** beschrieben.

5.3.7. Lohntarife und Lohnkalkulation

Neben dem Stundenverrechnungssatz bzw. **Lohnerlöspreis** und dem **Lohnkostenpreis**, die Sie in den Firmenstammdaten (siehe [Abschnitt 5.3.1, „Firmenstammdaten“](#)) eingetragen haben, können Sie mit weiteren Lohn-tarifen arbeiten. Dazu steht im Unterordner Stammdaten | Projekte die Tabellenansicht Lohntarife bzw. das Arbeitsblatt Lohntarif zur Verfügung.

Wählen Sie den entsprechenden Lohntarif und erfassen Sie die einzelnen Lohndaten, wie z.B. den **Durchschnitts-lohn**, die **Lohnzusatzkosten**, **Lohnnebenkosten**, **Betriebsgemeinkosten**, die **Gemeinkostenpauschale** sowie **Wagnis & Gewinn**. Der **Verrechnungssatz** wird automatisch errechnet:

Abbildung 5.7. Verrechnungssatz

Kalkulation		
Durchschnittslohn	13,68 €	
+ Lohnzusatzkosten	100,00%	13,68 €
+ Lohnnebenkosten	3,00%	0,41 €
= Kalkulationslohn	203,00%	27,77 €
+ Betriebsgemeinkosten	46,45%	12,90 €
+ Gemeinkostenpauschale		
= Lohnselbstkosten	297,30%	40,67 €
+ Wagnis & Gewinn	8,00%	3,25 €
= Verrechnungssatz	321,05%	43,92 €

Durchschnittslohn

Der Geldwert der Arbeitsleistung basiert auf den Tarifverträgen oder innerbetrieblichen Vereinbarungen. Sie enthalten in der Regel die Vereinbarung über den Ecklohn, der für eine bestimmte Arbeitsanforderung festgelegt wurde

Lohnzusatzkosten

Die Lohnzusatzkosten beinhalten tarifliche, gesetzliche und freiwillige Sozialkosten wie die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Lohnfortzahlung, Feiertagsentlohnung.

Lohnnebenkosten

Die Lohnnebenkosten umfassen tarifliche Auslösungen, Wegegelder, Unterkunfts- und Übernachtungsgelder, An- und Rückreisekosten zur Baustelle, Familienheimfahrten.

Der **Kalkulationslohn** ist die Basis für die Betriebsgemeinkosten.

Betriebsgemeinkosten

Gemeinkosten sind jene Kosten, die nicht unmittelbar für einen einzelnen Auftrag anfallen und daher zunächst nur dem Betrieb insgesamt zugeordnet werden können. Beispiele für Gemeinkosten sind Abschreibungen, Versicherungen, Vermögenssteuer oder Gehälter für kaufmännisches Personal, Geschäftsleitung, Pförtner usw.

Mithilfe von Zuschlags- und Verrechnungssätzen, die sich aus dem **Betriebsabrechnungsbogen (BAB)** ermitteln, werden die Gemeinkosten auf die Kalkulationsobjekte verteilt. Die sogenannte **Kostenaufschlüsselung!**

Die **Lohnselbstkosten** fließen als Kostenpreis in die Lohnnachkalkulation.

Wagnis & Gewinn (Gewinnzuschlag)

Zum Zweck der Angebotspreisermittlung schlägt man in der Praxis den kalkulierten Selbstkosten einen für angemessen erachteten Gewinnzuschlag auf, der eine Art Soll-Gewinn darstellt und in der Regel als Prozentsatz vorgegeben wird.

Weitere Details zur Lohnkalkulation finden Sie im Themenbereich [Kalkulation](#).

5.3.8. Lohnarten

Die wichtigsten Lohnarten sind bereits im Standardlieferungsumfang enthalten. Wenn Sie eine zusätzliche Lohnart benötigen, markieren Sie eine ähnliche, duplizieren diese und bearbeiten diese in der Tabelle.

Die Verwaltung der Lohnarten ist nur mit dem lizenzierten **Modul Nachkalkulation** (siehe Themenbereich [Nachkalkulation](#)) möglich.

Auswirkungen der Lohnartentypen auf die Kosten/Nachkalkulation:

- Während der ausgewählte Lohnzuschlag/Lohntarif die Höhe der Lohnkosten bzw. der Verrechnungssätze bestimmt, gibt die Lohnart an, welche Art von (Lohn-) Kosten für ein Projekt angefallen sind.
- Die Lohnart spielt bei der Erfassung der von einem Mitarbeiter geleisteten Stunden auf einem Projekt eine entscheidende Rolle. Denn in Abhängigkeit des Typs der Lohnart können einem Projekt neben Kosten auch Ist-Zeit sowie eine Kombination der beiden Typen zugeordnet werden.

Lohnartentyp	Beschreibung	Lohnartenbeispiel
Auslösung	Die eingegebenen Stunden verursachen zwar <u>Lohnkosten</u> , jedoch <u>keine Ist-Zeit</u> .	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitgeberleistungen für Verpflegungsmehraufwendungen • Fahrtkostenerstattungen • Übernachtungsgelder • Reisenebenkosten
Ausfallzeit	Das Projekt wird mit der <u>Ist-Zeit</u> , jedoch <u>nicht mit den Lohnkosten</u> belastet	<ul style="list-style-type: none"> • Lohnfortzahlung • Urlaub
Wert	Das Projekt wird <u>mit Kosten</u> belastet, welche sich aus der eingegebenen Menge multipliziert mit einem vorgegebenen Preis ergeben	• Kilometergeld; Zeit fällt dabei nicht an.
Produktivzeit	Das Projekt wird mit den Lohnkosten und den geleisteten Stunden (<u>Ist-Zeit</u>) belastet.	<ul style="list-style-type: none"> • Akkordstunden • Normalstunden • Überstunden
Unproduktivzeit	Das Projekt wird mit den entsprechenden Kosten belastet.	• Reisesstunden
Saisonkurzarbeit	Das Projekt wird mit den Lohnkosten und den geleisteten Stunden (<u>Ist-Zeit</u>) belastet.	• Schlechtwettergeld

Zur korrekten Gewinnzuschlagsermittlung wird der **EP** (Einzelverkaufspreis) bei einer Projektkostenbuchung mit den Lohnartentypen Auslösung, Ausfallzeit, Unproduktivzeit und Saisonkurzarbeit nicht ausgefüllt.

In den Feldern *Faktor* und *Preiszuschlag* der **Lohnarten** können Sie Einstellungen für die Kostenbuchung bzw. den zu fakturierenden Verrechnungssatz bei den Regieabrechnungen vornehmen.

Siehe auch die Themenbereiche [Nachkalkulation](#) und [Serviceaufträge mit Regieabrechnung](#).

5.3.9. MwSt.-Sätze

Zur Verarbeitung einzelner Artikel mit einem ermäßigten bzw. abweichenden MwSt.-Satz, kann die Einstellung des Steuersatzes in den betreffenden **Artikelstammdaten** vorgenommen werden.

Damit ist gewährleistet, dass Artikel mit ermäßigtem Steuersatz in den Projektvorgängen mit separatem MwSt.-Satz fakturiert und ausgewiesen werden!

Siehe Themenbereich [MwSt.-Sätze](#).

5.3.10. Zahlungsweisen

Unter Stammdaten | Einstellungen | Zahlungsweisen können Sie Intervalle für wiederkehrende Zahlungen hinterlegen. Diese werden im Dauerbuchungsbereich benötigt, um den nächsten Fälligkeitstermin zu bestimmen.

5.3.11. Zahlungsarten

Zahlungsarten legen Skontobedingungen sowie die Einstellungen zum Mahnwesen, wie z.B. die Zahlungsfrist oder Mahngebühren und Verzugszinsen fest. Dazu werden im Arbeitsblatt Stammdaten | Einstellungen | Zah-

lungsarten der MOS'aik-Projektverwaltung sowie auch in der MOS'aik-Finanzverwaltung alle verfügbaren Zahlungsarten aufgeführt.

- Neue Zahlungsarten können bei Bedarf über die Funktionen **Neu** ([F8]) und **Duplizieren** ([Strg]+[F8]) der MOS'aik-Projektverwaltung angelegt werden.

Für jeden Vorgang, insbesondere Ausgangs- und Eingangsrechnungen, wird beim Verbuchen eine Zahlungsart festgelegt.

Mit dem Verbuchen eines Vorgangs werden die Felder *Typ*, *Kurztext*, *Beschreibung*, *Skontomodus*, *Skontotage 1*, *Skontotage 2*, *Skontosatz 1*, *Skontosatz 2*, *Zieltage* und *Zieltagemodus* der verwendeten Zahlungsart **schreibgeschützt** und sind nicht mehr änderbar.

Wesentliche Einstellungen der Zahlungsarten können damit nicht mehr geändert und die Zahlungsarten nicht mehr gelöscht werden, solange diese durch einen oder mehrere Vorgänge verwendet werden!

Allgemeine Einstellungen:

- **Name**
- **Typ** der Zahlung

Dazu stehen die folgenden Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- *Barzahlung*
- *Auf Rechnung* (Überweisung)
- *Lastschrift*
- *Nachnahme*
- *E-Payment*
- *Vorkasse*
- *Andere*

- **Gruppe**

- *Barzahlung*
- *Auf Rechnung*
- *Lastschrift*
- *Nachnahme*

- **Kurztext**

Kurze Beschreibung der wesentlichen Eigenschaften dieser Zahlungsart (z.B. "*Zahlbar mit 2% Skonto bis Freitag in 2 Wochen*").

- **Zahlungstext**

Legen Sie hier den Text fest, der beim Druck des Vorgangs (insbesondere Rechnungen) für die Zahlungsart ausgegeben wird (z.B. "*Zahlbar mit 2% Skonto bis zum {Zieldatum}*"). Dabei können Platzhalter (hier: *{Zieldatum}*) verwendet werden. Rufen Sie dazu die Funktion **Platzhalter einfügen >>** auf. Hier stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- *Zahlbetrag (inkl. Skontoabzug)*
- *Zieldatum*
- *Skontodatum 1*
- *Skontodatum 2*

- *Bankname*
- *BLZ bzw. BIC*
- *Referenz des Lastschriftmandats*
- *Eigene Gläubiger-Identifikationsnummer*
(siehe auch [Moser FAQ - Arbeiten mit Platzhaltern](#))

Die Ausgabe von mehrzeiligen Zahlungskonditionen wird im Standardformular zum Drucken von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen unterstützt.

- *Externname*

Das Feld hat nur dann eine Bedeutung, wenn Sie Rechnungssätze an eine externe Finanzbuchhaltung übergeben wollen, Dann tragen Sie hier den Namen der vergleichbaren Zahlungsbedingung der Fremdbuchhaltung ein. Siehe auch den Themenbereich [DATEV-Schnittstellen](#).

Folgende **Skontobedingungen** können festgelegt werden:

- *Skontoermittlung*

Legen Sie hier fest, ob der Preisnachlass (Skonto) auf den Netto- oder den Bruttopreis erfolgen soll.

- *Skontosatz 1 / Skontofrist 1*

Über diese Einstellungen können Sie einem Kunden einen Preisnachlass bei Zahlung innerhalb einer festen Skontofrist (in Tagen) gewähren.

Beispiel: Bei frühzeitiger Zahlung vor Ablauf von z.B. 5 Tagen gewähren Sie dem Kunden 3% Nachlass.

- *Skontosatz 2 / Skontofrist 2*

Über diese Einstellungen können Sie einen weiteren, typischerweise niedrigeren Skontosatz bei Einhaltung einer z.B. längeren Skontofrist gewähren.

Beispiel: Bei Zahlung vor Ablauf einer zweiten Skontofrist von z.B. 10 Tagen gewähren Sie dem Kunden noch 1,5% Nachlass.

Alle **Einstellungen zum Mahnwesen** werden im Themenbereich [MwSt-Sätze - Einstellungen der Zahlungsart](#) ausführlich beschrieben.

Weitere Details finden Sie unter [Zahlungsdatenaustausch](#).

5.3.12. Zahlungsmittel

Funktionen zur Verwaltung von Zahlungsmitteln finden Sie unter [Stammdaten | Einstellungen | Zahlungsmittel](#).

Hier stehen Ihnen als Zahlungsmittel sowohl die Barzahlung in verschiedenen *Währungen*, als auch Zahlungen mit *Kreditkarte*, Online-Bezahldiensten (z.B. *PayPal*), *Barscheck*, *Lastschrift* und *Überweisung* zur Verfügung.

Zusätzlich finden Sie hier die SEPA-Zahlungsmittel, wie "*SEPA-Überweisung*", "*SEPA-Basislastschrift CORE*", "*SEPA-Basislastschrift COR1*" sowie Zahlungsmittel für eingehende Zahlungen von Kunden (*Kundenüberweisung*) und ausgehende Zahlungen an Lieferanten (*Lieferantenlastschrift*).

Währungsverwaltung

- **Allgemeines:**

Am 1. Januar 2002 wurde der "Euro" als Barzahlungsmittel in der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion eingeführt, jedoch ist er bereits seit dem 01.01.1999 offizielle Währung. Alle anderen Währungen, wie zum Beispiel Schweizer Franken, US-Dollar usw., sind Währungseinheiten, die sich immer auf den Euro beziehen. MOS'aik enthält eine Währungsverwaltung. Das heißt, von einer Basiswährung (im Normalfall Euro) ausgehend, können Beträge in allen gewünschten nationalen

Währungseinheiten eingegeben, umgerechnet und ausgedruckt werden. Ausschlaggebend für die Umrechnung ist der zum Zeitpunkt der Eingabe oder des Drucks eingetragene Referenzkurs.

• **Umrechnungsregeln:**

- Die Umrechnungskurse werden als ein Euro, ausgedrückt in der nationalen Währung festgelegt. Sie werden im entsprechenden Zahlungsmittel hinterlegt.
- Bei Umrechnungen von Euro-Beträgen in die Fremdwährung ist der Ausgangsbetrag mit dem Umrechnungskurs zu multiplizieren:
- Bei Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen in Euro ist der Ausgangsbetrag durch den Umrechnungskurs zu dividieren:
- Die Rundung erfolgt im Normalfall kaufmännisch. Dabei gilt: dritte Stelle hinter dem Komma ab 5 Aufrundung, bis 4 Abrundung. Davon abweichende Regeln, z.B. Rundung im Fünferschritt, legen Sie in dem Zahlungsmittel fest.
- Beim **Verbuchen eines Vorgangs** mit Fremdwährung wird der Umrechnungsfaktor zur Inlandswährung im Vorgangskopf gespeichert. Beim Stornieren bleibt der Faktor erhalten. Beim Transformieren (Umwandeln/Kopieren) eines Vorgangs wird der Faktor in den neu entstehenden Vorgang kopiert.
- Nach **Änderung von Währungskursen** in den Zahlungsmitteln, sollte die MOS'aik-Projektverwaltung neu gestartet werden, damit sich die Änderungen in den aktuellen Vorgängen und Arbeitsblättern berücksichtigt werden.

Zahlungsmittel

Währungseinstellungen

MOS'aik enthält aus Gründen der Flexibilität eigene Währungseinstellungen und die Einstellungen des Betriebssystems sind nur bedingt wirksam. Sie sollten daher darauf achten, dass die Basiswährung in MOS'aik mit den Betriebssystemeinstellungen übereinstimmt.

Grundlage für die Währungsverwaltung sind die Einstellungen in der Tabelle Zahlungsmittel. Die Einstellungen gliedern sich grob in drei Gruppen:

1. Informationen:

- Dazu zählen die Felder *Name*, *Typ*, *Gruppe* und *Kurztext*.
- Der *Ländercode* definiert, um welches Land es sich handelt.

Der Ländercode wird für interne Programmfunktionen benötigt und darf nicht geändert werden!

2. Eintragungen, die die Darstellung der Beträge steuern:

- *Dezimalstellen* steuert die Anzahl der Nachkommastellen.
- *Dezimaltrennzeichen* definiert, ob die Nachkommastellen durch Punkt oder Komma abgetrennt werden.
- *Gruppennummern* und *Gruppentrenner* bestimmen, ob und wie die Stellen vor dem Komma gruppiert werden sollen.
- In der *Anordnung* positiver und negativer Währungsbeträge legen Sie fest, an welcher Stelle das Währungssymbol (steht im Feld *Symbol*) ausgedruckt wird. Hier im Beispiel mit Leerzeichen hinter dem Betrag.
- *Saldenformatierung*, Soll- und Habenkennzeichen gelten nur in der Finanzbuchhaltung.

3. Einträge, die Druck und Währungsumrechnung steuern:

- *Währung* gibt an, was als Währungssymbol gedruckt wird. Sollte Ihr Drucker z.B. das Euro-Zeichen € nicht drucken können, dann tragen Sie hier EUR ein.
- Im Feld *ISO* steht das international festgelegte Kennzeichen für die Währung, z.B. "*GBP*" für Pfund Sterling.

Falls der Ausdruck eines Vorgangs in einer anderen Währung erfolgen soll, stellen Sie das Zahlungsmittel in den Eigenschaften des Vorgangs entsprechend ein.

Alle Buchungen erfolgen in Euro. Auch der MwSt.-Satz entspricht dem des Mandanten!

- Der *Referenzkurs* gibt den Multiplikator oder Divisor im Verhältnis zum Euro an.
- Mit dem Schalter *Rundung* können Sie festlegen, ob kaufmännisch gerundet werden soll (vorgeschrieben bei allen Währungen, die in Verbindung mit dem Euro stehen). Die Rundung in Fünferschritten gilt z.B. in der Schweiz.
- Wenn bei der Basiswährung im Feld *Zweitwährung* ein ISO-Symbol steht, wird in den Betragsfeldern der umgerechnete Betrag als "Tooltip" angezeigt, sobald Sie mit dem Cursor verweilen.

5.4. Stammdaten

Stammdaten sind z.B. Ihre gesammelten Adressen, Artikel (Material), Personal, Sets (Leistungen), Maschinen oder Texte. Die folgenden Abschnitte behandeln diese Stammdatentypen im Einzelnen und erläutern, wie Sie die entsprechenden Datenbestände erfassen und pflegen.

Stammdatentypen:

- > [Adressen](#)
- > [Artikel \(Material\)](#)
- > [Sets \(Leistungen\) mit Stücklisten](#)
- > [Texte](#)
- > [Personal](#)
- > [Maschinen](#)

5.4.1. Adressen

Sie finden die Stammdateneinstellungen für Adressen im Unterordner Stammdaten | Adressen. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie neue Adressen zufügen, vorhandene bearbeiten, Adressgruppen verwenden sowie Adresslisten ausdrucken, Microsoft Word® Dokumente und Serienbriefe erstellen und eine einfache Auswertung der Monatsumsätze Ihrer Adressen erhalten.

Eine Übersicht über alle verfügbaren Adressen erhalten Sie im Tabellenarbeitsblatt *Alle Adressen*. Hier stehen Ihnen zahlreiche Funktionen zum täglichen Umgang mit den Adressstammdaten zur Verfügung.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Adressen verschiedenen Adressgruppen zuzuordnen. So sehen Sie z.B. in der Adressgruppenjahresanalyse (siehe [Auswertungen](#)), in welchen Regionen in welchen Jahren Sie wie viel Umsatz und Bruttonutzen gemacht haben.

Es existieren weiterhin verschiedene Listenansichten Ihrer Adressstammdaten zur Verbesserung der Übersichtlichkeit oder den Druck:

Adressenliste

| Telefonliste

| Ansprechpartner

Weitere Inhalte:

- > [Neue Adressen zufügen](#)
- > [Adressen bearbeiten](#)
- > [Adresslisten](#)

Erstellen von Microsoft Word® Dokumenten

Sie können zu einer ausgewählten Adresse ein Microsoft Word® Dokument erstellen und automatisch in der MOS'aik-Dateiablage speichern. Entsprechende Funktionen zur Erstellung von Dokumenten stehen in folgenden Arbeitsblättern zur Verfügung:

- Stammdaten | Adressen | Adressliste (siehe [Adresslisten](#))
- Stammdaten | Adressen | Alle Adressen (siehe [Abschnitt 5.4.1, „Adressen“](#))
- Allgemein | Infodesk | Kundenakte, Allgemein | Infodesk | Lieferantenakte (siehe [Abschnitt 5.5, „Kunden- und Lieferantenakte \(Infodesk\)“](#))
- Allgemein | Infodesk | Projektakte (siehe [Abschnitt 9.2, „Projektakte“](#))

Zum Erstellen des Dokuments wählen Sie die Funktion »**Neues Dokument** » **Microsoft Word Dokument...**« :

- Erfassen Sie eine Bezeichnung für das Dokument und klicken Sie auf **Speichern** .
Damit wird das neue Dokument in der MOS'aik-Dateiablageordner der Adresse unter dem Verzeichnis **WORD Dokumente** abgelegt und zur Bearbeitung geöffnet.
- Im Arbeitsblatt Adresse können Sie auf der Registerkarte Ansprechpartner einen Ansprechpartner einstellen, sodass der Ansprechpartner in der Adresse und der Anrede im Briefkopf eingesetzt wird.
- Um ein Microsoft Word® Dokument mit einer Adresse zu erstellen, muss eine **Word®-Vorlage** mit entsprechenden Textmarken vorhanden sein. MOS'aik sucht die Word®-Vorlagen im Ordner **C:\Dokumente und Einstellungen\Profilpfad (z.B. Benutzername) \Anwendungsdaten\Microsoft\Vorlagen**. Der **Pfad** zu den Word®-Vorlagen wird beispielsweise in Word® 2010 über das Menü **☰ Datei > Optionen > Erweitert > Dateispeicherorte > Benutzervorlagen > Ändern ...** festgelegt.
- Die **Word®-Formate** docx und Word®-Vorlagen mit den Dateiergänzungen dotm und dotx werden unterstützt.
- **Serienbriefe** erstellen (siehe [Abschnitt 5.4.1.3, „Adresslisten“](#)).

5.4.1.1. Neue Adressen zufügen

Wählen Sie zum Erstellen einer neuen Adresse die Funktion **Neu** [F8] z.B. aus den Arbeitsblättern:

Alle Adressen | Telefonliste | Adressenliste

Vermeiden von Adress-Duplikaten

Bevor Sie neue Adressstammdaten eingeben, sollten Sie das Arbeitsblatt Alle Adressen verwenden und mithilfe der Suchfunktion im Bereich **Suchen** sorgfältig nach der eventuell bereits vorhandenen Adresse suchen! Dadurch stellen Sie sicher, dass nicht versehentlich verschiedene Varianten einer Adresse mit ggf. abweichenden Grundeinstellungen angelegt werden.

Siehe dazu auch [Vorgangarten und Arbeitsabläufe - MOS'aik-Vorgangarten](#).

Geben Sie in dem neuen Arbeitsblatt zunächst einen eindeutigen (d.h. nicht bereits vergebenen) **Kurznamen**, beispielsweise den Nachnamen in Kleinbuchstaben, an.

Wählen Sie nun den **Adresstyp** aus, indem Sie mit der Maus auf das Feld klicken und mit der Funktion **Nachschlagen** [F5] aus der Typenliste auswählen (z.B. *Kunde, Interessent, Lieferant, Spediteur, ...*):

Abbildung 5.8. Adresstypen

Abhängig vom **Adresstyp** können weitere Eingaben erforderlich sein. Beispielsweise ist die Eingabe einer Umsatzsteuer-ID (**UStID**) immer dann erforderlich, wenn der **Adresstyp** nicht "Interessent" ist und als **Steuercode Steuerschuldumkehr** gewählt wurde.

Eine **UStID** ist ansonsten immer erforderlich, wenn zu einer Adresse ein **Steuercode Steuerschuldumkehr** (§13b), **EG-Lieferungen** oder **EG-Leistungen** gewählt wurde. Lediglich bei angebotsartigen Vorgängen (z.B. Angebot, Angebotsaufforderung), Aufmaßen, Lagerumbuchungen, Betriebsbedarf Lageraus- oder -rückgaben kann ebenfalls auf die **UStID** verzichtet werden. Ansonsten wird das Verbuchen von Vorgängen mit einer entsprechenden Meldung abgelehnt.

Alle mit blauem Text (siehe Abbildung [Abbildung 5.9, „Adresse bearbeiten“](#)) und einem Sternchen gekennzeichneten Felder bieten beim Anklicken des *blauen* Textes oder des Eingabefeldes mit anschließender Auswahl der Funktion **Nachschlagen** bzw. durch Drücken der Taste [F5] ein Auswahlfenster zur Vereinfachten Dateneingabe an.

Geben Sie anschließend weitere Informationen in die verfügbaren Felder ein und durchlaufen Sie auch die Registerkarten Allgemein, Ansprechpartner, Adressreferenzen, Merkmale, Verrechnungssätze und Bemerkungen. Mehr dazu unter [Abschnitt 5.4.1.2, „Adressen bearbeiten“](#).

Sie erhalten in den nachfolgenden Abschnitten weitere Informationen zu diesen Eingabebereichen.

Drücken Sie nach Abschluss Ihrer Eingaben die Taste [F7] bzw. wählen Sie die Funktion **Speichern** aus der MOS'aik-Menüleiste.

5.4.1.2. Adressen bearbeiten

Wählen Sie zur Bearbeitung einer vorhandenen Adresse das Arbeitsblatt Alle Adressen, Adressenliste oder Telefonliste und klicken Sie doppelt auf den zu bearbeitenden Adresseintrag. Alternativ können Sie eine Adresse mit einfachem Mausklick anwählen und anschließend mit der Funktion **Bearbeiten** [F4] öffnen. Es öffnet sich das Adressarbeitsblatt Adresse mit verschiedenen Registerkarten und Eingabebereichen.

Sie können mit den Tasten [Bild Hoch] oder [Bild Runter] jeweils eine Adresse vor- bzw. zurückblättern.

5.4.1.2.1. Registerkarte "Allgemein" (Adresse)

Die Registerkarte Allgemein teilt sich in verschiedene Bereiche auf, die Ihre Adressinformationen übersichtlich ordnen. Es stehen die Bereiche **Allgemeines**, **Kontaktinformationen**, **Einstellungen**, **Statistische Daten** und **Bemerkungen** zur Verfügung.

Abbildung 5.9. Adresse bearbeiten

Hinter dem Feld **Name** finden Sie das Brillensymbol . Darüber können Sie einen mehrzeiligen Editor zur Eingabe von Namen bis zu einer Länge von 255 Zeichen öffnen:

Abbildung 5.10. Mehrzeiliger Editor (Name):

Beim Druck bestimmter Formulare (z.B. *Serviceauftrag* -> *Deckblatt*, *Kalkulation* -> *Deckblatt* usw.) wird der ggf. mehrzeilige **Name** umgeformt und innerhalb einer Zeile angezeigt. Bei Bedarf wird der Name außerdem gemäß dem zur Verfügung stehenden Platz im Ausgabefeld gekürzt.

Bereich "Allgemeines"

Im Bereich **Allgemeines** legen Sie die grundlegenden Daten der Adresse an.

Der Begriff im Feld **Kurzname** ist auf eine Länge von **maximal 16 Zeichen** begrenzt und muss **eindeutig** sein.

Überschreiben Sie keinesfalls die Adressen "Div Kunden" und "Div Lieferanten"!

Sie können den **Kurznamen** einer Adresse umbenennen. Projekte, Vorgänge, Offene Posten und der Dateiablageordner werden automatisch mit umgestellt.

Der **Matchcode** kann eine Kurzform der Namensfelder enthalten, wenn das Feld **Kurzname** dafür zu kurz ist oder z.B. durch eine nicht sprechende Nummer belegt ist, und dient beim Nachschlagen und Filtern dem leichteren Auffinden von Adressen.

Sie können den Matchcode zur Adresse selbst festlegen oder diesen aus den Arbeitsblättern mit den Adresslisten (Alle Adressen, Telefonliste, Adressenliste) **automatisch** für alle oder ausgewählte Adressen generieren lassen.

Öffnen Sie dazu eine Adressliste und markieren Sie eine oder mehrere Adressen bzw. alle Adressen mit [Strg]+[A]. Rufen Sie dann die Funktion **Plugins » Matchcode füllen ...** auf. Sie können nun ...

- ... den *Matchcode* mit dem Inhalt des Felds 'Name' füllen

Damit werden neue Matchcodes aus dem Inhalt des Feldes *Name* generiert. Eventuell bereits vorhandene Matchcodes werden dabei überschrieben. Falls der Inhalt des Feldes *Name* länger als 50 Zeichen ist (siehe auch [Abschnitt 5.4.1.2.1, „Registerkarte "Allgemein" \(Adresse\)“](#)), wird der Matchcode entsprechend gekürzt.

- ... bzw. den *Matchcode* löschen

Damit werden vorhandene Matchcodes gelöscht.

Das Feld *Matchcode* wird in diversen Abfragen verwendet (z.B. Rechnungsjournal, Erfassungsjournal, Personenkontensaldenliste und Personenkontenverkehrzahlenliste). **Stellen Sie deshalb sicher, dass zu Ihren Adressstammdaten ein Matchcode verfügbar ist!**

Den **Adresstyp** können Sie in dem entsprechenden Feld festlegen.

• Kundenbezogene Adresstypen

Bei Kundenbezogenen Adresstypen handelt es sich um Debitoren. Bei diesen Adresstypen werden nur kundenbezogene Vorgangsarten wie Angebot, Auftrag, Rechnung usw. unterstützt.

Adresstypen (Kunden)

Interessent	Kunde	Privatkunde	Bauträger
Hausverwalter	Architekt	Mieter	Filiale
Ingenieur	Unqualifizierter Interessent	Schadenregulierer	Ex-Kunde
Sachverständiger	Versicherung	Anlage	Objekt
Steuerberater	Sonstige		

Um aus einem Interessenten einen Kunden zu machen, kann einfach der Adresstyp geändert werden oder ein Angebot zur Adresse des Interessenten wird ganz einfach in einen auftragsbildenden Vorgang kopiert.

Ist eine abweichende Rechnungsadresse zum Vorgang hinterlegt, so wird in diesem Fall der Adresstyp der Rechnungsadresse geändert.

Bei Rechnungen und Gutschriften an **Privatpersonen** (*Adresstyp* Privatkunde*) wird unter dem Rechnungssummenblock grundsätzlich der Hinweis zu §14 UStG (Aufbewahrungspflicht) gedruckt ([Beispiel](#)).

• Lieferantenbezogene Adresstypen

Bei lieferantenbezogenen Adresstypen handelt es sich um Kreditoren.

Adresstypen (Lieferanten)

Lieferant	Spediteur	Subunternehmer	Ex-Lieferant
-----------	-----------	----------------	--------------

Bei diesen Adresstypen werden nur lieferantenbezogene Vorgangsarten wie Bestellung, Eingangsrechnung usw. unterstützt.

Eine Adresse wird entweder als Debitor (Kunde) oder als Kreditor (Lieferant) angesehen.

- Anhand der **Kontonummer** der Adresse entscheidet das System, von welchem Typ eine Adresse ist. Fehlt die Kontonummer, so ist der **Adresstyp** ausschlaggebend. Dabei werden nur die Adresstypen Lieferant, Spediteur und Subunternehmer als kreditorisch angesehen, alle anderen als debitorisch, u. a. auch der Typ "Sonstige".
- Kontonummern müssen lediglich bei **einggerichteter MOS'aik-Finanzverwaltung** hinterlegt werden. Nach einem Update auf ein hybrides System müssen keine fehlenden Personenkontonummern eingetragen werden.

Wenn Sie in den Feldern **Postfach** oder **Postfach PLZ, Ort** Daten erfassen und das Feld **Postanschrift** auf "Postfach" einstellen, wird in den Vorgangsausdrucken (z.B. Angebot, Rechnung...) die Postfachanschrift gedruckt. Straße und Ort der Hauptadresse wird dann als **Lieferadresse** in das Projekt bzw. die Projektvorgänge übernommen. Wenn beim Kunden eine gesonderte Lieferadresse hinterlegt wurde, gilt diese als Lieferadresse (siehe dazu auch [Abschnitt 6.7.3, „Registerkarte "Anschrift"“](#)).

Falls die **PLZ** (Postleitzahl) bereits in Ihren Adresstammdaten einem **Ort** zugeordnet wurde, brauchen Sie diesen nicht erneut eingeben: Geben Sie lediglich die **PLZ** ein und drücken Sie z.B. die Taste **[Tab]** um das Feld zu verlassen: Der bereits bekannte **Ort** zu dieser **PLZ** wird dann **automatisch** ausgefüllt!

Beim Ausdruck von Lieferscheinen wird die Lieferadresse als Anschrift verwendet.

Im Feld **ILN/IGL** können Sie eine internationale Lokationsnummer oder eine globale Lokationsnummer hinterlegen.

Als Vorbereitung für spätere Provisionsabrechnungen können Sie der Adresse einen **Vertreter** zuordnen. Der Vertreter muss unter diesem Namen mit beliebigem Mitarbeitertyp in der Personaltabelle gespeichert sein. Falls Sie den Namen in der Personaltabelle später ändern, so wird dieser in der Adresse automatisch mitgeändert.

Beim Nachschlagen von Mitarbeitern werden grundsätzlich nur betriebliche und administrative Personaldaten angezeigt. Persönliche Daten werden nur im Arbeitsbereich für den Mitarbeiter angezeigt. Der Nachschlagedialog bietet Zugriff auf die Felder Abteilung, Gruppe, Initialen, Kurzname, Name1, Name2, Name3, Position, Standardarbeitsrolle, Teamleiter, Telefon und Typ.

Weitere Informationen finden Sie unter [Abschnitt 5.4.5.2.1, „Registerkarte "Allgemein" \(Mitarbeiter\)“](#) und zum Thema [DSGVO](#).

Das Feld **Land** enthält entweder den Wert **<Inland>**, wenn die Adresse im selben Land wie der in den Firmendaten gewählte Firmensitz des Mandanten liegt oder man wählt das jeweilige Land zur Adresse. Der Inhalt des Feldes wird beim **Ausdruck von Auslandsadressen** unterhalb des Orts GROSS geschrieben.

Um die Adresse einfach in anderen Anwendungen verwenden zu können, steht Ihnen neben der **Anrede** eine Schaltfläche zur Verfügung, mit der die **Adresse in die Windows-Zwischenablage** kopiert werden kann. Drücken Sie dazu einfach auf den kleinen Briefumschlag , wechseln zu Ihrer Anwendung (z.B. Microsoft Word®) und fügen anschließend die Adresse mit **[Strg]+[V]** ein.

Für den Fall einer **Adresse im Ausland** wird hier in der letzten Zeile noch das jeweilige Land der Adresse ausgegeben:

Abbildung 5.11. Auslandsadressen

Im Kopf des Standardformulars wird der Ländername einer Auslandsanschrift in englischer Sprache ausgegeben.²

Ein **Versandtext** wird auf den Vorgangsausdrucken mit ausgegeben. Er kann erfasst oder mit [F5] nachgeschlagen werden. Beim Nachschlagen werden Kurztexte aus den Text-Stammdaten (siehe [Abschnitt 5.4.4, „Texte“](#)) vom Typ *Versandtext* aufgelistet. Der ausgewählte Versandtext bzw. Kurztext wird in die Adress-Stammdaten übernommen.

Bereich "Einstellungen"

Das Feld **Konto** wird beim Neuanlegen einer Adresse automatisch gefüllt. Dieses Feld muss eindeutig sein (siehe auch [Handbuch Finanzverwaltung](#)).

Das Feld **Sammelkonto** bestimmt, auf welches Forderungs- bzw. Verbindlichkeitskonto die Umsätze gebucht werden.

Wenn die Umsätze eines Kunden immer auf ein bestimmtes Erlöskonto gebucht werden sollen, dann tragen Sie dies im Feld **Sachkonto** ein. Gleiches gilt für Aufwandskonten bei Lieferanten.

Der **Erfüllungsort** legt das Land fest, in dem die Leistung erbracht wurde. Damit ist es MOS'aik möglich die zu verwendende Steuerart automatisch zu ermitteln. Lesen Sie mehr dazu im [Moser FAQ](#).

Stellen Sie über das Feld **Korrespondenzsprache** die gewünschte Sprache für eine Adresse ein. Sie können damit z.B. Ihre Angebote, Bestellungen oder Rechnungen direkt aus MOS'aik in der jeweiligen Landessprache erstellen! Auch dazu erfahren Sie mehr im [Moser FAQ](#).

Die verfügbaren Länder werden der Datenbanktabelle "Sprachen" entnommen. Individuelle Einträge können bei Bedarf mithilfe der MOS'aik-Datenbankverwaltung erzeugt werden. Dazu, wenn das Kürzel und die *LCID* des jeweiligen Landes bekannt sind. Mit Ausnahme des Wertes 127 für "Ausland".

- Das Land *Georgien* wird mit der Sprache *Georgisch* unterstützt und kann beispielsweise in den Einstellungen von Adressen, Vorgängen, Mitarbeitern und Anlagen verwendet werden.

Der **Steuercode** bestimmt, ob dem Kunden Umsatzsteuer berechnet wird oder nicht. Er steuert auch, ob die Preise Netto zzgl. Steuer oder Brutto inkl. Steuer ausgewiesen werden. Hier stellen Sie auch ein, ob eine Steuerschuldumkehr nach §13b UStG vorliegt.³ In diesem Fall muss auf jeden Fall eine **UStID** eingetragen sein.

Über das Feld **Rechnungsform*** kann die bevorzugte Art der Rechnungsstellung festgelegt werden. Die Einstellung wird lediglich beim Versenden eines Vorgangs über die MOS'aik-Projektverwaltung berücksichtigt. Folgende Einstellungen sind dazu verfügbar:

- *Papierausdruck*

Damit wird die Rechnung für Kunden, die eine Papierform bevorzugen, wie gewohnt ausgedruckt und kann postalisch zugestellt werden.

- *PDF*

²Hinweise zu postalisch korrekten Postanschriften finden z.B. unter <http://www.paketda.de/logistik-laendernamen.php> [<https://www.paketda.de/logistik-laendernamen.php>].

³Halten Sie bezüglich der Anwendbarkeit des §13b UStG Rücksprache mit Ihrem Steuerberater.

Diese Einstellung kennzeichnet Kunden, die einen Versand von Rechnungen (und Gutschriften) als E-Mail mit einem herkömmlichen PDF-Anhang wünschen.

- *ZUGFeRD Basic*

Verwenden Sie diese Einstellung für Kunden, die beim E-Mail-Versand mit PDF-Anhang das [ZUGFeRD](#) Format *Basic* bevorzugen. Das Format beinhaltet die für Rechnungsersteller und Rechnungsempfänger wichtigsten Daten und deckt die typischen Anforderungen der meisten Privatkunden und Kleinunternehmen ab.

- *ZUGFeRD Comfort*

Für Kunden, die beim E-Mail-Versand mit PDF-Anhang das [ZUGFeRD](#) Format *Comfort* bevorzugen. In diesem erweiterten Format werden zusätzliche Rechnungsdetails (z.B. Verkäuferreferenz, ILN des Verkäufers, Zahlungsbedingungen, zusätzliche Angaben zur Beträgen und Steuern) strukturiert übertragen und können elektronisch verarbeitet werden. Diese Anforderungen werden meist von größeren Unternehmen gestellt.

In beiden ZUGFeRD-Formaten werden keine Rechnungspositionen übermittelt.

- *ZUGFeRD Extended*

Wenn Sie Vorgänge vom Typ *Handelsauftrag* einsetzen (siehe [Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - Allgemeine Vorgänge - Handelsaufträge](#)), können Sie in diesem [ZUGFeRD](#) Format auch Artikel in Rechnungspositionen exportieren.

- Rechnungsartikel werden als Positionen mit Menge, Einheit, Auftragsnummer, Einzel- und Listenpreis exportiert.
- Das Format unterstützt Referenzinformationen auf vorausgegangene Vorgänge (z.B. Auftragsnummer und Bestellnummer des beauftragenden Handwerkers oder Lieferschein-, Warenzugangnummer des Großhändlers) gemäß der [Empfehlung des Bundesverbands Bausoftware \(BVBS\)](#) [https://www.bvbs.de/wp-content/uploads/2018/12/BVBS-Implementierungsempfehlung-ZUGFeRD_Version-1.1.pdf].
- Beim Export wird überprüft, dass die Summe aller Rechnungspositionen der Endsumme entspricht!

Aus diesem Grund müssen eventuelle Zuschläge oder Nachlässe als separate Artikelpositionen hinterlegt werden.

- Es wird nur maximal eine Steuerart pro Vorgang unterstützt.

Falls beim Export Fehler auftreten, wurde der zugrundeliegende Vorgang möglicherweise bereits verbucht und muss zur Problembeseitigung ggf. manuell storniert und erneut bearbeitet werden.

- *XRechnung*

Verwenden Sie diese Einstellung für Kunden, die das Rechnungsformat *XRechnung* einsetzen. Damit können für Vorgänge der Rechnungsarten *Rechnung*, *Gutschrift*, *Pauschalgutschrift*, *Akontoanforderung* und *Schlussrechnung* digitale Rechnungen in diesem Format erstellt werden.

Für den Versand rufen Sie die Funktion **Übermitteln >> Druckausgabe senden ...** bzw. das Menü **Datei > Senden** (*) auf.

- Prüfen Sie vor dem Verbuchen des Vorgangs, dass sämtliche Einstellungen, wie z.B. Ansprechpartner und Merkmale zur *Adresse*, das *Zahlungsmittel* und die *externe Vergabenummer* des *Vorgangs* sowie die Unternehmensadresse, E-Mail, Bankverbindung und UStID Ihres Mandanten in den *Firmenstammdaten* korrekt eingerichtet sind. Änderungen der Daten wirken sich ggf. erst nach dem Stornieren und erneuten Verbuchen des Vorgangs aus.
- Dem Rechnungsvorgang muss auf der Registerkarte *Vorgang* der Vorgangseigenschaften im Feld *Externe Vergabenummer* die vom Auftraggeber vergebene "Leitweg-ID" zugeordnet werden. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Auftraggeber und übergeben diese mit der XRechnung an den Auftraggeber

zurück. Die Kennung dient der korrekten Zuordnung und Weiterverarbeitung Ihrer Rechnung beim Auftraggeber. Die Angabe ist verpflichtend und die Erstellung der XRechnung wird bei fehlender Angabe abgelehnt.

- Falls kein Zahlungsmittel in den Vorgangseigenschaften hinterlegt ist, wird die **Basiswährung** des Mandanten verwendet (Standard: *Euro*).
- Vorgänge mit den Zahlungsmitteltypen "SEPA-Basislastschrift CORE" und "SEPA-Firmenlastschrift B2B" werden außerdem als SEPA-Lastschriften exportiert. Die Zahlungsmittel vom Typ "Bar" und das Zahlungsmittel "Kundenüberweisung" werden als Überweisung exportiert und sonstige Zahlungsmittel mit einem Fehler gemeldet.
- Positionen, die zu einer XRechnungsposition mit der Menge 0 führen, werden nicht exportiert.
- In einer XRechnung wird grundsätzlich, unabhängig von den Einstellungen im Dialog zum Druck oder Export, der Kurztext und die Beschreibung der Position ausgegeben.
- Die in der XRechnung übergebene Hausbank wird grundsätzlich aus dem Mandanten bestimmt.
- Weitere technische Details zur MOS'aik XRechnung: [XRechnung Referenz](#)
- Die erzeugten Rechnungsdokumente werden im Dateiablageordner gespeichert. Eine gesonderte Lizenz für das Systemmodul Belegarchivierung ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Nach dem Druck einer Ausgangsrechnung stehen Ihnen außerdem diese Funktionen zur Verfügung:

- **Übermitteln >> Als XRechnung an einen E-Mail Empfänger senden ...**
- **Exportieren >> Als XRechnung exportieren ...**

Meldungen

Meldung	Beschreibung
<i>Der Export des Vorgangs wird abgebrochen, da keine Leitweg-ID ermittelt werden kann.</i>	Die <i>Leitweg-ID</i> dient in der XRechnung der Zuordnung zum Kundenauftrag und ist ein Pflichtfeld. Die Information wird im Rechnungsvorgang über das Feld <i>Externe Vergabenummer</i> in den Vorgangseigenschaften festgelegt. Der Rechnungsexport wird mit der entsprechenden Meldung abgelehnt, falls das Feld leer ist.
<i>Der Export des Vorgangs wird abgebrochen, da keine E-Mail Adresse in den Firmenstammdaten hinterlegt ist.</i>	Für die Kommunikation ist es erforderlich, einen E-Mail Kontakt in den <i>Firmenstammdaten</i> (Feld <i>E-Mail</i>) anzugeben.
<i>Der Export des Vorgangs wird abgebrochen, da eine offen ausgewiesener Ab-/Zuschlag auf eine Gliederung nicht zulässig ist.</i>	Die Zuordnung von Zu-/Abschlägen auf Gliederungen vom Typ Los, Gewerk, Titel oder Abschnitt mit einer Menge!=0 ist nicht unterstützt. Sonderzuschläge vom Typ <i>Ab-/Zuschlag auf Sondersumme</i> mit Wert!=0 sind nicht unterstützt.
<i>Der Export des Vorgangs wurde abgebrochen, da eine preisrelevante Gliederung ohne Ordnungszahl enthalten ist.</i>	Der Export wird abgelehnt, wenn bei einer Position keine OZ vorhanden ist. Der Export wird außerdem abgelehnt, wenn eigenständige mengen- bzw. preisrelevante Erlösanteile auf der "preisbildenden" Gliederungsebene stehen, da diese grundsätzlich keine OZ haben.

Optionale Einstellungen zur XRechnung

1. Um einer XRechnung die **PDF-Datei des Vorgangsdrucks** anzuhängen, kann zur Rechnungsadresse im Arbeitsblatt Stammdaten | Adressen | Adresse auf der Registerkarte Merkmale das Merkmal *XRechnung Belegabbild* hinterlegt werden.

Folgende Werte können dem Merkmal zugeordnet werden:

- *XML-Datei*: Die XRechnung wird ohne PDF-Anhang erzeugt.
- *XML-Datei mit eingebundenem PDF-Beleg*: Die PDF-Datei des Rechnungsdrucks wird in die XRechnung eingebunden.

Um das Belegabbild in die XRechnung einzubetten, muss ausdrücklich die Funktion Übermitteln >> Druckausgabe senden ... bzw. das Menü Datei > Senden verwendet werden!

- Optional können Sie zur Rechnungsadresse auf der Registerkarte Ansprechpartner einen [Ansprechpartner](#) mit dem festen Namen *XRechnung* (Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert) hinterlegen und diesem die **bevorzugte E-Mail-Adresse des Empfängers der XRechnung** zuordnen. Beim Versand wird diese E-Mail-Adresse dann standardmäßig voreingestellt, kann jedoch vor dem Senden noch bearbeitet werden.
- Dem Rechnungsvorgang kann in den Vorgangseigenschaften im Feld *Fremdbelegnummer* die kundenseitige Bestellnummer übergeben werden.
- Die Kundennummer des Mandanten beim Auftraggeber wird aus dem Feld *Kundennummer* der Vorgangsadresse in der XRechnung übermittelt.
- Mit einer XRechnung können externe Dokumente als eingebettete Dateien beispielsweise zur Rechnungsbegründung übermittelt werden:
 - Externe Dokumente können vom Typ PDF-Dokument (*PDF*), Bild (*PNG*, *JPEG*), Textdatei (*CSV*), Excel-Tabelle (*XLSX*) oder OpenDocument-Tabelle (*ODS*) sein.
 - Um der Rechnung ein externes Dokument in diesem Format zuzufügen, fügen Sie dieses z.B. über das Menü Einfügen > Dokumentverknüpfung ... bzw. Einfügen > Bildverknüpfung ... in den Vorgang ein und überschreiben Sie die *Kennung* mit Text, der das Wort "XRechnung" enthält (z.B. "Aufmaß zur XRechnung").
- In der XRechnung werden die Kontaktdaten des Ansprechpartners beim Käufer ausgegeben, wenn in der Vorgangsadresse ein Ansprechpartner zugeordnet ist. Dazu wird in den Vorgangseigenschaften auf der Registerkarte Anschrift im Feld *Ansprechpartner* der gewünschte Kontakt ausgewählt.

* Rechnungsversand im Format ZUGFeRD

Für den Versand von Rechnungen oder Gutschriften im Format ZUGFeRD muss neben der Grundeinstellung im Feld *Rechnungsform** der Kundenadresse noch der Schalter [Digitalbeleg](#) für das Drucklayout der jeweiligen Vorgangsart auf "Ja" eingestellt sein (siehe [Abschnitt 6.2](#), „Einstellen der Vorgangsarten“). Anschließend kann die Rechnung im gewählten Format als E-Mail versendet werden (siehe [Abschnitt 6.12.1](#), „Vorgangsausdrucke als E-Mail versenden“).

Für das EG-Ausland stehen die beiden Steuercode *EG Lieferungen* und *EG Leistungen* zur Verfügung: Der Steuercode *EG Lieferungen* meint reine Warenlieferungen innerhalb des EG-Auslands. Der Steuercode *EG Leistungen* wird für sonstige Leistungen verwendet.

Hinweise auf dem Vorgangsausdruck

Bei den *Steuercode* *Steuerschuldumkehr* und *EG Leistungen* wird (gemäß §14a Absatz 5 UStG) beim Vorgangsdruck im Summenblock der exakte Wortlaut "Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers" ausgegeben.

Abbildung 5.12. Hinweis "Steuerschuldnerschaft"

Nettogesamtpreis	200,00 €
Umsatzsteuer 0,0%	0,00 €
Gesamtsumme	200,00 €

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug
 Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers

Für den *Steuercode EG Lieferungen* wird im Summenblock des Standardformulars der Wortlaut "Steu-
 erfrie innergemeinschaftliche Lieferung" ausgegeben.

Abbildung 5.13. Hinweis "Inneregemeinschaftliche Lieferung"

Nettogesamtpreis	200,00 €
Umsatzsteuer 0,0%	0,00 €
Gesamtsumme	200,00 €

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug
 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung

Beachten Sie, dass es nicht zulässig ist, *Steuercode* oder *Erfüllungsort* von aufbauenden Vorgangsarten und Akontoanforderungen nach erstmaliger Rechnungserstellung zu ändern! Stellen Sie also *Steuercode* und *Erfüllungsort* spätestens im ersten Rechnungsvorgang korrekt ein und ändern Sie diese nach buchendem Druck der ersten Rechnung nicht mehr.

Für den Fall **gesetzlicher Steueränderungen vor Ende eines Projektes** kann die Kalkulation vom Bruttoprinzip auf das Nettoprinzip umgestellt werden siehe dazu Rechnungsarten und der Summenblock.

Die *Kalkulationsart* gilt für Projekte. Hier hinterlegen Sie, ob eine Zuschlagskalkulation erfolgen soll oder ob der Kunde einen der festen Verkaufspreise berechnet bekommt.

Der *Preiscode* gilt für Regie- und Serviceaufträge. Im Preiscode hinterlegen Sie, ob eine **Zuschlagskalkulation** erfolgen soll oder ob der Kunde einen der festen Verkaufspreise berechnet bekommt.

Der *Preiszuschlag* bewirkt einen kundenbezogenen verdeckten Zu-/Abschlag für rechnungsbezogenen Projektvorgänge.

Haben Sie mit Ihrem Kunden vereinbart, dass er immer einen Rabatt bekommt, dann tragen Sie den Prozentsatz im Feld *Grundrabatt* ein. Dieser wird automatisch in das Feld *Zuschlag* bzw. *Nachlass* (Prozent) im Projekt (Symbol % bzw. $\equiv$ Projekt > Zuschläge) übernommen und auf den rechnungsbezogenen Projektvorgängen offen ausgewiesen. Ein kundenbezogener Grundrabatt gilt nur für Artikel, Sets und Gliederungen **ohne Rabattsperre**.

Sie bestimmen bei der *Zahlungsart*, welche Zahlungsbedingungen der Kunde bei Ihnen hat, bzw. welche Zahlungsbedingungen Sie bei Ihrem Lieferanten haben.

Im Feld *Zahlungsmittel* legen Sie fest, wie der Zahlungseingang des Kunden zu erwarten ist, z.B. per Gutschrift. Außerdem wird hier gesteuert, in welcher Währung der Ausdruck erfolgen soll (siehe Kapitel [Währungsverwaltung](#)).

Im Feld *Mahncode* bestimmen Sie, ob der Kunde gemahnt werden darf oder ob er einen Kontoauszug erhält (ist nur bei angeschlossener Offene-Posten-Verwaltung wirksam).

Bei aktivierter *Kreditsperre* wird der Druck von kundenbezogenen Vorgängen mit einer Warnmeldung blockiert. Lediglich Vorgänge vom Typ *Barrechnung* können buchend gedruckt werden. Im Info-Feld *Kreditlimit* können Sie rein informativ einen Betrag erfassen.

Der Schalter für die Kreditsperre einer Adresse wird auch beim Verbuchen von Barrechnungen, beim Stornieren und beim Verbuchen kreditorischer Vorgänge berücksichtigt und hat damit die Bedeutung einer (Konto-)Sperre für das Verbuchen/Stornieren von Vorgängen.

Mit dem Schalter **Divers** können Sie eine Adresse als Konto **"ProDiverse"** (CpD) anlegen und andere Adressen damit verknüpfen. Bei dem Konto handelt es sich um ein internes Sammelkonto für Adressen ohne Konto. Beispiele dafür sind die Adressen **"Diverse Kunden"** und **"Diverse Lieferanten"**. Bei Bedarf lassen Sie sich bitte von Moser unterstützen.

Bereich "Kontaktinformationen"

Im Bereich **Kontaktinformationen** hinterlegen Sie Bankdaten, Internet- bzw. E-Mail-Adressen und Telefonnummern, die Sie automatisch anwählen können, sofern Sie über eine entsprechende Telefonanlage verfügen. Sie müssen nur auf die entsprechende Schaltfläche drücken.

So können Sie beispielsweise automatisch E-Mails erstellen oder hinterlegte Internetadressen aufrufen (entsprechende Anschlüsse vorausgesetzt).

Bereich "Statistische Daten"

Im Bereich **Statistische Daten** finden Sie wichtige Informationen zu der ausgewählten Adresse.

Das Feld **Status** kann folgende Werte annehmen:

- **Aktiv**

Die Adresse kann verwendet werden.

- **Ausgeblendet**

Die Adresse wird zurzeit nicht verwendet und wurde aus diesem Grund ausgeblendet. Datensätze können beispielsweise ausgeblendet werden, wenn das Löschen der Daten nicht gewünscht oder nicht möglich ist (siehe z.B. **Benutzerverwaltung**). Beim Nachschlagen und in den Tabellenansichten werden ausgeblendete Daten standardmäßig nicht angezeigt.

- **Gelöscht**

Die Adresse wurde logisch gelöscht (**Löschkennzeichen**). Logisches Löschen ist nur über diesen Schalter bzw. über den Einsatz der **neuen Moser Produktgeneration** möglich. Auf diese Weise werden keine Daten mehr physikalisch gelöscht und können bei Bedarf wiederhergestellt werden.

Mit diesem Feld als gelöscht gekennzeichnete oder ausgeblendete Adressen werden in Adresslisten sowie beim Nachschlagen standardmäßig nicht angezeigt. Im Arbeitsblatt Alle Adressen kann über die Schaltfläche der voreingestellte Filter entfernt werden (siehe **Adresslisten**).

Funktionsleiste

- **Löschen** [F6]

Mit der Funktion **Löschen** können Sie die ausgewählte Adresse aus dem System entfernen.

Zum DSGVO-konformen Löschen von Adressen steht die Funktion **Weitere Schritte > Plugins >> Löschen gemäß DSGVO...** zur Verfügung (siehe dazu **DSGVO**).

Beachten Sie, dass das **Löschen von Adressen unter folgenden Bedingungen abgelehnt** wird:

- Es existieren Projekte/Ordner zur Adresse z.B. mit Bezug über die **Lieferadresse bzw. Objekt-/Baustellenadresse*** in den **Projekt- oder Vorgangseigenschaften**.
- Zur Adresse sind Buchungen im Buchungsjournal vorhanden (Nur bei lizenzierte MOS'aik-Finanzverwaltung .

- Es sind Anlagen mit Bezug zur Adresse vorhanden.
- Es existieren Vorgänge mit Adressbezug über die Datensatzeigenschaften der Vorgangsgliederungen im Feld `Lieferant*`.
- Die Adresse ist bei einzelnen Artikeln als Hauptlieferant vermerkt.
- Es existieren noch [Adressreferenzen](#) zur Adresse.
- Es existieren Artikelstatistikdaten zu der Adresse.

Das Löschen von Adressen ist damit nur möglich, wenn die Adresse in keinem Geschäftsvorfall verwendet wird, bzw. in der Vergangenheit keine Buchungen zur Adresse vorgenommen wurden. Außerdem darf die Adresse nicht aus Artikeln oder Anlagen referenziert sein.

• **Etikett/Karte drucken**

Mit der Funktion **Etikett/Karte drucken** können Sie ein `≡ Standardadresetikett ...` oder eine `≡ Adresskarte ...` drucken. Dazu wählen Sie im Dialog Drucker-einrichtung das Ausgabeformat:

Abbildung 5.15. Beispiel: Adresskarte

Firma Muster AG Musterstraße 1 52062 Aachen		Stand: 25.04.2014	
Adresskarte			
Allgemeines		Einstellungen	
Adresstyp	Kunde	Kundennummer	
Kurzname	adler	Konto	11000
Matchcode	Anja Adler AG	Sammelkonto	1400 Forderungen aus L.
Anrede	Firma	Sachkonto	8400 Erlöse
Name	Anja Adler AG	UStID	
Namenszusatz	Wohnungsbaugesellschaft	Steuercode	Netto plus Steuer
Straße	Adalbertsteinweg 112	Erfüllungsort	Deutschland
PLZ/Ort	52070 Aachen	Kalkulationsart	EK+Zuschlag
Postfach		Preiscode	VK 1
Postfach PLZ/Ort		Grundrabatt	
Land	Deutschland	Kalk.-Zuschlag	
Fahrtszone	A1	Preiszuschlag	
Adressgruppe	Wohnungsbau	Zahlungsart	NETTO14
Branche	Elektro	Zahlungsmittel	
ILN/GLN		Mahncode	Kontocauszug
		Kreditlimit	5.000,00 €
		Vertreter	
Kontaktinformationen		Statistische Daten	
Telefon	+49 241 23304	Kontaktherkunft	
Mobiltelefon	+49 172 6445432	Erstkontakt am	01.07.1999
E-Mail	Anja.Adler@anja-adler-wohnungsbau.de	Löschdatum	01.01.1997
Internetadresse	http://www.anja-adler-wohnungsbau.de	Erstanlagedatum	
Telefax	+49 241 23303	Letzte Änderung	25.04.2014 08:11:36
Bank	Postbank Köln	Letzter Umsatz	14.02.2014
BIC	PBNKDE3303	Letzte Zahlung	08.01.2014
IBAN	DE2937010050000326778	Letzte Mahnung	
Bankkontoinhaber		Aktueller Saldo	0,00 € /S
Ansprechpartner			
Ludwig Müller	+49 241 23300-10	+49 172 6445432	Buchhaltung
Peter Meier	+49 241 23304-11	Peter.Meier@adler.de	
Bemerkungen			

1. Das Formular enthält auch die Felder *Matchcode* und *Erfüllungsort*. Die Höhe des Feldes mit dem *Namen* wird vergrößert hervorgehoben.
2. Mit der Einführung von **SEPA** werden beim Druck einer Adresskarte nicht mehr BLZ und Bankkonto, sondern *IBAN* und *BIC* der Bankverbindung gedruckt!

• Bereich **Infodesk**

Im Bereich **Infodesk** können Sie diverse Funktionen aufrufen, wie z.B. die adressbezogenen **Bezugsrabattgruppen** und **Konditionen**.

5.4.1.2.2. Registerkarte "Merkmale" (Adresse)

Mit den im Standard bereits angelegten Merkmalen können Sie z.B. Zugangsdaten für Internetportale, Firmengröße und Interessen eines Kunden hinterlegen:

Merkmale	Wert *	Beschreibung
IDS Artikelverwaltung	Nur die Bestellnummer übernehmen	Enthält die Art der Übernahme der Artikelnummer.
IDS Benutzername	SHKConnect	Enthält den allgemeinen Anmeldenamen des IDS Benutzers.
IDS Externer Browser	Ja	Enthält den Schalter für die Verwendung eines externen Browsers.
IDS Kennwort	*****	Enthält das allgemeine Kennwort des IDS Benutzers.
IDS Kundennummer	TEST	Enthält die Kundennummer des IDS Benutzers.
IDS Lieferantenkürzel	ELM	Enthält das DATANORM Lieferantenkürzel des IDS Anbieters.
IDS Provider	200056	Enthält den Firmenkurznamen des IDS Shop Anbieters.
IDS URL	https://online.ehmer.de/cgi-bin/le/Internet_Anmeldung.ad	Enthält die URL des Bestellsystems des IDS Anbieters.
IDS Version	2.5	Enthält die Version der Schnittstelle des IDS Anbieters.

- Dazu klicken Sie einfach in die Zeile [*] der Spalte *Merkmale* und rufen die Funktion **Nachschlagen ...** [F5] auf, um eine Auswahl der verfügbaren Merkmal zu erhalten.
- Wählen Sie das gewünschte Merkmal aus, übernehmen Sie dieses und fügen Sie in der Spalte *Wert* die entsprechende Information zum Merkmal ein.
In der Spalte *Beschreibung* wird eine kurze Beschreibung zum Merkmal angezeigt.
- Speichern Sie die Änderung mit **Speichern** [F7].

Eigene Adressmerkmale können Sie auf der Registerkarte *Merkmale* sowie alternativ auf dem Arbeitsblatt *Stammdaten | Einstellungen | Merkmale definieren* (siehe auch [Abschnitt 5.3.5, „Merkmale“](#) sowie das Kapitel [Abschnitt 5.4.1.3, „Adresslisten“](#)).

Wählen Sie auf der Registerkarte mit [F5] ein Merkmal und erfassen in der Spalte *Wert* einen freien Text.

Merkmalaaktionen

Merkmale einer Adresse können Sie auch mit einer Aktion (Telefonnummer wählen, neue E-Mail anlegen oder öffnen einer Internet-Adresse) verknüpfen. In der Tabelle *Stammdaten | Einstellungen | Merkmale* gibt es dazu die Spalte *Aktion* bzw. beim **Bearbeiten** im Arbeitsblatt *Merkmale* das Feld *Aktion**. Hinterlegen Sie bei einer Adresse ein Merkmal mit einer Aktion und erfassen in der Spalte *Wert* z.B. die Internet-Adresse eines Lieferantenkatalogs:

Merkmale	Aktion	Beschreibung
Ansprechpartner Name 1	<i>E-Mail</i>	Öffnet eine E-Mail
Ansprechpartner Telefon	<i>Wählen</i>	Wählt die Telefonnummer (bei eingerichteter Technik)
Artikelkatalog	<i>Gehe Zu</i>	Öffnet die Internet-Adresse in der Spalte <i>Wert</i>

Zum Auslösen der Aktion klicken Sie mit gedrückter [Strg]-Taste auf den Wert.

5.4.1.2.3. Registerkarte "Bemerkungen" (Adresse)

Auf der Registerkarte Bemerkungen können Sie beliebig viele Bemerkungen zur Adresse eintragen.

5.4.1.2.4. Registerkarte "Ansprechpartner" (Adresse)

Die auf der Registerkarte Ansprechpartner aufgeführten Ansprechpartner werden z.B. bei der Erstellung neuer Vorgänge, automatisierten Telefonanrufen oder bei der Erstellung von Microsoft Word® Dokumenten berücksichtigt.

Geburtstagsgerinnerungen

Wenn Sie den *Geburtstag* Ihres Ansprechpartners kennen, können Sie diesen hier hinterlegen und optional als Termin im *Kalender* anzeigen lassen.

5.4.1.2.5. Registerkarte "Adressreferenzen" (Adresse)

Auf der Registerkarte Adressreferenzen können Sie Verweise auf andere Adressen eintragen. Sie können z.B. einer Adresse eine andere Adresse als Lieferadresse zuordnen. Diese Lieferadresse wird als solche bei einer Projektneuanlage automatisch in den Projektkopf übernommen.

Solche 1:1-Beziehungen stehen in der Spalte *Typ* als "hat ..." zur Verfügung und können durch *Nachschlagen ...* [F5] eingefügt werden.

Es ist jedoch auch möglich, **mehrere Referenzadressen** anzugeben. Diese 1:N-Beziehungen werden dann in der *Spalte Typ* als "ist ... von" ausgewählt, z.B. "ist Architekt von".

Filiale <=> Stammhaus

Beachten Sie, dass über die Referenz "Filiale" lediglich eine Kundenadresse einer Filialen-Adresse des eigenen Unternehmens zugeordnet werden kann. Um ein Verhältnis "Zentrale - Filiale" abzubilden verwenden Sie die Referenz "hat Stammhaus <=> ist Stammhaus von".

Gibt man bei der Adresse "tarnard" beispielsweise die Beziehung "hat Rechnungsadresse thelen" an, so wird bei der Adresse "thelen" automatisch auch "ist Rechnungsadresse von tarnard" eingetragen:

Adressen: Adresse (tarnard) x			
Adressreferenzen von Lieferant > tarnard <<			
Typ *	Adresse *	Anschrift	
hat Rechnungsadresse	thelen	Firma Tanja Thelen & Co., Tideburgerstr. 245, 22946 Trittau	1:1
*			

Adressen: Adresse (thelen) x			
Adressreferenzen von Kunde > thelen <<			
Typ *	Adresse *	Anschrift	
ist Rechnungsadresse von	adler	Firma Anja Adler AG, Adalbertsteinweg 112, 52070 Aachen	1:N
ist Rechnungsadresse von	esser	Firma Egon Esser, Eckstr. 123-125, 45355 Essen	1:N
ist Rechnungsadresse von	tarnard	Firma Thomas Tarnard KG, Taubengasse 56, 23669 Timmendorfer Strand	1:N
*			

Selbstverständlich ist auch der umgekehrte Weg möglich. Die Zuordnung erfolgt über die Tabelle der Adressreferenzen. Die "ist ... von"-Referenzen finden Sie außerdem auch in der *Kundenakte*

5.4.1.2.6. Registerkarte "Verrechnungssätze" (Adresse)

Auf der Registerkarte *Verrechnungssätze* können Sie zu einzelnen Lohntarifen kunden- und auch auftragsbezogene Verrechnungssätze hinterlegen. Wird in einem Kundenvorgang oder in der Nachkalkulation des betreffenden Kunden mit einem der hinterlegten Lohntarife kalkuliert, gilt der beim betreffenden Kunden hinterlegte *Sondertarif* als **Stundenverrechnungssatz**.

Wenn Sie bei einem Lohntarif neben dem *Sondertarif* auch eine *Auftragsnummer* (Spalte *Auftrag*) eingeben, gilt dieser Sondertarif nur in den Vorgängen mit der entsprechenden Auftragsnummer.

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie im Themenbereich [Kalkulation](#).

5.4.1.3. Adresslisten

Sie können Sie Ihre Adressen als Adressenliste oder als Telefonliste ausdrucken bzw. alle Ansprechpartner in einer Liste auszugeben.

Diese Adresslisten können durch individuelle Auswahl von Spalten konfiguriert werden. Spalten mit grauer Überschrift werden beim Ausdruck nicht berücksichtigt.

Mit der Funktion *Anrufen* kann jeweils ein Menü zur Auswahl der Telefonnummer bzw. Mobiltelefonnummer der Adresse und der Ansprechpartner geöffnet werden (siehe auch [Abschnitt 14.1.1, „Wählhilfe zum Telefonieren“](#)).

In der Adressenliste wird **pro Merkmal ein Datensatz** sowie dem jeweiligen Wert angezeigt. Damit kann nach beliebigen Adressmerkmalen und Werten gefiltert werden. Siehe dazu auch den [Abschnitt 5.4.1.2.2, „Registerkarte "Merkmale" \(Adresse\)“](#).

Über die Funktion *Direkt bearbeiten* können die Einträge der Liste Alle Adressen unmittelbar geändert, gelöscht und abgespeichert werden:

- Beim Löschen von mehreren Adressen können ggf. Meldungen auftreten. Diese werden im Ereignisprotokoll abgelegt und können dort nachbearbeitet werden.
- Eine Ausnahme stellt hier die Spalte *Typ* dar, die nur über das Feld *Adresstyp* im Arbeitsblatt der Adresse geändert werden kann.

Wenn Sie in einer der Adressübersichten eine Adresse markieren, können Sie sich im Bereich **InfoDesk** u. a. alle Projekte, die Offenen Posten, Anlagen sowie Notizen der markierten Adresse anzeigen lassen.

Zusätzlich können Sie für alle oder eine Auswahl von Adressen, analog zum Arbeitsblatt mit den Adress-Stammdaten, eine **Adresskarte** (*Etikett/Karte drucken » Adresskarte ...*) bzw. ein **Adressetikett** drucken (*Etikett/Karte drucken » Standardadressetikett ...*). Der Druck erfolgt dabei grundsätzlich im Format **DIN A4**. Die Auswahl von Hoch- bzw. Querformat ist über einen Druckereinstellungsdialog möglich.

Beim Druck von Etiketten werden bei der Auswahl der Druckereinstellungen auch **Etikettendrucker** angezeigt.

Ausgeblendete oder als gelöscht gekennzeichnete Adressen werden in den Adresslisten nicht angezeigt

(siehe Feld *Status*). Im Arbeitsblatt Alle Adressen kann über die Schaltfläche der voreingestellte Filter entfernt werden. Adressen mit dem *Status* *Ausgeblendet* werden dann durch einen hellgrauen *Farbfilter* gekennzeichnet. Adressen mit dem *Status* *Gelöscht* werden *hellgrau durchgestrichen* dargestellt.

Sie können Ihre Adressen auch **mit Outlook synchronisieren**. Siehe dazu den Themenbereich [Outlook-Synchronisation](#).

Serienbriefe

Aus der Adressliste können Sie auch Microsoft Word® Serienbriefe mit MOS'aik-Adressen erstellen, drucken und automatisch in der MOS'aik-Dateiablage zur jeweiligen Adresse ablegen.

- Wählen Sie dazu die Funktion ☰ Weitere Schritte > Plugins » > Microsoft Word® Serienbrief....
- Voraussetzung ist die Verfügbarkeit einer entsprechenden Word®-Dokumentenvorlage.

Bei den Serienbriefen werden Ansprechpartner nicht berücksichtigt!

5.4.2. Artikel (Material)

Artikel und Materialien können einzeln verkauft oder aber in [Set-Stücklisten](#) zusammengefasst werden. Im Regelfall werden Artikel von Ihren Lieferanten zum Download oder auf separaten Datenträgern angeboten und mit der entsprechenden Schnittstelle ([DATANORM](#), [ELDANORM](#) usw.) in MOS'aik eingelesen. Selbstverständlich können Sie aber auch eigene Artikel anlegen und pflegen.

Für eine vollständige Übersicht aller Artikel öffnen Sie das Arbeitsblatt [Stammdaten | Artikel | Alle Artikel](#):

- Ausgeblendete oder als "gelöscht" markierte Artikel (siehe [Moser FAQ - Stammdaten ausblenden](#)) werden mit einem Farbfiler markiert und können optional über das Kontextmenü ☰ Filter ... ausgeblendet werden. Dazu muss das Arbeitsblatt ggf. zuvor [restauriert](#) werden.
- Rufen Sie die Funktion **Neu** [F8] auf, um einen neuen Artikel manuell anzulegen, geben Sie Ihre Artikelinformationen ein und **Speichern** [F7] Sie den Datensatz. Eine Beschreibung der verfügbaren Felder finden Sie in [Abschnitt 5.4.2.2, „Artikel bearbeiten“](#).
- Mehr Informationen zum Arbeitsblatt finden Sie unter [Abschnitt 5.6, „Arbeiten mit Tabellenarbeitsblättern“](#).

Weitere Themen:

- > [Artikelstammdaten aus einem Vorgang erstellen](#)
- > [Artikel bearbeiten](#)
- > [Artikel mit einem Assistenten löschen](#)
- > [Warengruppen / Rabattgruppen](#)
- > [Komponenten \(Rohstoffe\)](#)

5.4.2.1. Artikelstammdaten aus einem Vorgang erstellen

In Projektvorgängen können einzelne Artikelzeilen eines Vorgangs auch direkt als neue Artikel in Ihre Stammdaten übernehmen. Dazu markieren Sie eine einzelne Artikelzeile und wählen anschließend im Bereich **Datensatz** Weitere Funktionen » Als neuen Artikel in die Stammdaten übernehmen ... :

Abbildung 5.16. Artikel in Stammdaten übernehmen

Die Funktion steht sowohl bei manuellen Artikeln (Feld **Diverser Artikel*** = Ja) als auch bei aus den Stammdaten abgerufenen Artikeln zur Verfügung.

- Es werden keine Artikelkomponenten angelegt.
- Einbauzeiten und Preise sowie die meisten Felder aus der Projektgliederung werden übernommen.
- Nach der Übernahme erscheint automatisch ein Arbeitsblatt zum Nachbearbeiten des Artikels. Abschließend muss der neue Artikel gespeichert werden.

5.4.2.2. Artikel bearbeiten

Öffnen Sie z.B. aus dem Tabellenarbeitsblatt **Alle Artikel** einen Artikel mit einem Doppelklick oder über die Funktion **Bearbeiten** [F4] und öffnen Sie auf diese Weise das Artikelarbeitsblatt **Artikel**.

Sie können mit den Tasten [Bild Hoch] oder [Bild Runter] jeweils einen Artikel vor- bzw. zurückblättern.

Das Bearbeiten der Artikelstammdaten erfolgt auf verschiedenen Registerkarten:

Abbildung 5.17. Artikel

Die **Verkaufs- und Einkaufskonditionen** sind in den Themenbereichen **Kalkulation** und **Logistik** beschrieben.

Artikel ersetzen und löschen

Mit der Funktion **Ersetzen und löschen ...** haben Sie die Möglichkeit, einen Artikel durch einen anderen, bereits vorhandenen Artikel zu ersetzen. Die Daten (Rechnungs-, Umsatz-, Nachkalkulationsdaten, Stücklisten usw.) des zu löschenden Artikels werden auf den Zielartikel umgebucht. Die Umbuchung wird aber nur zugelassen, wenn der Lagerbestand des zu löschenden Artikels=0 ist und wenn der Artikel zuvor aus dem Lager entfernt wurde.

Artikel duplizieren

Beim **Duplizieren** eines Artikels wird für den neuen Artikel das Feld *Bewertungsbasis* auf "Einkaufspreis" gesetzt und im *Bewertungspreis* der EK gespeichert. Lagerbestände sowie spezielle Felder wie das Abgangs- und Zugangsdatum werden gelöscht.

Artikel löschen

Über die Funktion **Löschen ...** können Sie den aktuellen Artikel aus den Stammdaten entfernen. Das Löschen von Artikeln ist auch möglich, wenn diese bereits in Projekten enthalten sind. Auch Artikel mit Lagerbestand werden gelöscht! In **Projektvorgängen** und **Statistiken**, z.B. der Auswertung der Lagerbewegungen oder der Artikelstatistik bleiben gelöschte Artikel erhalten; aber ohne Artikelnummer. Wenn Sie versuchen Artikel zu löschen, die noch in Stücklisten oder Anlagen enthalten sind, wird die Löschung abgewiesen und unter **Extras > Ereignisprotokoll** eine Warnung protokolliert. In diesem Fall müssen Sie die betreffenden Artikel bzw. Sets vor der Löschung aus den betreffenden (Set-Stück-) Listen entfernen.

Etikett drucken

Mit der Funktion **Etikett drucken** können z.B. als Vorbereitung für die Barcodelesung von Lagerbewegungen Artikelketiketten gedruckt werden. Zum Druck mehrerer Artikelketiketten wählen Sie Stammdaten

| Artikel | Alle Artikel. Markieren Sie die zu druckenden Artikel (durch Betätigen der [Strg]-Taste und Anklicken der Artikelzeilen mit der Maus) und wählen die Funktion **Etikett drucken** . Einzelne Artikelketten können Sie auch aus dem Arbeitsblatt der Artikelstammdaten erstellen. Auf den Artikelketten werden *Artikelnummer*, *Kurztext* und der *Preis inkl. MwSt.* als Klartext und die *EAN* oder *Artikelnummer* als Barcode gedruckt.

Wenn keine *EAN* vorhanden ist, wird die Artikelnummer als Barcode gedruckt!

Anwendungsmöglichkeiten enthält auch der Themenbereich [Scannergesteuerte Datenerfassung](#).

Registerkarte "Allgemein" (Artikel)

Auf der Registerkarte Allgemein stehen Ihnen folgende Bereiche zur Verfügung:

- Bereich Allgemeines

Bitte achten Sie im Bereich *Allgemeines* bei eigenen Artikeln darauf, dass der Begriff im Feld *Artikelnummer** **eindeutig** sein muss. Die Felder *Artikelnummer**, *EAN (Europäische Artikel-Nummer)*, *Matchcode* und *Kurztext* sind Such- und Ordnungsbegriffe.

Sie können die *Artikelnummer* eines Artikels umbenennen (z.B. auch von *m-ab 001* in *M-AB 001*). Bereits erstellte Vorgänge werden dabei nicht geändert!

- Ordnen Sie Ihren Artikeln Gruppen (*Artikelgruppe**) und Kataloge (*Katalog*) zu. Diese Zuordnungen, eventuell in Kombination mit dem *Matchcode*, erzeugen automatisch einen **Suchbaum** (siehe [Abschnitt 5.8.1](#), „Suchbäume“) mit dem Sie später die Artikel sehr leicht finden können.
- *Langtextnummer** (siehe Registerkarte [Dimensionstext](#)).
- Pro Artikel kann ein *Farbton* erfasst werden. Der *Farbton* wird auf den Vorgangsausdrucken beim Artikel angegeben, in der Nachkalkulation gezeigt und auch in der Artikelstatistik vermerkt.
- *Hersteller* und *Herstellerartikelnummer* werden in den Vorgangsansichten *Angebot* und *Materialbedarfsliste* bei den *Detailansichten* » *Artikelbezugsquellen* in der Zeile mit dem *Werkspreis* gezeigt.
- Bereich Bezugsquellen und Einheiten

In diesem Bereich stellen Sie diverse Lieferanten-, Bestell- und Mengeninformationen ein:

- Der Feldinhalt *Datum ltz. ER* wird beim Buchen einer Eingangsrechnung aktualisiert.
- Mehr zum Feld *Rabattgruppe** und *Warengruppe* finden Sie im [Abschnitt 5.4.2.4](#), „Warengruppen / Rabattgruppen“.
- Sie können bei den Artikeln mit Mengen-, Gebinde- und Verbrauchseinheiten arbeiten:

Die *Mengeneinheit** (z.B. Dose) kann in **Verbrauchseinheiten** (Feld *Verbr.-Einheit**, z.B. Liter) unterteilt werden. Der **Verbrauchsfaktor** (Feld *Verbr.-Faktor*) legt dann die Anzahl Verbrauchseinheiten pro Mengeneinheit fest (also z.B. die Anzahl Liter pro Dose). Die Vorgangsansicht und die Vorgangsausdrücke zeigen als Menge die Anzahl Mengeneinheiten und als Verbrauchsmenge die Anzahl Verbrauchseinheiten.

Beispiel 5.1. 2 Rollen Isolierband a 25 m = 50 mMengeinheit = *Rolle*Verbrauchseinheit = *m*

Verbrauchsfaktor = 25

Einen **Mindestverbrauch** können Sie also mit der Verbrauchseinheit und dem Verbrauchsfaktor definieren.

Mengen-, Gebinde- und Verbrauchseinheit

Die Nutzung der Mengen-, Gebinde- und Verbrauchseinheit ist mit beispielhaften Anwendungsfällen detailliert im Themenbereich [Mengen-, Gebinde- und Verbrauchseinheiten](#) beschrieben.

- Die lieferantenorientierten Felder dieser Registerkarte werden im Erweiterungsmodul **Logistik** benötigt. Siehe dazu den Themenbereich [Logistik](#).
- Bereich "Verkaufspreise" und "EK/Kalkulation"

Alle Felder dieser Bereiche werden im Themenbereich [Kalkulation](#) detailliert erläutert.

Registerkarte "Einstellungen & Lager" (Artikel)

Auf der Registerkarte Einstellungen & Lager stellen Sie Parameter zur Lagerhaltung des Artikels ein.

- Im Feld *Mengenformat* legen Sie die Anzahl der Nachkommastellen beim Ausdruck fest.
- Die Felder *Gewicht*, *Volumen*, *Oberfläche* und *Abwicklung* sind für die *Sonderversion MOS'aik für metallverarbeitende Betriebe* gedacht. Deren Funktion wird dort erklärt.
- Sie haben die Möglichkeit, Artikel automatisch einem **Summentopf** zuzuordnen. Dies geschieht im Feld *Sondersumme*. So können Sie Artikel zusammenfassen und sie z.B. mit einem Teuerungszuschlag versehen.
- Mit dem Schalter *Rabattsperre* können Sie einen kundenbezogenen Grundrabatt und/oder einen Ab-/Zuschlag im Vorgang oder einer Gliederung für den Artikel verhindern.
- In den Feldern *Provision...* bestimmen Sie, ob für den Artikel Provision gezahlt wird und legen den Prozentsatz fest.
- **Ausgeblendete Artikel** werden im Arbeitsblatt zum "Nachschlagen von Artikeln" mit einem hellgrauen Farbfilter gekennzeichnet.
- Pro Artikel können **Länge**, **Breite** und **Höhe** erfasst werden. **L**, **B**, und **H** werden beim Artikelabruf in die Vorgangsarten übernommen.
- Weitere Felder dieser Registerkarte werden im Erweiterungsmodul **Lager & Inventur** benötigt. Siehe Themenbereich [Lager und Inventur](#).
- **Auslaufartikel** werden dadurch gekennzeichnet, dass diese entweder *Ausgeblendet ** oder mit einem Löschdatum versehen sind (Siehe dazu auch [Abschnitt 5.4.3.4, „Stücklisten“](#)).

Auslaufartikel können außerdem mit einer **Auswahlsperr**e versehen werden. In der MOS'aik-Projektverwaltung erscheint beim Aufruf des Artikels eine entsprechende Meldung.

- *Nein* - Keine Sperre
- *Ja* - Auswahlsperr, das Einfügen des Artikels (z.B. Warenkorb, ...) wird verhindert.
- *Optional* - Bedingte Auswahlsperr mit Rückfrage beim Einfügen.
- *Alternativ* - Das Einfügen des Artikels (z.B. Warenkorb, ...) wird verhindert.

Die Einstellungen *Optional* und *Alternativ* werden in Angeboten entsprechend dargestellt (siehe dazu auch [Preismodus](#)).

Die Auswahlsperr wirkt sich beispielsweise beim Einfügen von Artikeln in eine Vorgangsgliederung aus:

Abbildung 5.18. Einfügen von Artikel "d-002" mit Auswahlsperr=Ja

Beachten Sie, dass sich die Sperre nicht in folgenden Fällen auswirkt:

- Beim nachträglichen Ändern eines bereits in eine Gliederung eingefügten Artikels.
- Bei der [Regieabrechnung](#) des Artikels.

- Bei der Artikelneuanlage können Sie den **Bewertungspreis** für den Lagerbestand erfassen.
- Im Feld *Textstil* stellen Sie ein, welche Teile des Textes normalerweise gedruckt werden sollen, siehe auch Registerkarte [Dimensionstext](#).
- Zum Feld *Textkennzeichen* siehe ebenfalls die Beschreibung zur Registerkarte [Dimensionstext](#).
- Zur Verarbeitung einzelner **Artikel mit einem ermäßigten bzw. abweichenden MwSt.-Satz**, kann die Einstellung des Steuersatzes in den betreffenden Artikelstammdaten vorgenommen werden. Damit ist gewährleistet, dass die betreffenden Artikel in den Projektvorgängen mit dem eingestellten Steuersatz fakturiert werden!
- Ein **Steuersatz** beim Artikel bezieht sich auf den Produktanteil. Ein beim Artikel hinterlegter Lohnanteil kann ggf. einen anderen MwSt.-Satz enthalten:

"Normal"	19% (Stand 2009)
"Ermäßiggt"	7% (Stand 2009)
"Ohne"	0%
"Automatisch"	Der Steuersatz wird durch den Steuercode des Vorgangs, einer übergeordneten oder untergeordneten Gliederung im Vorgang bestimmt.

Siehe Themenbereich [MwSt-Sätze](#).

- Im Feld *Bildpfad* können Sie den Pfad, z.B. zu einer Artikelabbildung eingeben. Im Bildpfad kann ein (lokaler) Dateiname oder eine Internet-Adresse (URL) angegeben werden. Die Anzeige des Bildes erfolgt mit `[Strg] + [F5]` oder durch Klicken auf den Pfeil rechts oder aus der Auflistung Alle

Artikel heraus. Mögliche Ausdrücke sind unter dem Punkt [Abschnitt 6.11.2, „Druckdialog“](#) beschrieben.

- Die Beschreibungen der kalkulationsrelevanten Felder dieser Registerkarte finden Sie im Dokument [Kalkulation](#).
- Mit dem Schalter **Mobil verfügbar** können Sie Artikel für die Anzeige in Mobilanwendungen freischalten.

Registerkarte "Dimensionstext" (Artikel)

Auf der Registerkarte Dimensionstext können Sie einen Dimensionstext zum Artikel eingeben. Die Felder *Langtextnummer* und *Textkennzeichen* sowie der *Dimensionstext* werden allerdings automatisch gefüllt, wenn Sie die Artikel über die DATANORM-Schnittstelle einlesen. In solchen Fällen sollten Sie an den Eintragungen nichts ändern. Bei eigenen Artikeln tragen Sie den Text in der *Beschreibung* ein. Auf der Registerkarte Lager & Sonstiges stellen Sie im Feld *Textkennzeichen* das Ausgabeformat für Artikelbeschreibungen ein. Wählen Sie hier mit [F5] ein Format, welches den Dimensionstext aufführt, um diesen beim Druck mit auszugeben. Im Feld *Textstil* stellen Sie ein, welche Teile des Textes normalerweise gedruckt werden sollen.

Registerkarte "Lieferanten" (Artikel)

Lieferanten Auf der Registerkarte finden Sie die wichtigsten Informationen, die den Einkauf betreffen. Die meisten Einträge werden bei einer Artikelpflege per DATANORM oder ELDANORM automatisch gepflegt (s. [ZVEH-Import](#)).

- Im Feld *Menge* kann z.B. in Bezug auf die Einkaufskonditionen eine [Mengenstaffel](#) hinterlegt werden.
- Weitere Details finden Sie im Themenbereich [Logistik](#).

Registerkarte "Komponenten" (Artikel)

Ein Artikel kann beliebig viele Rohstoffe enthalten, die Sie auf der Registerkarte Komponenten auflisten können. Die aktuellen Notierungen hinterlegen Sie in der Tabelle Stammdaten | Artikel | Rohstoffe. Artikel können mithilfe der Komponenten um beliebig viele Wertanteile erweitert werden. Ein Wertanteil wird immer dann angelegt, wenn das Feld Rohstoff ohne Inhalt ist.

Preisbildung

Wenn zur Preisbildung (siehe Schalter *Preisbildung VK* und *Preisbildung KP/Kostenpreis*) noch **Rohstoffanteile** hinzukommen sollen, dann werden diese hier eingetragen. Beim Datenaustausch mit Ihrem Lieferanten werden diese Informationen automatisch eingefügt. Siehe Themenbereich [Kalkulation und Nachkalkulation mit Rohstoffen](#).

Registerkarte "Verknüpfungen" (Artikel)

Sie können Artikeln auf dieser Registerkarte Verknüpfungen diverse Dokumente zuordnen. Das können z.B. Wartungsrichtlinien, Sicherheitsdatenblätter, technische Merkblätter, Betriebsanweisungen usw.

sein. Tragen Sie hier z.B. die URL (Web-Adresse) des Herstellers bzw. Lieferanten, eines Katalogs oder einer Artikelabbildung ein.

Registerkarte "Spezifikationen" (Artikel)

Auf der Registerkarte Spezifikationen können zu jedem Artikel Merkmale ausgewählt und die dazugehörigen Werte erfasst werden. Die Merkmale selbst werden unter Stammdaten | Einstellungen | Merkmale angelegt (siehe [Abschnitt 5.3.5, „Merkmale“](#)).

- Es können Merkmale vom *Typ Spezifikation* und *Projektmerkmal* nachgeschlagen werden.
- **Merkmalaaktionen** ermöglichen es, aus dem Arbeitsblatt z.B. direkt eine Telefonnummer zu wählen, eine E-Mail an eine hinterlegte Adresse zu erstellen oder eine bestimmte Internetseite aufzurufen. Legen Sie dazu in der Tabelle Stammdaten | Einstellungen | Merkmale ein entsprechendes Merkmal an und hinterlegen in der Spalte *Aktion* bzw. beim **Bearbeiten** des Merkmals (Arbeitsblatt Merkmal) im Feld *Aktion** eine der folgenden Einstellungen:

Aktion	Wert	Beschreibung
<i>E-Mail</i>	<E-Mail Adressat>	Öffnet eine E-Mail
<i>Wählen</i>	<Telefonnummer>	Wählt die Telefonnummer (bei eingerichtetem Telefondienst)
<i>Gehe Zu</i>	<Internetadresse/URL>	Öffnet die Internet-Adresse

Zum Auslösen der Aktion klicken Sie mit gedrückter [Strg]-Taste auf den Wert oder markieren das Merkmal und wählen [Strg] + [F5].

- In den Artikelstammdaten hinterlegte Merkmale vom *Typ Projektmerkmal* werden beim Abruf eines solchen Artikels in ein Projekt in die erweiterten Merkmale des Artikels im Projektvorgang übernommen.

5.4.2.3. Artikel mit einem Assistenten löschen

Unter Stammdaten | Artikel | Alle Artikel gibt es im Bereich **Direkt bearbeiten** einen **Löschassistenten** zum effizienten Löschen großer Artikelmenngen:

Abbildung 5.19. Löschassistent für Artikel

Über den Assistenten können verschiedene Kriterien zur Löschung von Artikel angegeben werden:

Lieferant	Alle Artikel des ausgewählten Lieferanten löschen.
Anfangszeichenfolge	Alle Artikel im Feld <i>Nummer</i> (im Beispiel mit "e-") löschen.
Erstanlagdatum	Artikel mit einem älteren Erstanlagdatum löschen
Lagerbestand	Artikel <u>ohne</u> Lagerbewegung (das sind Artikel, die noch nie bewegt wurden; nicht zu verwechseln mit Bestand="0") löschen.
Löschdatum	Artikel mit vorhandenem Löschdatum. Wenn DATANORM-Daten eingelesen werden und ein Lieferant verschiedene Artikel nicht mehr liefert, wird in den Artikelstammdaten in der Spalte <i>Löschdatum</i> (siehe Arbeitsblatt Alle Artikel) das entsprechende Datum gesetzt. Der Artikel wird in MOS'aik <u>nicht</u> gelöscht! Siehe dazu auch Abschnitt 5.4.3.4, „Stücklisten“ .

5.4.2.4. Warengruppen / Rabattgruppen

Waren- und (Bezugs-)Rabattgruppen werden im Normalfall vom Lieferanten per DATANORM zur Verfügung gestellt und in MOS'aik importiert.

Beim Import von DATANORM Artikeln wird die Warengruppe des Lieferanten im Feld *Warengruppe* des Arbeitsblatts Artikel bzw. in der Spalte *Bezugswarengruppe* der Tabelle Alle Artikel gespeichert.

Bei den Warengruppen können Sie Hauptwarengruppen vom Import ausschließen (*Importsperre*). Dadurch blähen Sie Ihren Artikelstamm nicht unnötig auf.

In den **Rabattgruppen** (siehe Tabelle Artikelbezugsrabatte) stehen Ihre Konditionen, die Sie bei Ihrem Lieferanten erhalten.

- Die Artikel-EKs im Artikelstamm werden anhand des Listenpreises abzüglich Bezugsrabatt errechnet. Auch bei einer **manuellen Änderung** z.B. des EKs, wird automatisch der Bezugsrabatt neu ausgerechnet.
- Die Bezugsrabattgruppen eines Lieferanten können aus der Tabelle der Artikelbezugsrabatte mit der Funktion **Bearbeiten** und aus den Adress-Stammdaten mit der Funktion **Bezugsrabattgruppen anzeigen** aufgerufen werden.

- In der Tabelle der Artikelbezugsrabatte kann mit der Funktion **Einkaufspreise aktualisieren ...** für die markierten Bezugsrabattgruppen der Einkaufspreis der zugehörigen Artikel aus dem Listen- bzw. Werkspreis (siehe Spalte *Typ*) und den Bezugsrabatten 1 und 2 neu ermittelt werden.

Siehe dazu auch den Themenbereich [DATANORM - Warengruppen / Rabattgruppen](#).

5.4.2.5. Komponenten (Rohstoffe)

Im Arbeitsblatt Rohstoff pflegen Sie die Notierungen der Rohstoffe. Hier können Sie die Tagesnotierungen eingeben. Diese benötigen Sie, um Artikel mit Rohstoffen zu kalkulieren.

Abbildung 5.20. Rohstoff

Im Feld **Rabattsperre** können Sie den Rohstoff in der Kalkulation von eventuellen Kundenrabatten ausschließen.

Im Feld **Steuersatz** kann der MwSt.-Satz für den jeweiligen Rohstoff hinterlegt werden. Siehe Themenbereich [MwSt-Sätze](#).

Wie Sie die Rohstoffanteile eines Projektes aktualisieren ist im Kapitel [Abschnitt 6.5.8, „Projektvorgang aktualisieren“](#) beschrieben.

Der *Typ* "Baustoff" steht z.B. für Beton, Holz, Kunststoff, etc.

Siehe auch den Themenbereich [Kalkulation und Nachkalkulation mit Rohstoffen](#).

5.4.3. Sets (Leistungen) mit Stücklisten

Die betrieblichen Leistungen bilden mit den zugehörigen Stücklisten für die meisten Gewerke das Herzstück der Projektkalkulation. Auf ihrer Basis werden die EK- und VK-Preise für die Angebotserstellung und die Rechnungsschreibung ermittelt.

Für die meisten Anwendungsgebiete gibt es "fertige" Leistungsverzeichnisse mit vorgefertigten Texten, Zeitvorgaben und Stücklisten. Ihr Fachhandelspartner ist Ihnen gerne bei der Beschaffung behilflich.

Selbstverständlich können Sie diese Leistungen auf Ihre individuellen betrieblichen Belange verändern oder eigene Leistungen erfassen.

Das Leistungsverzeichnis in MOS'aik enthält Zeit- und Materialverbräuche, die beim Aufruf immer mit den aktuellen Preisen bewertet werden. So werden Änderungen in den Lohnverrechnungssätzen bzw. in den Einkaufspreisen des Materials bei Neuaufruf eines Sets sofort berücksichtigt. Es müssen nach Preispflegen von Lieferanten keine Preispflegegänge für Sets und Stücklisten durchgeführt werden.

Mehr Informationen zum Arbeitsblatt finden Sie unter [Abschnitt 5.6, „Arbeiten mit Tabellenarbeitsblättern“](#).

Weitere Themen:

- > [Alle Sets](#)
- > [Set bearbeiten](#)
- > [Set-Stammdaten aus einem Vorgang erstellen](#)
- > [Stücklisten](#)
- > [Setgruppen](#)

- > [Setpreislite](#)
- > [Setübersicht](#)

5.4.3.1. Alle Sets

Im Tabellenarbeitsblatt Alle Sets werden sämtliche Leistungen (Sets) aufgeführt:

Abbildung 5.21. Alle Sets

Sie können in dieser Ansicht folgende Funktionen aufrufen:

- **Neu** [F8]: Neue Sets erstellen.
- **Duplizieren** [Strg]+[F8]: Vorhandene Sets kopieren.
- **Bearbeiten** [F4]: Ein in der Tabelle ausgewähltes Set bearbeiten.
- **Drucken** [F9]: Die Tabellenansicht ausdrucken.
- **Exportieren**: Die Tabellenansicht exportieren (In eine CSV Datei ... , siehe [Abschnitt 5.6.3](#), „Datenexport als CSV-Datei“).
- **In den Warenkorb legen** [F12] oder **In einen Vorgang einfügen**: Markierte Sets übernehmen.
- **Direkt bearbeiten**: Sets direkt in der Tabellenansicht ändern.

Ausgeblendete Sets

Sie können im Arbeitsblatt zur Bearbeitung von Sets den Schalter Ausblenden verwenden, um nicht verfügbare Leistungen zu kennzeichnen:

Abbildung 5.22. Set ausblenden

- Ausgeblendete Sets werden im Tabellenarbeitsblatt hellgrau dargestellt.
- Beim Nachschlagen (z.B. beim Einfügen eines Sets in ein Angebot) werden ausgeblendete Sets nicht angezeigt.

5.4.3.2. Set bearbeiten

Öffnen Sie z.B. aus dem Tabellenarbeitsblatt Alle Sets eine Leistung mit einem Doppelklick oder über die Funktion **Bearbeiten** [F4] und öffnen Sie auf diese Weise das Artikelarbeitsblatt Set.

Sie können mit den Tasten [Bild Hoch] oder [Bild Runter] jeweils eine Leistung vor- bzw. zurückblättern.

Abbildung 5.23. Set bearbeiten

Anzeige zu klein?

Sollte bei geringen Bildschirmauflösungen der Bereich für die Set-Beschreibung zu klein ausfallen und die Beschreibungen nur unvollständig angezeigt werden, wird empfohlen die Status- und die Seitentitel-**leiste** über das Menü **≡ Ansicht** zu deaktivieren!

Set löschen

Über die Funktion **Löschen ...** [F7] können Sets aus den Stammdaten gelöscht werden. Das Löschen von Sets und ist dabei auch möglich, wenn diese bereits in Projekten verwendet werden. In **Projekt-**

vorgängen bleiben gelöschte Sets erhalten; aber ohne Set-Nummer. Wenn Sie versuchen Sets zu löschen, die noch in Textlisten enthalten sind, wird die Löschung abgewiesen und unter [☰ Extras > Ereignisprotokoll](#) eine Warnung protokolliert. In diesem Fall müssen Sie die betreffenden Sets vor der Löschung aus den jeweiligen Texten entfernen. Projektvorgänge in denen gelöschte Sets enthalten sind, können erst nach einem neuen Aufruf des Projekts wieder bearbeitet werden.

Set ersetzen und löschen

Mit der Funktion **Ersetzen und löschen ...** haben Sie die Möglichkeit, ein Set durch ein anderes, bereits vorhandenes Set zu ersetzen. Die Daten (Rechnungs-, Umsatzdaten usw.) des zu löschenden Sets werden auf das Ziel-Set umgebucht. Die Stückliste des Ziel-Sets bleibt dabei unverändert.

5.4.3.2.1. Registerkarte "Allgemein" (Set)

Die folgenden Abschnitte erläutern die Registerkarte *Allgemein* für Leistungen/Sets.

Die kalkulationsrelevanten Einstellungen werden außerdem im Themenbereich [Kalkulation](#) erläutert.

Bereich "Allgemeines & Einstellungen" (Set)

Bitte achten Sie bei eigenen Leistungen darauf, dass der Begriff im Feld *Nummer* eindeutig sein muss. *Nummer*, *Matchcode* und *Kurztext* sind Such- und Ordnungsbegriffe. Ordnen Sie Ihre Leistungen **Gruppen** und **Katalogen** zu. Diese Zuordnungen, eventuell in Kombination mit dem Matchcode, erzeugen automatisch einen Suchbaum. Darüber lassen sich später die Leistungen sehr leicht finden (siehe Abschnitt [Abschnitt 5.8.1](#), „Suchbäume“)

Die Felder *Langtextnummer* und *Textkennzeichen* sowie der *Dimensionstext* (siehe Linkleiste) werden automatisch gefüllt, wenn Sie das Leistungsverzeichnis über die DATANORM-Schnittstelle einlesen. In solchen Fällen sollten Sie an den Eintragungen nichts ändern. Im Feld *Textstil* stellen Sie ein, welche Teile des Textes normalerweise gedruckt werden sollen.

Bei eigenen Leistungen benutzen Sie bitte die Felder *Beschreibung* und *Vergangenheitstext* (siehe Linkleiste). Der Text im Feld *Beschreibung* ist in der Angebots- und Auftragsphase wirksam. Beim *Vergangenheitstext* handelt es sich um die Beschreibung des Artikels in der grammatikalischen Vergangenheitsform. Bei Rechnungen wird also der *Vergangenheitstext* gedruckt, sofern er vorhanden ist.

In den Feldern *Mengeneinheit* und *Mengenformat* legen Sie die Mengeneinheit und die Anzahl der **Nachkommastellen** beim Ausdruck fest.

Aufgliederung

Im Feld *Aufgliederung* legen Sie als Voreinstellung fest, ob neben dem Text des Sets auch die Texte der im Set enthaltenen Lohn- und Sachkostenerlöse gedruckt werden sollen:

- **<Automatisch>**: Übernimmt die Einstellung der übergeordneten Gliederung.
- **Nie**: Keine Druckausgabe der enthaltenen Gliederungen.
- **Immer**: Vollständige Druckausgabe der enthaltenen Gliederungen.
- **Menge**: Menge und Mengeneinheit werden gedruckt.
- **Einheitspreis**: Menge, Mengeneinheit und Einzelpreis werden ausgewiesen.

Die Einstellung kann beim Druck durch die Auswahl der [Aufgliederungsgrenze](#) übergangen werden. Siehe dazu ggf. auch [Aufgliederung](#).

Steuersatz

Im Feld *Steuersatz* kann der MwSt.-Satz hinterlegt werden. Wenn ein Set als Dienstleistung, einschließlich Lohn und Material, zum normalen/vollen MwSt.-Satz fakturiert werden soll, können Sie beim Set als Steuersatz *Automatisch* oder *Normal* hinterlegen. Wenn ein Set keinen festen Steuersatz, also *Automatisch* enthält, bestimmt die jeweils untergeordnete Gliederung den Steuersatz für sich selbst. Bei der Einstellung *Normal* unterliegen auch die Setbestandteile (z.B. Artikel mit ermäßigtem Satz) und damit das komplette Set dem vollen MwSt.-Satz! Siehe den Themenbereich [MwSt-Sätze](#).

Einfügemodus

Detaillierte Informationen zu diesem Feld finden Sie im Themenbereich [Kalkulation](#).

Bereich "Kalkulation & Preise" (Set)

Im Bereich *Kalkulation & Preise* legen Sie die Parameter für die Kalkulation Ihrer Leistung fest.

Die Felder *Zeitvorgabe 1* bis *Zeitvorgabe 3* enthalten die Arbeitszeiten für die Leistung. Zwischen diesen Vorgaben kann bei der Angebotserfassung hin- und hergewechselt werden.

Legen Sie die **Zeitgruppe** fest:

- **Automatisch:** die Zeitgruppe wird aus den Einstellungen im Projekt bestimmt
- **Keine Zeit:** das Set wird ohne Lohnanteil in das Projekt übernommen
- **Zeitvorgabe 1-3:** die im Set voreingestellte Zeitgruppe wird in die Set-Position des Projektes übernommen

Wie bei den Artikeln bestimmen Sie abweichende Verrechnungssätze im Feld *Lohntarif*.

In den Feldern *Material EK/LP/VK* können Sie einen **pauschalen Materialeinkaufspreis und Listenpreis** erfassen, wenn nicht mit Stückliste gearbeitet wird.

Die Felder *Gesamtpreis 1 - 3* enthalten die ermittelten Set-Preise.

Im *Lohnpreis 1 - 3* wird der ggf. in den Firmenstammdaten hinterlegte *Kalkulationsfaktor VK* für die Kalkulationsgruppe Lohn berücksichtigt.

Ein erfasster Set-Kalkulationszuschlag erhöht die *Lohnpreise 1 - 3* und damit die *Gesamtpreise 1 - 3* des Sets. Das Feld "*Einfügemodus*" darf dabei nicht auf "Vereinfacht" stehen!

Auch bei den Stücklistenartikeln selbst hinterlegte **Kalkulationszuschläge** werden bei der Preisvorschau des Sets (in den Gesamtpreisen 1 - 3) berücksichtigt.

Im *Gesamtpreis 1 - 3* des Sets werden Stücklisteneinträge des Typs "*Lohntarif*", "*Rohstoff*"- und "*Wertanteil*" grundsätzlich berücksichtigt (Einträge vom Typ "*Lohntarif*" zusätzlich im Lohnpreis 1 - 3), unabhängig von den Einstellungen im Feld *Preisbildung XX*.

Normalerweise werden für die *Preisbildung KP* (Kostenpreis) und *Preisbildung VK* zu den Zeitvorgaben im Set die Produktanteile der Stückliste hinzugerechnet. Sie haben aber auch die Möglichkeit, in der Leistung bzw. im Set nur die Rüst- oder Grundzeit einzutragen und mit der Einstellung "+Lohn/Produkte der Stückliste" die Lohnanteile aus den Artikeln mit einzurechnen.

Bei *Preiscode "VK1" bis "VK 5"* erfolgt die VK-Preisermittlung anhand der Einstellungen im Feld *Preisbildung VK* (Das Feld "Einfügemodus" darf dabei nicht auf "Vereinfacht" stehen!)

Bei Preiscode "**EK+Zuschlag**" erfolgt die VK-Preisermittlung anhand der Einstellungen im Feld *Preisbildung KP* (Kostenpreis).

Die EK-Preisermittlung erfolgt grundsätzlich anhand der Einstellungen im Feld *Preisbildung KP* (Kostenpreis).

Mit dem Schalter *Rabattsperre* können Sie einen kundenbezogenen Grundrabatt und/oder einen Ab-/Zuschlag im Vorgang oder einer Gliederung für das Set verhindern.

Es gibt auch Leistungsverzeichnisse, die keine Zeitvorgaben und Materialverweise haben. Diesen Leistungen können Sie, ähnlich wie bei den Artikeln, feste Preise zuordnen. Tragen Sie diese in die Felder *Festpreis VK1 bis VK5* ein.

Wenn Sie in solchen Fällen noch Ihren **Festpreis EK** hinterlegen, kann das System auch den Bruttonutzen errechnen.

Detaillierte Informationen zu diesem Bereich finden Sie weiterhin unter dem Thema [Kalkulation](#).

Bereich "Stückliste" (Set)

Im Bereich *Stückliste* hinterlegen Sie die **Materialverbräuche** der Leistung. Dazu stellen Sie auf das Feld Artikelnummer ein. Erfassen Sie die Artikelnummer oder wählen sie mit [F5] in der Artikeldatei aus. Die Artikelnummer, die Bezeichnung und die Mengeneinheit werden automatisch übernommen. Nun bestimmen Sie noch im Feld *Menge* den Materialverbrauch.

Die Spalte *Preis* enthält den EK-Wert lt. Preiseinheit. Die Spalte *VK* enthält den VK-Wert lt. Preiseinheit unter Berücksichtigung des Kalkulationsfaktors (Faktor) und ggf. des Verbrauchsfaktors und der Rohstoffe des Artikels.

In der Set-Stückliste können Sie auch einen anderen *Typ* als einen Artikel auswählen. Abhängig vom Typ können die weiteren Felder der Zeile erfasst werden, z.B. die Kalkulationsgruppe. Beim Typ "**Wert**" können Sie z.B. einen Preis und die Kalkulationsgruppe erfassen, beim Typ "**Rohstoff**" die Menge und die Preisbasis.

Bei Stücklistenzeilen des Typs "**Lohntarif**" wird der ggf. in den Firmenstammdaten hinterlegte *Kalkulationsfaktor VK* für die Kalkulationsgruppe Lohn bei der Ermittlung der *Lohnpreise 1 - 3* berücksichtigt.

In der Set-Stückliste können Sie **Zeit** und **Lohntarif** zu einem Artikel erfassen. Mit dieser Funktion können Sie die beim Artikel hinterlegten Zeitvorgaben und den Lohntarif ersetzen oder bei Artikeln ohne Zeitvorgabe eine Zeit und einen Lohntarif vorgeben.

Die Preisvorschau in den Feldern *Lohnpreis 1 - 3* und *Gesamtpreis 1 - 3* berücksichtigt auch den *Zeitfaktor* eines Lohntarifs, wenn die Stückliste Lohnanteile enthält.

Bei Artikeln mit Einbauzeiten werden die *Zeitvorgabe* und der *Lohntarif* in die Stückliste übernommen und fließen unter Berücksichtigung der **Preisbildung** in den Set-Preis ein.

Der *Verbr.-Faktor* (Verbrauchsfaktor) eines Artikels wird in die Spalte *VFakt* der Stückliste übernommen und bei der Preisberechnung des Set-Materialpreises berücksichtigt.

Automatische Mengenumrechnung

Im Feld *Menge* können direkt bei der Eingabe zusätzlich Einheiten eingegeben werden. Die Eingabe-einheit wird in diesem Fall automatisch auf die Mengeneinheit umgerechnet!

Beispiele zur automatischen Mengenumrechnung:

Stammdaten | Artikel | Artikel ("d-002"):
Artikelkonfiguration

Bezugsquelle & Einheiten		Datum ltz. ER
Hauptlieferant *	belov	Bezugsrabatt
Rabattgruppe *	99999999	
Bestellnummer	86157-1	
Warengruppe		
Mengeneinheit *	kg	
Gebindeeinheit *		
Gebindegröße		
Verbr.-Einheit *	Stück	
Verbr.-Faktor	240	
Bestellereinheit *		
Bestellmenge		
Min.-Bestellmenge		
Bezugsereinheit *	<Automatisch>	

Stammdaten | Sets | Set ("d-12"):
Mengeneingabe und automatische Mengenumrechnung

Stückliste										
Typ *	Kennung *	Text	Menge	Einh	Kalk.-Gruppe *	Preismodus *	Preis	Faktor	Vfakt	PE
Artikel	d-021	Dachlatten 24/48 Getränke a 3,50 m	1,438	lfdm	Material	<Automatisch>	0,90 €	1,26	1	1
Artikel	d-002	Drahtstifte 31/70 blank 2,5 kg	0,043	kg	Material	<Automatisch>	3,30 €	1,26	1	1
			Menge Einh		Menge Einh		Menge Einh			
			1,438	lfdm	1,438	lfdm	1,438	lfdm		
			1800g	kg	1,8	kg				

Beschreibung:

- Im Artikel liegt lediglich eine **Mengeneinheit** ("kg") vor.
- Im Feld **Menge** des Stücklistenartikels im Set kann eine mit der Mengeneinheit verwandte Einheit eingegeben werden (z.B. "1800g" anstatt "1,8" Kilogramm).
- Beim Verlassen des Feldes wird dann die Eingabe automatisch auf die Mengeneinheit ("kg") umgerechnet.
- Mögliche Mengeneinheiten sind alle verwandten Einheiten der Bruchteile bzw. Vielfachen der Mengeneinheit (z.B. alle Gewichtseinheiten wie g, kg, Pfund, t, etc.). Andere Eingaben von Einheiten werden ignoriert.

Bezugsquelle & Einheiten		Datum ltz. ER
Hauptlieferant *	belov	Bezugsrabatt
Rabattgruppe *	99999999	
Bestellnummer	86157-1	
Warengruppe		
Mengeneinheit *	kg	
Gebindeeinheit *		
Gebindegröße		
Verbr.-Einheit *	Stück	
Verbr.-Faktor	240	
Bestellereinheit *		
Bestellmenge		
Min.-Bestellmenge		
Bezugsereinheit *	<Automatisch>	

Stückliste										
Typ *	Kennung *	Text	Menge	Einh	Kalk.-Gruppe *	Preismodus *	Preis	Faktor	Vfakt	PE
Artikel	d-021	Dachlatten 24/48 Getränke a 3,50 m	1,438	lfdm	Material	<Automatisch>	0,90 €	1,26	1	1
Artikel	d-002	Drahtstifte 31/70 blank 2,5 kg	0,043	kg	Material	<Automatisch>	3,30 €	1,26	1	1
			Menge Einh		Menge Einh		Menge Einh			
			1,438	lfdm	1,438	lfdm	1,438	lfdm		
			450g	kg	1,875	kg				

Beschreibung:

- Im Artikel liegt zusätzlich eine **Verbrauchseinheit** ("Stück") und ein **Verbrauchs faktor** ("240" pro Mengeneinheit) vor.
- Falls im Artikel eine **Verbrauchseinheit** hinterlegt wurde, kann im Feld **Menge** auch eine Verbrauchseinheit eingegeben werden (z.B. "240Stück" oder "240St").
- Beim Verlassen des Feldes wird dann die Eingabe auf Basis des **Verbrauchs faktors** automatisch auf die Mengeneinheit umgerechnet (im Beispiel also in "1,875" Kilogramm).
- Wenn kein Verbrauchsfaktor vorgegeben wurde, wird dieser mit "1" angesetzt.
- Mögliche Mengeneinheiten sind nicht nur die Verbrauchseinheit, sondern auch damit verwandte Bruchteile oder Vielfache (z.B. alle Gewichtseinheiten wie g, kg, Pfund, t, etc.). Andere Eingaben von Einheiten werden ignoriert.

Bezugsquelle & Einheiten		Datum ltz. ER
Hauptlieferant *	belov	Bezugsrabatt
Rabattgruppe *	99999999	
Bestellnummer	86157-1	
Warengruppe		
Mengeneinheit *	kg	
Gebindeeinheit *	Karton	
Gebindegröße	2,5	
Verbr.-Einheit *	Stück	
Verbr.-Faktor	240	
Bestellereinheit *		
Bestellmenge		
Min.-Bestellmenge		
Bezugsereinheit *	<Automatisch>	

Stückliste										
Typ *	Kennung *	Text	Menge	Einh	Kalk.-Gruppe *	Preismodus *	Preis	Faktor	Vfakt	PE
Artikel	d-021	Dachlatten 24/48 Getränke a 3,50 m	1,438	lfdm	Material	<Automatisch>	0,90 €	1,26	1	1
Artikel	d-002	Drahtstifte 31/70 blank 2,5 kg	0,043	kg	Material	<Automatisch>	3,30 €	1,26	1	1
			Menge Einh		Menge Einh		Menge Einh			
			1,438	lfdm	1,438	lfdm	1,438	lfdm		
			2,5	kg	2,5	kg				

Beschreibung:

- Im Artikel liegt zusätzlich eine **Gebindeeinheit** ("Karton") und eine **Gebindegröße** ("2,5" Mengeneinheiten pro Gebinde) vor.

Stammdaten Artikel Artikel ("d-002"): Artikelkonfiguration	Stammdaten Sets Set ("d-12"): Mengeneingabe und automatische Mengenumrechnung <ul style="list-style-type: none"> • Falls im Artikel eine Gebindeeinheit hinterlegt wurde, kann im Feld Menge auch eine Gebindeeinheit eingegeben werden (z.B. "1Karton"). • Beim Verlassen des Felds wird dann die Eingabe auf Basis der Gebindegröße automatisch auf die Mengeneinheit umgerechnet (im Beispiel also in "2,5" Kilogramm). • Wenn keine Gebindegröße vorgegeben wurde, wird diese mit "1" angesetzt.
--	---

Eine Übersicht der verfügbaren Einheiten und Umrechnungsfaktoren finden Sie in der [MOS'aik-Standardreferenz](#).

Mit **Stückliste nachschlagen** können Sie die Stückliste eines anderen Sets auswählen und einfügen.

Mit der Funktion **Verschieben nach ...** können Stücklistenzeilen verschoben werden.

5.4.3.2. Registerkarte "Spezifikationen" (Set)

Auf der Registerkarte Spezifikationen können zu jedem Set Merkmale ausgewählt und die dazugehörigen Werte erfasst werden. Die Merkmale selbst werden unter Stammdaten | Einstellungen | Merkmale angelegt (siehe [Abschnitt 5.3.5, „Merkmale“](#)).

- Es können Merkmale vom **Typ Spezifikation** und **Projektmerkmal** nachgeschlagen werden.
- **Merkmalaaktionen** ermöglichen es, aus dem Arbeitsblatt z.B. direkt eine Telefonnummer zu wählen, eine E-Mail an eine hinterlegte Adresse zu erstellen oder eine bestimmte Internetseite aufzurufen. Legen Sie dazu in der Tabelle Stammdaten | Einstellungen | Merkmale ein entsprechendes Merkmal an und hinterlegen in der Spalte **Aktion** bzw. beim **Bearbeiten** des Merkmals (Arbeitsblatt Merkmal) im Feld **Aktion*** eine der folgenden Einstellungen:

Aktion	Wert	Beschreibung
E-Mail	<E-Mail Adressat>	Öffnet eine E-Mail
Wählen	<Telefonnummer>	Wählt die Telefonnummer (bei eingerichtetem Telefondienst)
Gehe Zu	<Internetadresse/URL>	Öffnet die Internet-Adresse

Zum Auslösen der Aktion klicken Sie mit gedrückter **[Strg]**-Taste auf den Wert oder markieren das Merkmal und wählen **[Strg]+[F5]**.

- In den Set-Stammdaten hinterlegte Merkmale vom **Typ Projektmerkmal** werden beim Abruf eines solchen Sets in ein Projekt in die erweiterten Merkmale des Sets im Projektvorgang übernommen.

5.4.3.3. Set-Stammdaten aus einem Vorgang erstellen

In einem Vorgang (z.B. einer bewerteten GAEB-Ausschreibung) können einzelne oder mehrere markierte Positionen und **"freie Sets"** (Feld **Diverses Set*** = Ja) als neues Set in die Set-Stammdaten übernommen werden (siehe [Datensatz Weitere Funktionen » Als Set/Leistung in die Stammdaten übernehmen ...](#) im Vorgang).

Vor der Übernahme wird ein Dialogbild zur Vergabe einer **Set-Nummer** eingeblendet. Die Nummernvergabe für neue Sets kann mithilfe des Nummernkreises **Set** (Stammdaten | Einstellungen | Nummernkreise) automatisch erfolgen oder Sie können die Ordnungszahl (**OZ**) im Vorgang als Set-Nummer anlegen lassen und bei Bedarf ein Präfix voranstellen.

Bei der Übernahme werden die Daten der Position bzw. des **freien** Sets als Set-Stammdaten übernommen. Die untergeordneten Artikel-, Maschinen und Lohnerlös-Datensätze werden in die Set-Stückliste übernommen.

Abbildung 5.24. Beispiel: Als Set/Leistung in die Stammdaten übernehmen ...

Sie dazu auch den Themenbereich [GAEB](#).

5.4.3.4. Stücklisten

In der Tabelle Stammdaten | Sets | Stücklisten können Sie die Stücklistenartikel Ihrer Sets übersichtlich verwalten und drucken [F9] sowie direkt ein gewähltes Set bearbeiten [F4]:

Abbildung 5.25. Set-Stücklisten

Durch Anklicken eines Artikels in der Spalte *Artikel* mit [Strg] + [Klick] können Sie übrigens auch direkt das Arbeitsblatt mit den Artikelstammdaten zur Bearbeitung öffnen!

5.4.3.4.1. Ersetzen von Auslaufartikeln

Wenn Sie DATANORM-Daten einlesen und ihr Lieferant verschiedene Artikel nicht mehr liefert, wird in den Artikelstammdaten in der Spalte **Löschdatum** (siehe Arbeitsblatt Alle Artikel) das entsprechende Datum gesetzt. Der Artikel wird in der MOS'aik-Datenbank nicht gelöscht (siehe dazu auch [Auslaufartikel](#)).

Im Arbeitsblatt Alle Artikel kann über die Funktion **Direkt bearbeiten** die Spalte **Löschdatum** bei Bedarf auch manuell geändert werden!

In der Liste der Stücklisten steht eine Funktion zum Markieren und Ersetzen dieser Auslaufartikel zur Verfügung: Nach dem Klick auf **Klicken Sie hier, um nur die Auslaufartikel anzuzeigen** markieren Sie in einem Set den auszutauschenden Artikel und wählen die Funktion **Auslaufartikel ersetzen**. Nun können Sie den neuen Artikel markieren und im nächsten Dialogbild bestimmen, ob der Artikel nur in dem zuvor ausgewählten Set oder in allen Sets ausgetauscht werden soll.

5.4.3.5. Setgruppen

In der Tabelle Stammdaten | Sets | Setgruppen können Sie Setgruppen **Neu** anlegen [F8], **Duplizieren** [Strg]+[F8], **Bearbeiten** [F4] oder **Drucken** [F9]:

Abbildung 5.26. Setgruppen

The screenshot shows the 'MOS'aik Projektverwaltung' interface. The main window displays a table of 'Setgruppen' (Set Groups) with the following columns: Name, Kurztext, and Beschreibung. The table lists various construction tasks such as 'Abdeckarbeiten', 'Anstricharbeiten', 'Antennenarbeiten', 'Dacharbeiten', etc. A sidebar on the left contains navigation options, with 'Setgruppen' highlighted in a red circle. The status bar at the bottom indicates 'SQL TOP 1000 Datensatz 1 von 38 gelesen - Gefiltert nach (Löschdatum IS Null) And (Ausgeblendet=0)'.

Die Setgruppen bilden automatisch die Struktur des Suchbaums (siehe dazu [Abschnitt 5.8.1, „Suchbäume“](#)).

5.4.3.6. Setpreisliste

Über die Setpreisliste können Sie sich eine Preisliste anzeigen oder drucken lassen:

Abbildung 5.27. Setpreisliste

Beispiel 5.2. Setpreisliste

Abbildung 5.28.

Set	Komp...	Text	Menge	Einh	Lohntarif	Verr.-Satz	Zeit1	EK	Preis 1	Kosten
e-ka 008	Set	Mantelleitung NYM 3 x 2,5		lfdm	Standard	38,48 €	5,5		3,53 €	3,27 €
	e-1005	NYM 3 x 2,5 mm²	1,1	lfdm		38,48 €		48,57 €	0,67 €	0,59 €
	e-3059	Nagelschellen 7 - 10 mm	4	Stck		38,48 €		0,35 €	0,18 €	0,16 €
e-ka 009	Set	Mantelleitung NYM 4 x 2,5		lfdm	Standard	38,48 €	3		1,92 €	1,78 €
	e-1007	NYM 4 x 2,5 mm²	1	lfdm		38,48 €	3	102,26 €	3,21 €	1,12 €

Beispiel Set e-ka 008:

38,48 (€) / 60 (Minuten) x 5,5 (Zeit1) 3,53 (€)

Artikel e-1005:

48,57 (€) x 1,26 (Kalk.-Faktor Material) / 100 (PE) x 1,1 (Menge) 0,67 (€)

Artikel e-3059:

0,35 x 1,26(Kalk.-Faktor Material) / 10 (PE) x 4 (Menge) 0,18 (€)
4,38 (€)

Spalte Kosten:

35.63 / 60 (Minuten) x 5,5 (Zeit1) 3,27 (€)

48,57 / 100 (PE) x 1,1 (Menge) x 1,1 (EK-Kalk-Fakt Mat.) 0,59 (€)

Beispiel Set e-ka 009:

38,48 / 60 (Minuten) x 3 (Zeit1/Set) 1,92 (€)

Artikel e-1007 mit zusätzlicher Artikelzeit (3,00 Min) beim Artikel:

102,26 x 1,26 (Kalk.-Faktor Material) / 100 (PE) x 1 (Menge) 1,28 (€)

38,48 / 60 (Minuten) x 3 (Zeit1/Artikel) x 1 (Menge) 1,92 (€)
 3,21 (€)

In der Setpreisliste wird auch der **Kalkulationszuschlag im Set** und der **Kalkulationszuschlag beim Artikel** berücksichtigt.

Beim Artikel hinterlegte Rohstoffe werden nicht berücksichtigt.

5.4.3.7. Setübersicht

Die Setübersicht zeigt Ihnen die Leistungen mit Zeitverbräuchen:

Abbildung 5.29. Setübersicht

Set	Matchcode	Bezeichnung	Einh	Zeit 1	Zeit 2	Zeit 3
Set-0001		Putzarbeiten	m²	6,00		
m-ab 001	Abdecken	Abdecken Papier	m²	2,79	3,79	4,50
m-ab 002	Abdecken	Abdecken Folie	m²	3,00	4,30	5,19
m-ab 004	Abdecken	Abdecken Folie und Papier	m²	3,50	4,90	5,80
m-pi 001	Farbe	Leimfarbe	m²	6,90	9,39	
m-pi 011	Farbe	Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x	m²	4,40	6,30	
m-pi 012	Farbe	Dispersionsfarbe waschbeständig 2 x	m²	7,30	9,89	
m-pi 021	Farbe	Latexfarbe scheuerbeständig 1 x	m²	4,40	6,09	
m-pi 022	Farbe	Latexfarbe scheuerbeständig 2 x	m²	7,30	9,89	
m-pi 100	Farbe	Leimfarbe entfernen	m²	8,10	11,30	
e-an 001	GA-Anlage	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 11	Stck	160,00	195,00	
e-an 002	GA-Anlage	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31	Stck	160,00	195,00	
e-an 005	Antenne UHF	UHF-Antenne Fesa 715 N 60	Stck	48,00	57,59	
e-an 006	Antenne UHF	UHF-Antenne Fesa 717 N 60	Stck	55,00	66,59	
e-an 008	Verstärker	Verstärker HIF Sns 221 A	Stck	15,00	18,00	
e-an 033	Steckdose	Antennensteckdose Gedu 2411	Stck	18,00	22,00	
e-an 038	Rohr	Antennenrohr 2m liefern / montieren	Stck	45,00	54,00	
e-an 039	Kabel	Antennenkabel Koka 711 liefern	Hdm	3,50	4,19	
e-an 040	Anmeldung GA	Kostenanteil für Anmeldung GA	Pach			
d-01	Organg	Organgziegel Lw 33,3 Flachdachpfanne	m	12,00		
d-02	Organg	Organgziegel Lw 33,3 Doppelreihen Flachdachpfanne	m	12,00		
d-03	First	First mörtellos für Flachdachpfannen	m	28,00		
d-05	First	Firstender zu Flachdachpfanne	Stck	2,00		
d-06	Grat	Grat mörtellos zu Flachdachpfanne	m	30,00		
d-07	Grat	Grat farbiger Mörtel zu Flachdachpfanne	m	24,00		
d-08	Lüfter	Lüfterziegel zu Flachdachpfanne	Stck	1,00		
d-09	Pfanne	Flachdachpfanne groß braun 267 x 443 mm	m²	25,00		
d-10	Pfanne	Flachdachpfanne groß rot 267 x 443 mm	m²	25,00		
d-11	Klammer	Klammern jede 3. Flachdachpfanne	m²	4,00		
d-12	Lattung	Kontrelattung 24 x 48 mm Sparrenabstand 80 cm	m²	7,00		
d-13	Lattung	Kontrelattung 30 x 50 mm Sparrenabstand 80 cm	m²	7,00		
d-14	Folie	Diffusionsfolie	m²	10,00		
f-a 1.13	Wandbelag	Wandbeläge 10/20	m²	132,00	145,00	
f-a 1.16	Wandbelag	Wandbeläge 12,5/25	m²	102,00	125,00	
f-a 1.17	Wandbelag	Wandbeläge 15/30	m²	102,00	125,00	
f-a 1.18	Wandbelag	Wandbeläge 15/22,5	m²	102,00	125,00	

5.4.4. Texte

In der Tabelle Stammdaten | Texte | Alle Texte können Sie eine Vielzahl von Texten der unterschiedlichsten Kategorien mit den Funktionen **Neu** oder **Duplizieren** ablegen.

- Mehr Informationen zum Arbeitsblatt finden Sie unter [Abschnitt 5.6, „Arbeiten mit Tabellenarbeitsblättern“](#).

Wählen Sie z.B. einen Text mit einem Doppelklick oder über die Funktion **Bearbeiten** [F4] und öffnen Sie auf diese Weise das Artikelarbeitsblatt Text.

Sie können mit den Tasten **[Bild Hoch]** oder **[Bild Runter]** jeweils einen Text vor- bzw. zurückblättern.

Abbildung 5.30. Textbeispiel: Positionstext mit verknüpften Sets

Mithilfe der Kategorien können Sie beim Ausdruck bestimmen, ob und wann die Texte gedruckt werden.

Abbildung 5.31. Nachschlagen ... der Kategorie im Feld Typ

- **Kommentartext**

Wird nur gedruckt, wenn dies bei im **Druckdialog** (siehe [Abschnitt 6.11.2, „Druckdialog“](#)) ausdrücklich festgelegt wird.

- **Werbetext**

Über den Druckdialog (siehe [Abschnitt 6.11.2, „Druckdialog“](#)) können Sie im Feld **Werbetext** für jeden Vorgang individuell festlegen, ob und welcher Werbetext am Ende des Vorgangs gedruckt werden soll. Wenn der Text auf jedem Vorgangsdruck erscheinen soll, legen Sie diesen im entsprechenden Feld **Werbetext*** der Firmenstammdaten (siehe [Abschnitt 5.3.1, „Firmenstammdaten“](#)) fest.

- **Aufmaßraumtext**

Sie haben außerdem die Möglichkeit, wiederkehrende festzulegen und diese beim Erstellen eines **Aufmaßes** abzurufen.

- Texte vom **Typ Langtext** gelten meist für **mehrere Artikel**. Sie werden automatisch per Datenschnittstelle (z.B. **DATANORM**) angelegt.

- Ein Positionstext (Typ *Position*) kann mit mehreren **Leistungen (Sets)** verknüpft werden.

Damit ersparen Sie sich viel Mühe bei der Erstellung von Gliederungen, indem beim Einfügen dieses Positionstextes in einen Vorgang (z.B. über **Einfügen Weitere Gliederungen ...** oder **Zusatztext ...**) automatisch eine Position mit allen Voreinstellungen angelegt wird!

Abbildung 5.32. Angebot mit Positionstext

Sets können auch aus dem **Warenkorb** in die Setliste des Textes eingefügt werden.

Diese Funktion gilt für alle Gliederungsstufen.

Tragen Sie einen **Mengenfaktor** ein, werden alle Sets mit diesem Faktor bewertet (z.B. Faktor 1,1 für raue Flächen).

Im Feld **Einfügemodus** können Sie die **normale oder vereinfachte Kalkulation** wählen.

Im Feld **Steuersatz** kann der **MwSt.-Satz** hinterlegt werden. Textstammdaten enthalten den Steuersatz z.B. für die enthaltenen Setlisten oder im Falle eines Positionstextes für den Positionstext bzw. die Position selbst. Siehe Themenbereich **MwSt-Sätze**.

- Folgende Texttypen können als **Zusatztext** in Gliederungen eingefügt werden: Abschnittstext (Typ *Abschnitt*), Aufmaßpositionstext (Typ *Aufmaßposition*), Aufmaßraumtext (Typ *Aufmaßraum*), Buchungstext, Gewerkttext (Typ *Gewerk*), Hinweistext, Kommentartext, Lostext (Typ *Los*), Positionstext (Typ *Position*), Titeltext (Typ *Titel*), Vertragstext.

Für weitere Texte vom **Typ Aktivität, E-Mail Vorlage** (s. **Abschnitt 12.1.2, „Notizen und Termine“**), **Buchungstext** (s. **Handbuch Finanzverwaltung - Buchungsmasken**), **Langtext** (s. **DATANORM - Langtexte**), **Versandtext** (s. **Abschnitt 6.7.3, „Registerkarte „Anschrift“**) und **Werbetext** (s. **Abschnitt 5.3.1, „Firmenstammdaten“**) lesen Sie die entsprechenden Abschnitte.

Über den Schalter **Ausgeblendet*** wird festgelegt, ob ein Text beim Nachschlagen angezeigt wird. Ausgeblendete Texte werden beim Nachschlagen sowie im Arbeitsblatt **Alle Texte** standardmäßig nicht angezeigt. Für die Bearbeitung ausgeblendeter Texte muss über das Kontextmenü die Funktion **Filter anwenden** deaktiviert werden. Ausgeblendete Texte werden dann eingeblendet und durch einen hellgrauen Farbfiler gekennzeichnet.

Auf der Registerkarte **Spezifikationen** können zu jedem Text **Merkmale** ausgewählt und die dazugehörigen Werte erfasst werden. Die Merkmale selbst werden unter Stammdaten | Einstellungen | Merkmale angelegt (siehe [Abschnitt 5.3.5, „Merkmale“](#)). Textmerkmale werden typischerweise für individuelle Anpassung von MOS'aik verwendet.

- Es können Merkmale vom **Typ Spezifikation** und **Projektmerkmal** nachgeschlagen werden.
- **Merkmalaaktionen** ermöglichen es, aus dem Arbeitsblatt z.B. direkt eine Telefonnummer zu wählen, eine E-Mail an eine hinterlegte Adresse zu erstellen oder eine bestimmte Internetseite aufzurufen. Details hierzu lesen Sie in den Abschnitten **Registerkarte "Spezifikationen" (Artikel)** und **Abschnitt 5.4.3.2.2, „Registerkarte "Spezifikationen" (Set)“**. Zum Auslösen der Aktion klicken Sie mit gedrückter **[Strg]**-Taste auf den Wert oder markieren das Merkmal und wählen **[Strg]+[F5]**.
- In den Set-Stammdaten hinterlegte Merkmale vom **Typ Projektmerkmal** werden beim Abruf eines solchen Sets in ein Projekt in die erweiterten Merkmale des Sets im Projektvorgang übernommen.

In der Tabelle **Alle Texte** können Sie in der Spalte **Inhaltsverzeichnis** festlegen, ob ein Text grundsätzlich in einem Inhaltsverzeichnis angezeigt werden sollen. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass wichtige Texte, wie z.B. Vertragstexte, beispielsweise immer in Inhaltsverzeichnissen angezeigt werden oder nebensächliche Texte grundsätzlich ausgeblendet werden. Öffnen Sie zur Änderung der Einstellung den Bereich **Direkt bearbeiten**, klicken in die Spalte **Inhaltsverzeichnis** des gewünschten Textes und wählen mit **Nachschlagen [F5]** die Einstellung **<Automatisch>**, **Nie** oder **Immer** aus. Die Texteigenschaft wird beim Einfügen von Texten in einen Vorgang übernommen und steht anschließend über die Absatzeigenschaften zur Verfügung. Mehr Informationen zu Inhaltsverzeichnissen finden Sie im [Abschnitt 6.6.3, „Inhaltsverzeichnisse und Zusammenstellungen“](#).

5.4.4.1. Formatierte Texte (RTF)

MOS'aik unterstützt in vielen Textfeldern **formatierten Text** auf Basis des "Rich Text Format" (RTF). Solche Felder finden Sie beispielsweise ...

- ... auf der Registerkarte **Bemerkungen** einer Adresse (Stammdaten | Adressen | Adresse).
- ... auf den Registerkarten **Vorbemerkungen** bzw. **Schlussbemerkungen** der Projekt- und Vorgangseigenschaften (siehe dazu [Abschnitt 6.7.2, „Registerkarten "Vor- und Schlussbemerkungen"“](#)).
- ... im Feld **Beschreibung** der Datensatzeigenschaften eines Vorgangs (z.B. **Artikeleigenschaften**) und ...

Abbildung 5.33. Beschreibung (RTF)

Formatierter Text (RTF) kann nur mithilfe des integrierten RTF-Editors **[F4]** bearbeitet werden. Ein direktes Bearbeiten von **unformatiertem Text** ist direkt im Feld **Beschreibung** möglich.

- ... in der Beschreibung von Hinweistexten (siehe [Abschnitt 5.4.4, „Texte“](#)).

Klicken Sie auf das Beschreibungsfeld und öffnen Sie mit **[Umschalt]+[F2]**, dem Kontextmenü (Rechtsklick) **≡ Zoom ...** oder (falls verfügbar) mit der Schaltfläche **RTF-Editor** das RTF-Textfenster:

Abbildung 5.34. RTF-Editor / RTF-Textfenster

Bilder (*.jpg, *.png) können per *Drag'n Drop* oder auch durch Kopieren und Einfügen über die Zwischenablage in den RTF-Editor eingefügt werden.

- Dazu muss zuvor das RTF-Format aktiviert sein oder ggf. aktiviert werden. Klicken Sie dazu auf das Symbol , falls dieses nicht bereits aktiviert ist und fügen Sie anschließend die benötigten Bilder ein.
- Sie können ein Bild anschließend mit der Maus anklicken und über die Seiten- und Eckmarker auf die gewünschte Größe einstellen.
- Bilder können ggf. markiert und mit der Taste [Entf] gelöscht werden.
- Aktuell werden die Dateiformate *.jpg, *.gif, *.tif, *.bmp, *.rle und *.png unterstützt.

Das Fenster kann in der Größe geändert werden. Die zuletzt eingestellte Größe wird (pro Anwendung) in der Registrierdatenbank gespeichert und beim erneuten Öffnen des Fensters voreingestellt. Das Fenster wird dabei im Anwendungsfenster zentriert.

Der RTF-Editor, die RTF-Textfelder der Arbeitsblätter sowie die Druckaufbereitung unterstützen formatierten Text im **Blocksatz**. Dazu ist es wichtig, den betreffenden Text ohne Zeilenumbrüche einzugeben (Fließtext).

Markieren Sie diesen und klicken Sie auf .

Die Darstellung der Textbreite bzw. die Bestimmung des Zeilenumbruchs erfolgt standardmäßig anhand der Ausgabebreite des Standardformulars. Im RTF-Editor wird dies in einer Vorabansicht angezeigt. Die endgültige Festlegung der Umbrüche am rechten Rand erfolgt erst bei der Druckaufbereitung. Prüfen Sie die Darstellung dazu beispielsweise über die Seitenansicht oder führen Sie einen Proforma-Druck durch.

Über die **Schaltflächen in der Kopfleiste** des Editors können Sie den Text mit den gängigen Möglichkeiten formatieren: So können Sie z.B. farbige Texte erzeugen, fett, kursiv oder unterstrichen schreiben oder die Textausrichtung (linksbündig, zentriert, rechtsbündig) vorgeben sowie Aufzählungen erzeugen.

Weiterhin können Sie mithilfe der Tastenkombination [Strg]+[Tab] **Tabulatoren** im Text einsetzen. Die eingesetzten Tabulatoren werden auch beim Druck und in der Seitenansicht berücksichtigt.

Bestätigen Sie die Formatierung mit dem grünen Häkchen. Bereits formatierte Beschreibungstexte erkennen

Sie in den **Vorgangsansichten** (z.B. Arbeitsblätter für Angebot, Auftrag) an dem Symbol oben rechts in der Spalte *Beschreibung* im Bereich *Positionen*:

Abbildung 5.35. Spalte Beschreibung mit RTF-Symbol für formatierte Texte

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1					Abbrissarbeiten		18,53 €
Position	1.001	a-001		m²	Vorhandene Einrichtung, Wand-, Decken- und Bodenbeläge sowie Elektro-, Gas- und Wasserleitungen entfernen und Materialien ents...	18,53 €	18,53 €
Set		x-12	0,1	Std	Helferstunden	17,38 €	1,74 €
Set		x-13	0,05	Std	Gesellenstunden	25,16 €	1,26 €
Set		m-pvi 100	1	m²	alten Leimfarbenanstrich abwaschen und gründlich nachwaschen	6,19 €	6,19 €
Set		m-pvi 051	1	m²	keine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,84 €	0,84 €
Set		m-pvi 001	1	m²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspitzern und dgl. entfernen	1,53 €	1,53 €
Set		m-tv 002	1	m²	vorhandene Tapete, zweilagig, mit Tapetenlöser einstreichen und anschliessend entfernen sowie Schutt abfahren	6,97 €	6,97 €
...					...		
Position	1.002	Position		m²	Alle Holzelemente, wie Fußleisten, Wandverkleidung, Türen, Zargen und Treppenanlage entfernen und ensorgen.	0,00 €	0,00 €
...					...		

Schnelles Bearbeiten von RTF-Texten

Enthält ein Textfeld Text im RTF-Format, so kann dieser zur Bearbeitung schnell mit einem **Doppelklick** geöffnet werden!

Formatierungen entfernen Sie, indem Sie den RTF-Editor erneut aufrufen und auf die Schaltfläche **RTF** klicken.

Rechtschreibprüfung

Im **RTF-Editor** können Sie für unformatierte Texte eine Rechtschreibprüfung durchführen, die Ihnen hilft Tippfehler zu vermeiden. Öffnen Sie dazu Ihren Text im **RTF-Editor ...** und aktivieren Sie die Rechtschreibprüfung mit dem Symbol . Auf diese Weise werden Schreibfehler erkannt und rot unterstrichen dargestellt. Erkannte Fehler können Sie mit der rechten Maustaste anklicken und anschließend aus einer angebotenen Liste von alternativen Schreibweisen und Begriffen auswählen. Ein in der Liste ausgewählter Eintrag ersetzt anschließend den markierten Ausdruck:

Abbildung 5.36. Eigenschaften Zweig, Vorbemerkungen, RTF-Editor

Die Rechtschreibkontrolle ist nur für unformatierten Text verfügbar und ist andernfalls deaktiviert. Gegebenenfalls sollte die Rechtschreibprüfung vor der Formatierung des Textes durchgeführt werden.

5.4.5. Personal

Der Bereich Stammdaten | Personal deckt alle Informationen zu ihren Mitarbeitern ab:

Abbildung 5.37. Bereich Personal

So können Sie Mitarbeiter anlegen oder bearbeiten und sämtliche Daten zur Person, zum Arbeitsverhältnis, Arbeitszeiten sowie Kontakt-, Bank-, Lohn- und viele weitere verwalten.

Die Mitarbeiter können außerdem in Gruppen eingeteilt werden sowie besondere Arbeitsrollen zugeordnet bekommen.

Die wichtigsten Funktionen des Personalbereichs werden in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.

Weitere Themen:

- > [Mitarbeitertabelle](#)
- > [Die Mitarbeiterstammdaten](#)
- > [Adressenliste](#)
- > [Geburtstagsliste](#)
- > [Personalgruppen](#)
- > [Arbeitszeitmodelle](#)
- > [Arbeitsrollen](#)

5.4.5.1. Mitarbeitertabelle

Unter Stammdaten | Personal | Alle Mitarbeiter finden Sie die Liste aller Mitarbeiter und erhalten über die Funktion **Bearbeiten** [F4] Zugang zu den individuellen **Mitarbeiterstammdaten**:

Abbildung 5.38. Alle Mitarbeiter

Über die Funktion **Neu** können Sie hier direkt neue Mitarbeiterstammdaten anlegen und gelangen damit in das entsprechende Arbeitsblatt (siehe [Abschnitt 5.4.5.2, „Die Mitarbeiterstammdaten“](#)). Ebenso können Sie vorhandene Mitarbeiter durch **Duplizieren** komfortabel kopieren und müssen damit im nachfolgenden Arbeitsblatt nur

noch persönliche Daten anpassen, während sämtliche Einstellungen des ursprünglichen Mitarbeiters übernommen werden. Damit können Sie z.B. auf einfache Weise einer vorhandenen Mitarbeitergruppe neue Kollegen hinzufügen.

Löschen können Sie Mitarbeiter nur im jeweiligen Stammdatenarbeitsblatt (siehe [Abschnitt 5.4.5.2, „Die Mitarbeiterstammdaten“](#)).

Systembenutzer (*Admin*) werden *rot* dargestellt. Diese und können weder hier noch im jeweiligen Stammdatenarbeitsblatt [F4] umbenannt oder gelöscht werden.

Informationen zu weiteren Spalten der Tabelle werden nachfolgend für die Mitarbeiterstammdaten erläutert oder im Themenbereich [Benutzerverwaltung - Benutzer anlegen](#) ergänzt.

Falls Sie mit Mitarbeiterprovisionen arbeiten oder [Personalstatistiken](#) erfassen möchten, können Sie die **Provisionsart** "Vom Umsatz" oder "Vom Nutzen" (DB1 bzw. VK - EK) und den **Provisionsatz** (in %) direkt in der Mitarbeitertabelle (Spalten *Provisionsart* und *Provisionssatz*) mit der Funktion **Direkt bearbeiten** erfassen oder diese auf der Registerkarte [Einstellungen](#) für einen Mitarbeiter eingeben.

Mehr Informationen zum Arbeitsblatt finden Sie unter [Abschnitt 5.6, „Arbeiten mit Tabellenarbeitsblättern“](#).

5.4.5.2. Die Mitarbeiterstammdaten

Öffnen Sie diese z.B. aus dem Tabellenarbeitsblatt Alle Mitarbeiter, Adressenliste oder Geburtstagliste mit einem Doppelklick oder über die Funktion **Bearbeiten** [F4] und öffnen Sie auf diese Weise das Artikelarbeitsblatt Stammdaten | Personal | Mitarbeiter mit den jeweiligen Mitarbeiterstammdaten.

Sie können mit den Tasten [Bild Hoch] oder [Bild Runter] jeweils einen Mitarbeiter vor- bzw. zurückblättern.

5.4.5.2.1. Registerkarte "Allgemein" (Mitarbeiter)

Auf der Registerkarte Allgemein finden Sie die grundlegenden Mitarbeiterinformationen, wie z.B. die Adress- und Kontaktdaten. Darüber hinaus und können Sie u.a. dem Mitarbeiter ein **Bild** aus einer Grafikdatei, einem Scanner oder einer Kamera zuordnen.

Abbildung 5.39. Mitarbeiter

Betriebliche Personaldaten

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den hier erfassten Daten nicht grundsätzlich um persönliche Daten des Mitarbeiters im Sinne der *DSGVO* handelt, sondern um betrieblich genutzte Daten.

Insbesondere werden folgende Felder für die betriebliche Kommunikation genutzt:

- Telefon
- Mobiltelefon
- Autotelefon
- Telefax
- E-Mail

Beim Nachschlagen von Mitarbeitern werden grundsätzlich nur betriebliche und administrative Personaldaten angezeigt. Persönliche Daten werden nur im Arbeitsbereich für den Mitarbeiter angezeigt. Der Nachschlagedialog bietet Zugriff auf die Felder Abteilung, Gruppe, Initialen, Kurzname, Name1, Name2, Name3, Position, Standardarbeitsrolle, Teamleiter, Telefon und Typ.

Um die Mitarbeiteradresse einfach in anderen Anwendungen verwenden zu können, steht Ihnen neben der *Anrede* eine Schaltfläche zur Verfügung, mit der die **Adresse in die Windows-Zwischenablage** kopiert werden kann. Drücken Sie dazu einfach auf den kleinen Briefumschlag , wechseln zu Ihrer Anwendung (z.B. Microsoft Word®) und fügen anschließend die Adresse mit `[Strg] + [V]` ein:

Abbildung 5.40.

Für den Fall einer **Adresse im Ausland**, wird hier in der letzten Zeile noch das jeweilige Land der Adresse ausgegeben.

Über die Spalte *Typ* wählen Sie mit **Nachschlagen ...** `[F5]` die Funktion eines Mitarbeiters aus.

Abbildung 5.41. Personaltypen

Mitarbeiter vom *Typ* **Systembenutzer** (z.B. *Admin*) werden auf dem Arbeitsblatt Alle Mitarbeiter *rot* dargestellt.

Bei einer vorhandenen **E-Mail-Adresse** können Sie mit der Funktion **Plugins** eine E-Mail an den Mitarbeiter erstellen.

Falls Sie die **Systemmodul Benutzerverwaltung** einsetzen, können Sie nach wiederholt fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen eines Mitarbeiters eine ggf. gesetzte **Anmeldesperre aufheben ...** (siehe dazu [Systemrichtlinien - Maximale Anzahl der Fehlversuche beim Anmelden](#)).

Die Aufhebung einer Anmeldezeitsperre erfolgt unmittelbar nach der Änderung im Arbeitsblatt Stammdaten | Personal | Mitarbeiter! Das **Speichern** ([F7]) ist nicht erforderlich.

5.4.5.2.2. Registerkarte "Einstellungen" (Mitarbeiter)

In den Mitarbeiterstammdaten als **Inaktivgekennzeichnete Mitarbeiter** werden beim Nachschlagen ausgeblendet und im Arbeitsblatt Alle Mitarbeiter durch einen hellgrauen Farbfilter gekennzeichnet.

In den Personalstammdaten können Sie auf der Registerkarte Einstellungen z.B. im Bereich **Arbeitsverhältnis Einstellungen für die Nachkalkulation und Regieabrechnungen** vornehmen:

- **Verrechnungssatz:** Der Stundenverrechnungssatz bzw. Lohnerlöspreis gilt für Regieabrechnungen unabhängig vom eingestellten Lohn tarif.
- **Stundenlohn:** Abweichend vom Durchschnittslohn des Lohn tarifs kann ein fester Stundenlohn für den betreffenden Mitarbeiter erfasst werden. Zur Ermittlung der **Lohnselbstkosten** werden auf diesen Stundenlohn die Zuschläge (Lohnzusatzkosten, Lohnnebenkosten und Gemeinkosten) des eingestellten Lohn tarifs hinzuge rechnet.
- **Lohnfaktor:** Dieser Faktor erhöht die Lohnselbstkosten, siehe Stundenlohn.
- **Zeitfaktor:** Den Zeitfaktor können Sie z.B. bei Aushilfskräften mit 0,7x ansetzen. Dieser Faktor wirkt nur auf die Zeit in der Nachkalkulation (nicht in der Regieabrechnung). Die errechnete IST-Zeit wird um den Zeitfaktor geändert und hat keine Auswirkungen auf die Deckungsbeitragsrechnung der Nachkalkulation.
- **Provision:** Sie können die Provisionsart ("Keine", "Vom Umsatz", "Vom Nutzen") sowie den Provisionssatz (in %) festlegen. Diese Angaben sind unter anderem für die Erfassung von [Personalstatistiken](#) relevant.
- **Wochenarbeitszeit:** Das Feld wird in der Nachkalkulation ausgewertet.

(siehe hierzu auch [Abschnitt 5.4.5.2.4, „Registerkarte "Arbeitszeiten" \(Mitarbeiter\)“](#))

Siehe auch die Themenbereiche [Nachkalkulation](#) und [Serviceaufträge mit Regieabrechnung](#).

Bereich **Benutzerdefinierte Merkmale**

Mit den Merkmalen können Sie z.B. Ausbildung, Hobbys, ... eines Mitarbeiters hinterlegen. Eigene Merkmale können Sie unter Stammdaten | Einstellungen | Merkmale definieren (siehe [Abschnitt 5.3.5, „Merkmale“](#)).

Wählen Sie mit [F5] ein Merkmal und erfassen in der Spalte **Wert** einen freien Text.

Merkmale eines Mitarbeiters können Sie auch mit einer **Aktion** (Telefonnummer wählen, neue E-Mail anlegen oder öffnen einer Internet-Adresse) verknüpfen. In der Tabelle Stammdaten | Einstellungen | Merkmale gibt es dazu das Feld bzw. die Spalte **Aktion**.

Hinterlegen Sie beim Mitarbeiter ein Merkmal mit einer Aktion und erfassen in der Spalte **Wert** z.B. eine zweite Mailadresse. Zum Auslösen der Aktion klicken Sie mit gedrückter [Strg]-Taste auf den Wert.

Merkmal	Aktion	Beschreibung
Ansprechpartner Name 1	<i>E-Mail</i>	Öffnet eine E-Mail
Ansprechpartner Telefon	<i>Wählen</i>	Wählt die Telefonnummer (bei eingerichteter Technik)
Artikelkatalog	<i>Gehe Zu</i>	Öffnet die Internet-Adresse in der Spalte Wert

Geburtstagserinnerungen

Wenn Sie an den **Geburtstag** Ihres Mitarbeiters erinnert werden möchten, können Sie diesen hier hinterlegen und optional als Termin im **Kalender** anzeigen lassen.

5.4.5.2.3. Registerkarte "Signatur" (Mitarbeiter)

Auf der Registerkarte Signatur finden Sie einen RTF-Texteditor zur Erstellung bzw. Bearbeitung einer Mitarbeitersignatur. Diese wird z.B. im **Modul Mobiler Service** für die Arbeitszettelunterschrift des Monteurs verwendet. Siehe dazu auch den Themenbereich "**Mobiler Service**".

5.4.5.2.4. Registerkarte "Arbeitszeiten" (Mitarbeiter)

Auf der Registerkarte Arbeitszeiten können Sie zusätzlich zu einer ggf. festen Wochenarbeitszeit (siehe [Abschnitt 5.4.5.2.2, „Registerkarte "Einstellungen" \(Mitarbeiter\)“](#)), flexible Arbeitszeitmodelle für Ihre Mitarbeiter eintragen.

Arbeitszeitmodelle stellen eine Erweiterung zu den festen Wochenarbeitszeiten dar. Sie ermöglichen Ihnen, die vielfältigen Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter flexibel und präzise zu definieren. Die Kontrolle der Arbeitszeiten ist damit genauso möglich, wie die Erfassung von Schichtarbeitszeiten und die vorausschauende Planung von Projekten (siehe dazu auch den Themenbereich [Kapazitätsplanung](#)).

Wenn ein Arbeitszeitmodell für einen Mitarbeiter definiert ist und das Gültigkeitsdatum (Feld **Ab Datum**) nicht in der Zukunft liegt, so werden eventuell auf der Registerkarte Einstellungen bestimmte Wochenarbeitszeiten nicht mehr beachtet.

Mit dem Feld **Planbar** entscheiden Sie, ob die Arbeitszeit des Mitarbeiters auch in der Kapazitätsplanung berücksichtigt werden soll. Falls Sie das Modul "Kapazitätsplanung" nicht einsetzen, hat dieser Schalter keine weitere Bedeutung.

Für mehr Information zu den Arbeitszeitmodellen lesen sie weiter in [Abschnitt 5.4.5.6, „Arbeitszeitmodelle“](#).

5.4.5.3. Adressenliste

Über die Adressenliste (Stammdaten | Personal | Adressenliste) erhalten Sie eine Übersicht über **Mitarbeiterkontaktdaten**, wie z.B. Adressen und Telefonnummern:

Abbildung 5.42. Adressenliste

Optimale Zeilenhöhe

Um beispielsweise die (mehrzeiligen) Angaben in der Spalte **Adresse** in der Tabellenansicht vollständig anzuzeigen, rufen Sie das Menü **Ansicht > Optimale Zeilenhöhe** auf. Damit ändert sich die Darstellung wie in der nebenstehenden Abbildung.

5.4.5.4. Geburtstagsliste

Sie können eine Geburtstagsliste (Stammdaten | Personal | Geburtstagsliste) mit Monat, Tag und Alter pro Mitarbeiter für das aktuelle Kalenderjahr erstellen:

Abbildung 5.43. Geburtstagsliste

Monat	Tag	Name	Alter	Geboren	Eingestellt	Jahre	Telefon	Mobiltelefon	EMail
Januar	3	Burger, Bruno	42	03.01.1977	01.12.1985	33	+49 241 3844	+49 172 4587896	b.burger@gmx.de
Januar	19	Anselm, Arno	54	19.01.1965	01.01.1985	34	+49 241 48854	+49 172 2551234	a.anselm@gmx.de
Februar	16	Detrich, Doins	56	16.02.1963	01.01.1988	31	+49 241 98655	+49 162 1547896	d.detrich@gmx.de
März	12	Asche, Adam	63	12.03.1956	01.01.1975	44	+49 241 455-01	+49 171 1254569	a.asche@web.de
April	23	Dedem, Daniel	67	23.04.1952	01.02.1972	47	+49 241 455-04	+49 171 4598745	d.dedem@freenet.de
Mai	1	Carell, Carla	76	01.05.1943	01.07.1962	56	+49 241 455-03	+49 171 4587896	c.carell@web.de
	4	Hilgers, Henriette	82	04.05.1937	01.11.1955	63	+49 241 665995	+49 171 4555481	h.hilgers@web.de
	23	Cellini, Carlo	65	23.05.1954	01.06.1970	48	+49 241 98655	+49 172 4587822	c.cellini@web.de
	28	Erkmann, Elke	47	28.05.1972	01.05.1990	29	+49 241 455-05	+49 172 2486325	e.erkmann@freenet.de
Juni	23	Bender, Berta	70	23.06.1949	01.05.1965	54	+49 241 455-02	+49 162 4567852	b.bender@freenet.de
August	13	Formann, Frank	61	13.08.1958	01.08.1978	41	+49 241 3350	+49 172 4587456	f.formann@gmx.de
Oktober	29	Elgers, Esther	60	29.10.1959	01.04.1979	40	+49 241 93255	+49 171 4587412	e.elgers@web.de

- Die Geburtstage Ihrer Mitarbeiter legen Sie in den [Mitarbeiterstammdaten](#) fest.
- Die Angabe der Betriebszugehörigkeit in der Spalte **Jahre** bezieht sich auf den jeweiligen Geburtstag im ausgewählten **Kalenderjahr** (nicht auf das aktuelle Datum). In der Liste wird also dargestellt, wie viele Jahre ein Mitarbeiter an seinem Geburtstag im gewählten Jahr dem Betrieb angehörte.
- Das angegebene **Alter** bezieht sich auf den Tag des Geburtstags im gewählten **Kalenderjahr** und beantwortet die Frage „Wie alt wird die Person an ihrem Geburtstag im ausgewählten Jahr?“.
- Mit **[Strg]+[Klick]** kann eine Telefonnummer gewählt oder eine E-Mail erstellt werden.

5.4.5.5. Personalgruppen

Unter **Stammdaten | Personal | Personalgruppen** finden Sie eine Übersicht aller Personalgruppen. Damit können Mitarbeitern entsprechend ihres Einsatzbereichs oder ihrer Tätigkeit Gruppen bzw. Rollen zugeordnet werden. Zusätzlich ist es über **Arbeitsrollen** möglich, Mitarbeiter in Teams zu organisieren (siehe [Abschnitt 5.4.5.7](#), „Arbeitsrollen“).

Über das Feld **Typ** können **Personalgruppen**, **Arbeitsrollen** für die Kapazitätsplanung sowie weitere Benutzergruppen für die **neue Moser Produktgeneration** unterschieden werden.

Für die Zuordnung besonderer Benutzerberechtigungen können Sie eine Personalgruppe zur Bearbeitung **[F4]** auswählen und über das Feld **Rolleninhaber*** Mitarbeiter bzw. Benutzer zuordnen.

Wenn Sie das Modul **Systemmodul Unternehmensbereiche** einsetzen, ist es ggf. erforderlich einigen Benutzern besondere Rechte für den Zugriff auf alle Unternehmensbereiche einzuräumen. Dazu wählen Sie die Personalgruppe **Client Manager** zur Bearbeitung **[F4]** aus und ordnen die gewünschten Mitarbeiter zu.

Speichern Sie Ihre Änderungen der Einstellungen mit **Speichern** **[F7]** ab.

Weitere Informationen zur Verwendung von Personalgruppen finden Sie im Themenbereich ["Kapazitätsplanung"](#).

5.4.5.6. Arbeitszeitmodelle

Arbeitszeitmodelle (Stammdaten | Personal | Arbeitszeitmodelle) stellen eine Erweiterung zu den festen Wochenarbeitszeiten dar. Sie ermöglichen Ihnen, die vielfältigen Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter flexibel und präzise zu definieren. Die Kontrolle der Arbeitszeiten ist damit genauso möglich, wie die Erfassung von Schichtarbeitszeiten und die vorausschauende Planung von Projekten (siehe dazu z.B. den Themenbereich [Kapazitätsplanung](#)). MOS'aik liefert bereits eine größere Auswahl an Arbeitszeitmodellen mit, die jedoch auch durch eigene Modelle ergänzt werden können.

Ein Beispiel für ein einfaches Schichtarbeitsmodell ist z.B. der zweiwöchige Wechsel von Früh- und Spätschicht. Dabei liegen die Arbeitszeiten des Mitarbeiters in der ersten Woche zwischen 6:00 Uhr und 14:00 Uhr und in der zweiten Woche von 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr.

Unterstützt werden bis zu fünf Arbeitszeitmodelle pro Mitarbeiter, die sich im Wochentakt abwechseln. Damit können auch komplexe Schichtmodelle abgebildet werden.

Wenn Sie mehr über den Umgang mit Arbeitszeitmodellen erfahren möchten, lesen Sie dazu den Themenbereich [Arbeitszeitmodelle](#).

5.4.5.7. Arbeitsrollen

Unter Stammdaten | Personal | Arbeitsrollen befindet sich eine Übersicht aller Arbeitsrollen mit den zugeordneten Mitarbeitern und Arbeitszeitmodellen. Über die Arbeitsrollen ist es z.B. möglich, Mitarbeiter in Teams zu organisieren. Zusätzlich ist es über Personalgruppen möglich, Mitarbeiter zu organisieren (siehe [Abschnitt 5.4.5.5](#), „Personalgruppen“).

Weitere Informationen zur Verwendung von Arbeitsrollen finden Sie im Themenbereich "[Kapazitätsplanung](#)".

5.4.6. Maschinen

Mithilfe des Moduls [Maschinen- & Geräteverwaltung](#) können Sie Maschinen und Geräte mit allen wichtigen Komponenten und Leistungsdaten beschreiben und die Kalkulation für eine Maschinenstunde durchführen.

Eventuell verwendete Vorgaben aus der **BGL** (Baugeräteliste) können prozentual angepasst werden.

Die kalkulierten Vorhaltekosten (pro Stunde oder pro Einheit, z.B. m³) können in die entsprechenden Projekte bzw. Projektvorgänge eingefügt werden.

Siehe den Themenbereich [Maschinen und Geräte](#).

Maschinen bearbeiten

Öffnen Sie z.B. aus dem Tabellenarbeitsblatt Alle Maschinen eine Maschine mit einem Doppelklick oder über die Funktion **Bearbeiten** [F4] und öffnen Sie auf diese Weise das Artikelarbeitsblatt Maschine.

Sie können mit den Tasten [Bild Hoch] oder [Bild Runter] jeweils eine Maschine vor- bzw. zurückblättern.

Ersetzen und löschen

Mit der Funktion **Ersetzen und löschen** haben Sie die Möglichkeit, eine Maschine durch eine andere, bereits vorhandene Maschine zu ersetzen. Die Daten (Rechnungs-, Umsatzdaten usw.) der zu löschenden Maschine werden auf die Zielmaschine umgebucht. Mehr dazu finden Sie im Themenbereich [Maschinen und Geräte - Ersetzen und Löschen](#).

5.5. Kunden- und Lieferantenakte (Infodesk)

Der Ordner Allgemein | Infodesk dient als Plattform zur Informationsbeschaffung. Hier finden Sie Übersichten Ihrer wichtigsten Stamm- und Bewegungsdaten, wie z.B.

Die Kunden- und Lieferantenakten zeigen sämtliche Informationen zu Ihren Adressen geordnet als Baumstruktur. Die Zweige bzw. Ordner dieser Darstellung können einzeln aufgeklappt werden, um Details zu erfahren. Die Akten können aus verschiedenen Vorgangsansichten aufgerufen werden und stellen damit ein zentrales Informationselement von MOS'aik dar:

Abbildung 5.44. Beispiel: Kundenakte

In der Tabelle am rechten Bildrand werden die **Details**, bzw. **Eigenschaften** der eingestellten Zeile aus der Kundenakte aufgelistet.

Kunden- und Lieferantenakte enthalten folgende Informationen:

- *Ansprechpartner*
- *Referenzadressen*

Hier werden die 1:N-Beziehungen zu anderen Adressen (siehe [Abschnitt 5.4.1.2.5, „Registerkarte „Adressreferenzen“ \(Adresse\)“](#)) aufgeführt. Durch Anwahl einer Referenz werden in den Details am rechten Bildrand die vollständigen Eigenschaften der referenzierten Adresse angezeigt. Mit **[Strg]+[Klick]** auf die Referenz kann diese Adresse außerdem direkt zur Bearbeitung geöffnet werden.

- *Merkmale*
- *Notizen & Termine*
- *Vorgänge*

Es werden nur die tatsächlich vorhandenen Vorgangsarten gezeigt.

Die Vorgänge selbst werden absteigend nach Erstanlagedatum aufgelistet.

Abgeschlossene Vorgänge sowie "Verborgene Datensätze" eines Vorgangs werden (wie in den Vorgangsansichten) mit **grauer** Schriftfarbe dargestellt.

Zu einem Vorgang erfasste **Notizen** werden direkt unterhalb des Vorgangs gezeigt.

Die Vorgänge können bis auf Erlösebene (z.B. Lohnanteil) eingesehen werden.

Ein Klick auf eine Zeile mit gedrückter `[Strg] + [Taste]` verzweigt auf das entsprechende Arbeitsblatt des Vorgangs.

In der Projekt-, Kunden- und Lieferantenakte wird beim **Rechtsklick auf einen Vorgang** ein Menü mit dem Workflow zu diesem Vorgang geöffnet. Durch Anklicken im Menü kann ein Vorgang direkt geöffnet werden.

- *Projekte*

Durch Rechtsklick auf ein Projekt können Sie direkt einen **neuen Vorgang** im ausgewählten Projekt anlegen.

Bei den Projektkostenbuchungen (innerhalb der Projekte) werden die **Sonstigen Projektkosten** (d.h. Kosten ohne Materialbezug und ohne Mitarbeiterbezug) zusammengefasst und separat ausgewiesen.

Zu jeder Projektakte finden Sie hier außerdem eine **Historie** mit den Projektdetails: "Wer hat was im Projekt wann gemacht?" oder "Wann und in welcher Höhe ist das Angebot, die Auftragsbestätigung und die Zwischen- und Schlussrechnung gedruckt worden?"; kurz, jedes Detail wird festgehalten. Die Projekthistorie wird absteigend nach Erstanlagdatum aufgelistet. U. a. werden auch Änderungen am Status eines Projekts oder Vorgangs sowie das Erstellen von Vorgängen protokolliert.

- Auch verbuchte oder stornierte Lieferantenvorgänge zu einem kundenseitigen Auftrag werden hier aufgeführt.

- *Umsätze*

- *Buchungen*

Es werden die Offenen Posten des Nebenbuchs (ohne Protokoll-, Stapel- oder sonstige Buchungen) aufgeführt.

- *Dateiablage*

Die Kunden- und Lieferantenakte zeigt den vollständigen Inhalt des Dateiablageordners einer Adresse einschließlich der archivierten Projekte: **Archivierte Projekte** sind im Unterordner *Projekte* farbig gekennzeichnet.

Weitere Informationen zum *Dateiablageordner* finden Sie in [Kapitel 11, MOS'aik-Dateiablageordner](#).

Darüber hinaus enthält die **Kundenakte** noch:

- *Lastschriftmandate*
- *Verrechnungssätze*
- *Anlagen*
- *Mahnungen*

Bemerkungen aus der Registerkarte *Bemerkungen der Adress-Stammdaten* von Kunden und Lieferanten stehen in den Akten im Bereich *Kundeninformation* bzw. *Lieferanteninformation* zur Verfügung und können dort direkt (ohne nochmaliges Speichern) geändert werden.

Wenn Sie die **Artikelverfolgung** von einer Kundenakte aus aufrufen, werden nur die Artikelbewegungen des betreffenden Kunden gezeigt.

Mit der Funktion **Anrufen** wird ein Menü zur Auswahl der Telefonnummer bzw. Mobiltelefonnummer der Adresse und der Ansprechpartner geöffnet, siehe auch unter dem Punkt [Abschnitt 14.1.1, „Wählhilfe zum Telefonieren“](#).

Über die Funktion **Plugins** können z.B. **E-Mail-Funktionen** und der **Routenplaner** zur Kundenadresse abgerufen werden. Weitere Informationen zu diesen Zusatzfunktionen finden Sie unter [Abschnitt 14.3, „E-Mail Funktionen“](#) und [Abschnitt 14.4, „Routenplaner“](#).

Über das **Ladeverhalten** (unter Ansicht > Organisieren), siehe auch [Abschnitt 4.1.10, „Arbeitsblätter“](#)) können Sie festlegen, ob jeweils nur eine oder mehrere Akten geöffnet werden können.

Mehr zu diesem Thema finden Sie in den Themenbereichen [Nachkalkulation - Kundenakte, Lieferantenakte und Projektakte](#) sowie [Scannergesteuerte Datenerfassung - Dokumente scannen](#).

5.6. Arbeiten mit Tabellenarbeitsblättern

Die **Arbeitsblätter** und die Listen der wichtigsten Stammdaten, wie Adressen, Personal, Artikel, Sets und Texte finden Sie im Navigationsbereich in jeweils eigenen Unterordnern. Sobald Sie in den Unterordnern auf ein Symbol (Verweis auf ein Arbeitsblatt) klicken, öffnet sich eine Liste mit mehreren Datensätzen.

Für einige **Datensatzlisten** existieren keine gesonderten Arbeitsblätter. In diesem Fall können Sie Werte direkt in die einzelnen Felder der Tabellenarbeitsblätter bzw. Datensatzlisten eingeben bzw. überschreiben. Öffnen Sie dazu den Bereich **Direkt Bearbeiten**.⁴

Um einen Datensatz zu bearbeiten, stellen Sie auf die Tabellenzeile ein und klicken doppelt auf den Anfang der Tabellenzeile oder auf **Bearbeiten** oder benutzen die Funktionstaste [F4].

Das Aufrufen eines Datensatzes mit der Funktionstaste [F4] ist nicht nur bei einem markierten Datensatz möglich, sondern auch, wenn Sie in einem beliebigen Datenfeld stehen.

Mit [Strg]+[Linksklick] z.B. auf ein Projekt, eine Adresse, Belegnummer oder Quellbelegnummer wird das entsprechende Arbeitsblatt geöffnet.

Durch einen Rechtsklick auf eine Datensatztafel können Sie **Spalten ein- oder ausblenden** und sich als Benutzer eigene Ansichten erstellen. So passen Sie das System noch individueller auf Ihre Bedürfnisse an.

Spalten lassen sich auch umbenennen. Markieren Sie die Spalte, drücken die rechte Maustaste und wählen Spalteneigenschaften. Nun geben Sie im folgenden Dialogbild die neue Spaltenüberschrift ein.

Die MOS'aik-Projektverwaltung bietet Ihnen eine Vielzahl von **Such- bzw. Filtermöglichkeiten** in den Datensatzlisten. Siehe dazu das Kapitel [Abschnitt 5.7, „Such- und Filterfunktionen“](#).

Farben für die Gestaltung der Tabellenansicht ([Horizontale Tabellenlinien](#), [Vertikale Tabellenlinien](#), [Hintergrundfarbe ...](#), [Vordergrundfarbe ...](#), [Streifenfarbe](#)) sowie die **Höhe** der Kopfzeilen und die generelle **Zeilenhöhe** können Sie mit der rechten Maustaste unter [Tabelleinstellungen ..](#) festlegen. Ebenfalls können Sie hier die [Schriftart ...](#) ändern.

Einzelne **Spalten** in den Tabellenansichten können horizontal und vertikal (Oben, Zentriert, Unten) ausgerichtet werden. Wählen Sie dazu die Tabellenspalte aus und anschließend mit der rechten Maustaste die Spalteneigenschaften.

In einigen Arbeitsblättern werden rechnerisch ermittelte Werte in **virtuellen Spalten** bzw. "ungebundenen, berechneten Spalten." gezeigt.

Eventuell müssen die Spalten mit Ansicht > Restaurieren .. sichtbar gemacht werden (siehe z.B. Stammdaten | Sets | Setpreisliste und dort die Spalten [Preis 1](#), [Preis 2](#), ...).

Mit der Tastenkombination [Alt]+[Bild Runter] und [Alt]+[Bild Hoch] können Sie in den Tabellenarbeitsblättern zum nächsten Datensatz bzw. zum vorherigen Datensatz springen.

Im Dialogfenster zum Festlegen der **Spalteneigenschaften** einer Datensatztafel können unter "Format" die beiden zusätzlichen Formate "Currency*" und "Balance*" zur **Währungsformatierung** mit 0-(Null)-Unterdrückung ausgewählt werden.

⁴In einer SQL-Server Umgebung mit [Datenbankreplikation](#) können [Änderungen an nicht replizierten Tabellen](#) weiterhin direkt in der Datensatzliste einer Tabelle über den Bereich **Direkt bearbeiten** vorgenommen werden. Für replizierte Tabellen stehen diese Funktionen nicht zur Verfügung und werden ausgeblendet.

Mithilfe der Taste [Esc] kann die aktive Zeile in einer Datensatztafel markiert werden und dann durch Tippen des Anfangsbuchstabens einer Spaltenüberschrift direkt zu der ersten Spalte mit dem eingetippten Anfangsbuchstaben gesprungen werden.

Wenn mehrere Spalten mit dem gleichen Anfangsbuchstaben existieren, werden diese Spalten durch erneute Eingabe des Anfangsbuchstabens der Reihe nach angesprungen. Nochmaliges Betätigen der Taste [Esc] hebt die Zeilenmarkierung auf und setzt den Eingabefokus in die angesprungene Zelle.

Die **Projektakte** (siehe Allgemein | Infodesk) ist aus allen Arbeitsblättern zum Nachschlagen von Projekten und Vorgängen erreichbar.

In der Liste Alle Vorgänge (**Infodesk**) finden Sie eine Übersicht sämtlicher Vorgänge. Um die Übersicht zu verbessern, stehen Such- und Filtermechanismen zur Verfügung. Durch **Farbfilter** werden z.B. abgeschlossene Vorgänge hellgrau und ausgecheckte Vorgänge rot dargestellt (Das Auschecken von Vorgängen wird u. a. im Rahmen des **Mobiler Service** verwendet).

Abbildung 5.45. Statusfilter

The screenshot shows the 'Allgemein | Infodesk | Alle Vorgänge' view. The table contains the following data:

Vorgang	Projekt	Projekttyp	#	Vorgangsart	Auftrag	Kurztext	Adresse	Name	Straße	Ort
2019.00001	Projektakte	1	Angebot	AB1900001	Renovierungsarbeiten	adler	Anja Adler AG	Adalbertsteinweg 112	Aachen	
2019.00001	Projektakte	1	Auftrag	AB1900001	Renovierungsarbeiten	adler	Anja Adler AG	Adalbertsteinweg 112	Aachen	
2019.00001	Projektakte	1	Rechnung	AB1900001	Renovierungsarbeiten	adler	Anja Adler AG	Adalbertsteinweg 112	Aachen	
2019.00002	Projektakte	1	Rechnung	AB1900002	Materialverkauf	rolkopf	Rita Rolkopf GmbH	Rindergasse 45	Rotlach-Egern	
2019.00003	Projektakte	1	Angebot	AB1900003	Fassadenreinigung	berger	Bernd Berger	Badstr. 12-16	Bad Honnef	
2019.00003	Projektakte	1	Auftrag	AB1900003	Fassadenreinigung	berger	Bernd Berger	Badstr. 12-16	Bad Honnef	
2019.00003	Projektakte	1	Rechnung	AB1900003	Fassadenreinigung	berger	Bernd Berger	Badstr. 12-16	Bad Honnef	
2019.00004	Projektakte	1	Auftrag	AB1900004	Aufbau Produktionshalle	thelen	Tanja Thelen & Co.	Tideburgerstr. 245	Trittau	
2019.00004	Projektakte	1	Schlüsrechnung	AB1900004	Aufbau Produktionshalle	thelen	Tanja Thelen & Co.	Tideburgerstr. 245	Trittau	
2019.00004	Projektakte	2	Auftrag	AB1900005	Aufbau Lagerhalle	thelen	Tanja Thelen & Co.	Tideburgerstr. 245	Trittau	
2019.00004	Projektakte	1	Schlüsrechnung	AB1900005	Aufbau Lagerhalle	thelen	Tanja Thelen & Co.	Tideburgerstr. 245	Trittau	
2019.00004	Projektakte	3	Auftrag	AB1900006	Aufbau Pförtnerloge	thelen	Tanja Thelen & Co.	Tideburgerstr. 245	Trittau	
2019.00004	Projektakte	1	Schlüsrechnung	AB1900006	Aufbau Pförtnerloge	thelen	Tanja Thelen & Co.	Tideburgerstr. 245	Trittau	
2019.00005	Projektakte	1	Auftrag	AB1900007	Erweiterungsbau Bürogebäude	adler	Anja Adler AG	Adalbertsteinweg 112	Aachen	
2019.00006	Projektakte	1	Auftrag	AB1900008	Diverse Beispiele im Handbuch PV	adler	Anja Adler AG	Adalbertsteinweg 112	Aachen	
2019.00007	Projektakte	1	Angebot		Fensteraustausch	stabler	Stefan Stabler	Schöntalerstr. 6	Stuttgart	
2019.00008	Ordner	1	Eingangrechnung	AB1900009	Warenlieferung	christensen	Cosima Christensen	Cottenburgstr. 45	Castrop-Rauxel	
2019.00009	Serviceordner	1	Wartungsvertrag	AB1900010	Beispiel einer Gasheizung	berger	Bernd Berger	Badstr. 12-16	Bad Honnef	
2019.00009	Serviceordner	1	Arbeitszettel	AB1900010	Beispiel einer Gasheizung	berger	Bernd Berger	Badstr. 12-16	Bad Honnef	
2019.00009	Serviceordner	2	Arbeitszettel	AB1900010	Dichtheitprüfung	berger	Bernd Berger	Badstr. 12-16	Bad Honnef	
2014.00024	Serviceordner	1	Arbeitszettel	AB140090	Fehleranzeige Ölheizung	adler	Anja Adler AG	Adalbert		
2014.00024	Serviceordner	2	Arbeitszettel	AB170003	Fehlermeldung Steuergerät	adler	Anja Adler AG	Adalbert		
2014.00024	Serviceordner	1	Rechnung	AB170003		adler	Anja Adler AG	Adalbert		
2013.00001	Projektakte	1	Angebot	AB130001	Musterprojekt	maske	Manfred Maske	Menkeall		
2013.00001	Projektakte	1	Auftrag	AB130001	Musterprojekt	maske	Manfred Maske	Menkeall		
2013.00001	Projektakte	1	Rechnung	AB130001	Musterprojekt	maske	Manfred Maske	Menkeall		

Der **Statusfilter** ermöglicht Ihnen das gezielte Ein- bzw. Ausblenden von wichtigen Vorgangszuständen:

- **Alle Vorgänge**

Es werden alle Vorgänge mit beliebigem Status angezeigt.

- **Laufende Vorgänge**

Es werden nur Vorgänge mit Status *Offen*, *Zu bestellen*, *Bestellt*, *Übermittlungsbereit*, *Übermittelt*, *Geliefert*, *Bestätigt*, *Bestätigung erforderlich*, *Fakturierbar*, *Halbfertig*, *Ausgeführt*, *Restarbeiten* oder *Mängelbeseitigung* angezeigt.

- **Offene Vorgänge**

Es werden nur Vorgänge mit Status *Offen* angezeigt.

- **Vorbehaltene Vorgänge, Geparkte Vorgänge, Vorgänge in Bearbeitung**

Diese Zustände dienen insbesondere der Unterstützung der Mareon Schnittstelle (siehe [Mareon Service Portal](#) und [IGIS Handwerkerkopplung](#)).

- **Stornierte Vorgänge**

Es werden nur Vorgänge mit Status *Storniert* angezeigt.

- **Erledigte Vorgänge**

Es werden nur Vorgänge mit Status *Abgeschlossen* angezeigt.

Der Statusfilter steht Ihnen beispielsweise in den Tabellen Alle Vorgänge, Alle Aufträge sowie Alle Arbeitszettel zur Verfügung.

In allen Tabellenansichten von Vorgängen (z.B. Alle Vorgänge, Alle Angebote, Alle Angebotsaufforderungen, Alle Aufträge, Alle Aufmäße) können Sie einen oder mehreren Vorgängen markieren und über das Kontextmenü mit der Funktion ☰ Sofort drucken ohne weitere Dialogfenster schnell ausdrucken, und zwar unabhängig davon, ob ein Vorgang bereits gedruckt wurde oder nicht.

Beim Erzeugen eines neuen Wiedervorlagetermins wird in der **Notiz** der Mitarbeitername mit dem Namen des angemeldeten Benutzers voreingestellt.

Die Tabellenarbeitsblätter bieten eine Vielzahl von ausführbaren Funktionen. In der **Auflistung der Angebote** kann z.B. für einzelne oder mehrere Angebote der Status festgelegt werden:

Abbildung 5.46.

Mit dem Statusfilter können Sie nach Vorgängen und Projekten mit dem entsprechenden Status filtern.

Bei Stammdatenaufstellungen wird durch **Duplizieren** der markierte Datensatz dupliziert und ein Arbeitsblatt zur Erfassung der neuen Stammdaten geöffnet.

Beim Drucken von Datensatzlisten können die Druckereinstellungen geändert werden, u. a. *"S/W-Druck ohne Farben"*. Beim schwarz/weiß-Druck bleibt auch der Hintergrund der Kopfzeilen weiß; das verbessert die Lesbarkeit beim Kopieren und Faxen! Lesen Sie außerdem die Informationen des [FAQ zum Druck von Datensatzlisten](#).

Der Bereich **Suchen** ist unter dem Punkt [Abschnitt 5.7, „Such- und Filterfunktionen“](#) beschrieben.

In den Auflistungen Alle Projekte ([Abschnitt 9.1, „Projekte“](#)) und Alle Vorgänge (**Infodesk**) kann für die markierten Projekte direkt das Buchungsprotokoll der Nachkalkulation aufgerufen werden.

In der Auflistung der Projekte wird durch **Bearbeiten** (oder Rechtsklick und Bearbeiten) in die **Projektakte** gewechselt.

In der Auflistung der Vorgänge wird durch **Bearbeiten** (oder Rechtsklick und Bearbeiten) der eingestellte Vorgang geöffnet.

In allen Arbeitsblättern mit Projekt-, Buchungs- und Statistiklisten bzw. Auswertungen kann nach **Unternehmensbereichen (UB)** gefiltert werden. Sie können einen Unternehmensbereich auswählen oder ...

- Mit "*" alle Daten ohne Einschränkung abrufen.
- Mit "Kein" nur Daten ohne hinterlegten UB abrufen.

Siehe auch den Themenbereich **Unternehmensbereiche**.

Grundsätzlich können **Datensatzlisten** auch in Microsoft Excel® exportiert werden. Dazu öffnet man aus der gewählten Datensatzliste heraus das Menü **Bearbeiten > Analysieren in MS Excel** (siehe auch **Abschnitt 5.6.2, „Analysieren in Microsoft Excel®“**). Codierte Werte, wie z.B. Projekttyp oder ein Vorgangstatus, werden dabei standardmäßig als Zeichenkette formatiert übergeben. Damit wird beispielsweise der Zustand "255" als "Abgeschlossen" formatiert. Verwenden Sie dazu die Einstellung **"Codierungen formatiert übertragen"**.

Weitere Themen:

- > [Farbfilter für Aufträge/Arbeitszettel](#)
- > [Analysieren in Microsoft Excel](#)
- > [Datenexport als CSV-Datei](#)

5.6.1. Farbfilter für Aufträge/Arbeitszettel

In den Tabellenarbeitsblättern für Aufträge bzw. Arbeitszettel (Projekte | Aufträge bzw. Service | Aufträge, nicht Infodesk) wird der **Status** der einzelnen Vorgänge durch **Farbfilter** hervorgehoben:

Dabei sind die Bedeutungen der **Abbildung 5.47. Auftragsstatus mit Farbfilter** einzelnen Farben wie folgt:

Farbe	Status
Orange	"Bestellt"
Rot	"Fakturierbar"
Grün	"Geliefert"
Grau	"Abgeschlossen"
Grau+Durchgestrichen	"Storniert"

5.6.2. Analysieren in Microsoft Excel®

Grundsätzlich können MOS'aik-**Datensatzlisten** (z.B. Stammdaten, Listen der Bewegungsdaten, etc.) auch in Microsoft Excel® exportiert werden, um dort beispielsweise weitergehende Auswertungen vorzunehmen. Dazu können die Datensätze auch direkt als Diagramm dargestellt werden. Die erforderlichen Einstellungen können im Exportdialog vorgenommen werden.

Öffnen Sie aus der gewählten Datensatzliste heraus das Menü **Bearbeiten > Analysieren in MS Excel** und gehen Sie für den Datenexport wie folgt vor:

1. Blenden Sie überflüssige Spalten aus, indem Sie den Mauszeiger auf die Spaltenüberschrift stellen, die rechte Maustaste drücken und **Spalte ausblenden** anwählen.
2. Markieren Sie (optional) die Datensätze, die Sie in Excel® übertragen möchten.
3. Jetzt wählen Sie die Menüfunktion **Bearbeiten > Analysieren in MS Excel**.
4. Zuletzt wählen Sie die gewünschten Einstellungen für die Datenauswahl, Art der Darstellung sowie die Beschriftung aus:

Abbildung 5.48. Exportdialog: **Bearbeiten > Analysieren in MS Excel**

- **Analysebereich**

Zur Auswahl stehen *1000 Datensätze* (siehe [SQL TOP 1000](#)) bzw. *Alle Datensätze* (Nur JET-Datenbanken/Testmandanten) und *Nur markierte Datensätze bzw. Spalten*. Letztere Einstellung ist nur verfügbar, falls Sie vor dem Menüaufruf Datensätze in Ihrer Tabelle markiert haben.

- **Diagrammtyp**

Es steht eine Auswahl der Excel®-Diagrammtypen (z.B. Balken-, Linien-, Kreis- oder Säulendiagramme, auch in 3D) zur Verfügung.

- **Diagrammtitel**

Nach Auswahl eines Diagrammtyps (s.o.) kann hier ein Titel zur Diagrammbeschriftung in Excel® ausgewählt oder eingegeben werden.

- **Diagrammgröße**

Wählen Sie *Fenstergröße* oder *<Standard>*.

- **Legende**

Wählen Sie *Ja* oder *Nein*.

- **Datenreihen**

Wählen Sie hier, ob die Werte Ihrer Datenreihen in den Zeilen oder den Spalten Ihrer Tabelle enthalten sind.

- **MS Excel Ansicht**

Stellen Sie ein, ob Excel® *Normal* oder in Vollbildansicht als *Ganzer Bildschirm* gestartet werden soll.

- **Rubrikenfeld 1, Rubrikenfeld 2**

Wählen Sie ein Rubrikenfeld für das Diagramm aus den hier aufgeführten Tabellenspalten aus.

- **Rubrikachsenbeschriftung, Wertachsenbeschriftung**

Wählen Sie eine Achsenbeschriftung für das Diagramm aus oder geben Sie einen Text ein.

- **Hitliste**

Wählen Sie, ob und wie viele der Tabellendatensätze in einer Hitliste aufgeführt werden sollen. Die gewählte Anzahl der größten Datensätze wird dann einzeln aufgeführt, wogegen alle weiteren in einem Summentopf (...) abgebildet werden.

- **Detailierungsgrad**

Wählen Sie *Zwischensumme* oder *Datensatz*.

- **Übertragung codierter Werte (z.B. Typ-Spalte)**

Wählen Sie *Als Text*, um kodierte Werte (d.h. Aufzählungstypen oder Auswahllisten, die in MOS'aik als Zahl gespeichert, jedoch als Text dargestellt werden) als Text zu übertragen oder *Als Zahl*, um die entsprechende Ordnungszahl (z.B. zum Erhalt der Sortierbarkeit) zu verwenden. Kodierte Werte (z.B. Projekttyp oder Vorgangstatus), werden standardmäßig als Zeichenkette formatiert übergeben. Damit wird beispielsweise der Zustand "255" als *Abgeschlossen* formatiert.

5.6.3. Datenexport als CSV-Datei

In den Tabellenarbeitsblättern und Listen der Stammdaten (Alle Artikel, Bruttopreisliste, Verkaufspreisliste, Einkaufspreisliste, Artikelgruppen, Warengruppen, Artikelbezugsrabatte, Einkaufskonditionen, Verkaufskonditionen, Rohstoffe, Alle Sets, Stücklisten, Setgruppen, Setpreisliste, Setübersicht, Alle Maschinen, Alle Texte, Alle Adressen, Adressenliste, Telefonliste, Ansprechpartner, Alle Mitarbeiter, Geburtstagsliste, Personalgruppen, Arbeitszeitmodelle, Übersetzungen) steht eine Funktion zum **Exportieren » Exportieren in eine CSV Datei** der ggf. zuvor gefilterten (z.B. nur Kunden) Datensätze zur Verfügung. Damit werden **alle aktuell angezeigten Datensätze** (nicht die markierte Auswahl) exportiert:

Abbildung 5.49. Exportdialog: CSV-Datei

Wählen Sie dazu das Verzeichnis (z.B. C:\Mosaik\Export) und den Dateinamen (z.B. Alle Kundenadressen.csv) über den Link **Zieldatei*** aus und legen Sie im Feld **Spaltenauswahl** fest, ob sie *Nur sichtbare Spalten* oder *Alle Spalten* in die Datei exportieren möchten.

Zur Anpassung des Exportformats der Daten können noch weitere Einstellungen vorgenommen werden:

<p>Formatierung von Zahlen und Datumswerten (<i>Lokalisiert</i> oder <i>International</i>)</p> <p>Beschreibt das Ausgabeformat von Zahlen und Datumswerten.</p>	<p>Formatierung von Ja/Nein-Werten (<i>1/0, -1/0, True/False, Wahr/Falsch, Ja/Nein</i>)</p> <p>Beschreibt das Ausgabeformat von logischen Aussagen.</p>
<p>Feldtrennzeichen (<i>Komma, Semikolon, Tab</i>)</p> <p>Beschreibt das Ausgabetrenerzeichen für Spalten (Felder).</p>	<p>Datensatztrennzeichen (<i>Nur LF, Nur CR, CR & LF</i>)</p> <p>Beschreibt das Format des Datensatztrenners. Standardmäßig wird hier der Zeilenumbruch <i>CR & LF</i> verwendet, es gibt jedoch Anwendungen, z.B. unter anderen Betriebssystemen wie UNIX, LINUX oder MacOS, die hier alternative Trenner erwarten.</p>
<p>Texttrennzeichen (<i><Kein>, Anführungszeichen ", Apostroph ', Numeralzeichen #, Dollarzeichen \$, Zirkumflex ^, Tilde ~</i>)</p> <p>Beschreibt das Ausgabeformat von Texten. Texte werden zwecks Zusammenfassung aller Worte und Sonderzeichen normalerweise in Texttrennzeichen eingeschlossen (z.B. <i>"Dies ist ein Beispieltxt."</i>). Falls das Texttrennzeichen selbst in den Texten auftritt, kann ein alternatives Trennzeichen gewählt werden.</p>	<p>Ersatzzeichen für Datensatztrennzeichen (<i><Kein>, Leerzeichen, Senkrechter Strich</i>)</p> <p>Beschreibt das Ersatzzeichen für in den Datensätzen auftretende Datensatztrennzeichen. Das Ersatzzeichen wird beim Export überall dort eingefügt, wo das Datensatztrennzeichen in den Datensätzen (z.B. Zeilenumbrüche in Texten!) vorkommt.</p>
<p>Kopfsatz am Anfang der Datei (<i><Kein>, Spaltenüberschriften, Feldnamen</i>)</p>	<p>Spaltenauswahl (<i>Alle Spalten, Nur sichtbare Spalten</i>)</p> <p>Legt fest, welche Datensätze exportiert werden.</p>

Beschreibt den Inhalt des ersten Datensatzes der csv-Datei.	
---	--

Alle Einstellungen des Dialogfelds werden gespeichert und beim erneuten Öffnen voreingestellt.

Im Regelfall können die Standardeinstellungen verwendet werden. Anschließend starten Sie den Export mit der Schaltfläche .

- Es werden grundsätzlich alle im Tabellenarbeitsblatt angezeigten Datensätze exportiert!
[Filtern](#) Sie also bei Bedarf vor dem Export die Tabellenansicht und reduzieren Sie damit die Anzahl der exportierten Datensätze.
- Die Funktion zum Export steht nur zur Verfügung, wenn mindestens ein Datensatz vorhanden ist.

5.7. Such- und Filterfunktionen

Die Such und Filterfunktionen können **in allen Tabellenansichten** angewandt werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in die jeweilige Tabellenansicht, verwenden Sie den Bereich **Suchen** oder nutzen Sie die in den Nachschlagedialogen enthaltenen Filterfunktionen.

Folgende Suchverfahren werden nachfolgend vorgestellt:

- > [Die intelligente Phrasensuche](#)
- > [SQL-Volltextsuche](#)
- > [Der Nachschlagedialog](#)
- > [Suchen durch "Vortippen"](#)
- > [Filtern nach Auswahl](#)
- > [Filtern unter Ausschluss der Auswahl](#)
- > [Suchen durch Filtern](#)
- > [Filter speichern, abrufen, ändern und löschen](#)
- > [Filtern für Fortgeschrittene](#)
- > [Farbfilter](#)
- > [Verwenden von Filterergebnissen](#)
- > [Vorfiltern in den Vorgangsansichten](#)

Lesen Sie außerdem dazu [Abschnitt 9.1.1, „Projektsuche“](#).

5.7.1. Die intelligente Phrasensuche

Die einfachste und effizienteste Suche ist die "Intelligente Phrasensuche". Diese steht sowohl in den Tabellenarbeitsblättern sowie Nachschlagedialogen der Stammdaten zur Verfügung.

Um die intelligente Phrasensuche zu verwenden, darf die Einstellung **Volltextsuche verwenden** nicht ausgewählt sein (siehe dazu [Abschnitt 5.7.2, „SQL-Volltextsuche“](#)).

Erfassen Sie im Bereich **Suchen** Ihren Suchbegriff. Dabei kann es sich um einen **Wortteil**, ein **Sonderzeichen** (z.B. "&") oder auch eine **Zahl** handeln.

Groß- und Kleinschreibung werden nicht unterschieden!

Zur Suche klicken Sie auf das Symbol oder drücken die Eingabetaste `[Enter]`.

Dabei müssen Sie sich nicht darum kümmern, in welcher Spalte Ihrer Tabellenansicht der Suchbegriff steht, wenn Sie keine **Spalte der Tabellenansicht markiert** haben. Klicken Sie dazu ggf. in das linke, obere Kästchen (1. Spalte der Kopfzeile) um alle Spalten für die Suche auszuwählen und eine eventuelle Spaltenauswahl aufzuheben!

Besonderheiten der Phrasensuche

Die Besonderheit der intelligenten Phrasensuche gegenüber anderen Suchverfahren ist, dass Sie hier **Trennzeichen für Suchbegriffe** eingeben können und darüber wählen, ob nur einzelne oder alle eingegebenen Begriffe in einem Feld gefunden werden sollen. Dazu sind die Trennzeichen Plus [+] und Sternchen [*] verfügbar und haben folgende Wirkung:

[+] (Plus)	Die Suchergebnisse enthalten alle Suchbegriffe. Diese können jedoch über verschiedene Spalten verteilt auftreten.
[*] (Sternchen)	Die Suchergebnisse enthalten alle Suchbegriffe innerhalb eines Feldes. Zwischen den Begriffen können beliebig viele weitere Zeichen auftreten (inkl. beliebiger Sonderzeichen und Trennzeichen).

Leerzeichen und Kommata können in den Suchtexten verwendet werden. In diesem Fall werden Ergebnisse inklusive dieser Zeichen angezeigt. Auf diese Weise können auch zusammenhängende Phrasen oder Namen mit mehreren Namensteilen gefunden werden.

Beide Suchvarianten können auch kombiniert verwendet werden. Siehe dazu die nachfolgenden Beispiele.

Beispiel 5.3. Suchmuster Alle Artikel:

Suchmuster	Beschreibung + Ergebnis																		
<i>rot</i>	<p>Finde alle Datensätze, die den Begriff "rot" enthalten:</p> <p>Abbildung 5.50.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nummer</th> <th>Kurztext</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶ d-007</td> <td>Aero-Firstelement (rot)</td> <td>Aero-Firstelement (rot)</td> </tr> <tr> <td>d-008</td> <td>Gratelement (rot)</td> <td>Gratelement (rot)</td> </tr> <tr> <td>d-011</td> <td>JACOBI J13 "rebell" (rot)</td> <td>JACOBI J13 "rebell" (rot)</td> </tr> <tr> <td>d-022</td> <td>Quick-Mix K 09 (Rot)m.Faser</td> <td>Quick-Mix K 09 (Rot) mit Faser</td> </tr> <tr> <td>m-sl 010</td> <td>Lackfarbe UHLAND R-012</td> <td>Lackfarbe UHLAND R-012 (rot)</td> </tr> </tbody> </table>	Nummer	Kurztext	Beschreibung	▶ d-007	Aero-Firstelement (rot)	Aero-Firstelement (rot)	d-008	Gratelement (rot)	Gratelement (rot)	d-011	JACOBI J13 "rebell" (rot)	JACOBI J13 "rebell" (rot)	d-022	Quick-Mix K 09 (Rot)m.Faser	Quick-Mix K 09 (Rot) mit Faser	m-sl 010	Lackfarbe UHLAND R-012	Lackfarbe UHLAND R-012 (rot)
Nummer	Kurztext	Beschreibung																	
▶ d-007	Aero-Firstelement (rot)	Aero-Firstelement (rot)																	
d-008	Gratelement (rot)	Gratelement (rot)																	
d-011	JACOBI J13 "rebell" (rot)	JACOBI J13 "rebell" (rot)																	
d-022	Quick-Mix K 09 (Rot)m.Faser	Quick-Mix K 09 (Rot) mit Faser																	
m-sl 010	Lackfarbe UHLAND R-012	Lackfarbe UHLAND R-012 (rot)																	
<i>rot+rebell</i>	<p>Finde alle Datensätze, die den Begriff "rot" <u>und</u> im selben oder einem anderen Feld den Begriff "rebell" enthalten:</p> <p>Abbildung 5.51.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nummer</th> <th>Kurztext</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶ d-011</td> <td>JACOBI J13 "rebell" (rot)</td> <td>JACOBI J13 "rebell" (rot)</td> </tr> </tbody> </table>	Nummer	Kurztext	Beschreibung	▶ d-011	JACOBI J13 "rebell" (rot)	JACOBI J13 "rebell" (rot)												
Nummer	Kurztext	Beschreibung																	
▶ d-011	JACOBI J13 "rebell" (rot)	JACOBI J13 "rebell" (rot)																	
<i>NYM*2*5</i>	<p>Finde alle Datensätze, die den Begriff "nym...2...5" innerhalb eines Feldes enthalten:</p>																		

Suchmuster **Beschreibung + Ergebnis**

Abbildung 5.52.

Nummer	Kurztext	Beschreibung
e-1005	NYM 3 x 2,5 mm ²	NYM 3 x 2,5 mm ²
e-1007	NYM 4 x 2,5 mm ²	NYM 4 x 2,5 mm ²
e-1012	NYM 5 x 2,5 mm ²	NYM 5 x 2,5 mm ²

*NYM*2*5+4*x*

Finde alle Datensätze, die den Begriff "nym...2...5" innerhalb eines Feldes und im selben oder einem anderen Feld den Begriff "4...x" enthalten:

Abbildung 5.53.

Nummer	Kurztext	Beschreibung
e-1007	NYM 4 x 2,5 mm ²	NYM 4 x 2,5 mm ²

Beispiel 5.4. Suchmuster Alle Adressen:

Suchmuster **Beschreibung + Ergebnis**

GmbH

Finde alle Datensätze, die den Begriff "gmbh" enthalten:

Abbildung 5.54.

Kurzname	Typ	Matchcode	Anrede	Name	Namenszusatz
fohlinger	Lieferant	Fred Fohlinger GmbH	Firma	Fred Fohlinger GmbH	Obst- und Gemüsehandel
helmer	Kunde	Hans Helmer	Firma	Hans Helmer	Südf Früchte GmbH
jelic	Lieferant	Janek Jelic GmbH	Firma	Janek Jelic GmbH	Sanitär-Heizung
levkova	Kunde	Ludvina Levkova	Firma	Ludvina Levkova	Ostimport GmbH
mareon	Kunde	Aareon Deutschland GmbH	An die	Aareon Deutschland GmbH	Mareon Division
quallo	Lieferant	Quentin Quallo GmbH	Firma	Quentin Quallo GmbH	Radio-Fernsehen
rotkopf	Kunde	Rita Rotkopf GmbH	Firma	Rita Rotkopf GmbH	Technischer Fachhandel
uhlen	Kunde	Uta Uhlen GmbH	Firma	Uta Uhlen GmbH	Fliesenlegerbetrieb
ulmers	Lieferant	Udo Ulmers GmbH	Firma	Udo Ulmers GmbH	Badausstattung
Hagemeyer	Lieferant	Hagemeyer GmbH & Co. KG	Firma	Hagemeyer GmbH & Co. KG	
bergmann	Lieferant	Cl. Bergmann GmbH & Co. KG	Firma	Cl. Bergmann GmbH & Co. KG	
sonepar	Lieferant	Sonepar Deutschland GmbH	Firma	Sonepar Deutschland GmbH	
gautzsch	Lieferant	Gautzsch GmbH & Co. KG	Firma	Gautzsch GmbH & Co. KG	

fohlinger gmbh

Finde alle Datensätze, die den zusammenhängenden Text "fohlinger gmbh" enthalten:

Abbildung 5.55.

Kurzname	Typ	Matchcode	Anrede	Name	Namenszusatz
fohlinger	Lieferant	Fohlinger GmbH	Firma	Fred Fohlinger GmbH	Obst- und Gemüsehandel

GmbH&*

Finde alle Datensätze, die den Begriff "gmbh...&" enthalten:

Abbildung 5.56.

Kurzname	Typ	Matchcode	Anrede	Name	Namenszusatz
Hagemeyer	Lieferant	Hagemeyer GmbH & Co. KG	Firma	Hagemeyer GmbH & Co. KG	
bergmann	Lieferant	Cl. Bergmann GmbH & Co. KG	Firma	Cl. Bergmann GmbH & Co. KG	
gautzsch	Lieferant	Gautzsch GmbH & Co. KG	Firma	Gautzsch GmbH & Co. KG	

heizung+gmbh

Finde alle Datensätze, die den Begriff "heizung" und in demselben oder einem anderen Feld den Begriff "gmbh" enthalten:

Abbildung 5.57.

Kurzname	Typ	Matchcode	Name	Namenszusatz	Straße	Ort
jelic	Lieferant	Janek Jelic GmbH	Janek Jelic GmbH	Sanitär-Heizung	Jagdweg 56	Jagtzell

*c*str.+castrop*

Finde alle Datensätze, die den Begriff "c...str." und in demselben oder einem anderen Feld den Begriff "castrop" enthalten:

Suchmuster	Beschreibung + Ergebnis						
	Abbildung 5.58.						
	Kurzname	Typ	Matchcode	Name	Namenszusatz	Straße	Ort
	▶ christensen	Lieferant	Cosima Christensen	Cosima Christensen	Handelsunternehmen	Cottenburgstr. 45	Castrop-Rauxel
	cordales	Kunde	Carlos Cordales	Carlos Cordales	Import-Export	Christinenstr. 45	Castrop-Rauxel

Im Unterschied zur SQL-Volltextsuche (siehe [Abschnitt 5.7.2, „SQL-Volltextsuche“](#)), steht die Phrasensuche immer, d.h. auch ohne installierten SQL-Server sowie auf allen Tabellenansichten und sämtlichen Spalten zur Verfügung. Es werden allerdings nur die gewählten Suchmuster gefunden; alternative Schreibweisen und Grammatiken bleiben unberücksichtigt.

Optimierung der Suchgeschwindigkeit

Um eine gute Suchgeschwindigkeit auf großen Datenbeständen zu erzielen, sollten Sie darauf achten, Ihre Suche immer möglichst auf Tabellenspalten auszuführen, die die gesuchte Information tatsächlich enthalten. Verwenden Sie dazu folgende Vorgehensweise:

Ablaufbeschreibung: Optimierung der Suchgeschwindigkeit

1. Vervollständigen Sie Ihre Stammdaten zum jeweiligen Tabellenblatt (wie z.B. die Artikelfelder Kurztext, Beschreibung, Gruppe, Matchcode, Hersteller, Lieferant oder diverse Leistungs- und Adressdatenfelder). Auf diese Weise können die entsprechenden Tabellenspalten zur Suche sinnvoll eingesetzt werden, indem Sie diese durch Anklicken der Spaltenüberschrift auswählen und mittels Phrasensuche oder "Vortippen" Ihr Suchmuster eingeben.
2. Durch Verwendung von Filtern über das Kontextmenü (z.B. Filtern nach Auswahl, Filtern unter Auschluss der Auswahl, Suchen durch Filtern...) können angezeigte Ergebnisse schnell auf die interessanten Teilergebnisse eingegrenzt werden. Diese Funktionen ermöglichen es außerdem mehrere Suchanfragen zu einem Filter zu verknüpfen (siehe [Abschnitt 5.7.7, „Suchen durch Filtern“](#)).
3. Speichern Sie die auf diese Weise schrittweise fertiggestellten Suchfilter über die Kontextmenüfunktion Filter speichern... ab (siehe auch [Abschnitt 5.7.8, „Filter speichern, abrufen, ändern und löschen“](#)).
4. Rufen Sie Ihre gespeicherten Suchfilter über die Schaltfläche wieder ab (siehe [Abschnitt 5.7.8, „Filter speichern, abrufen, ändern und löschen“](#)), um die hinterlegte Suchoperation jederzeit schnell auszuführen.

5.7.2. SQL-Volltextsuche

Bei Einsatz einer MOS'aik SQL Server Datenbank, steht Ihnen im Tabellenarbeitsblatt Alle Artikel (Bereich **Suchen**) oder beim Nachschlagen von Artikeln (Bereich **Einstellungen**) der Schalter **Volltextsuche verwenden** zur Verfügung. Falls Sie keine SQL-Server Datenbank verwenden, ist das Feld inaktiv und kann nicht ausgewählt werden.

Direkt bearbeiten

Der Schalter **Volltextsuche verwenden** steht nicht zur Verfügung, wenn der Tabellenbereich **Direkt bearbeiten** geöffnet ist. In diesem Fall kann keine Volltextsuche eingesetzt werden. Schließen Sie den Bereich über die Schaltfläche , um den Schalter für die Volltextsuche wieder zu aktivieren.

Bevor Sie die Volltextsuche einsetzen, sollten Sie sich die besondere Funktionsweise gegenüber der "normalen" Mustersuche ([Vortippen](#) oder [intelligente Phrasensuche](#)) bewusst machen:

1. Das eingegebene Suchmuster wird bei der Volltextsuche an ggf. vorhandenen [Leerzeichen] sowie dem aus der "Intelligenten Phrasensuche" bekannten Trennzeichen Plus [+] in einzelne Worte aufgespalten. Jeder Teil muss dabei ein **gültiges Suchwort** aus mindestens zwei zusammenhängenden Zeichen bilden. Groß- und Kleinschreibung werden nicht unterschieden. Sonderzeichen und Abkürzungspunkte sind nicht zulässig.
2. Eine Besonderheit stellt das **Platzhalterzeichen** [*] dar, mit dem ein gegebener Wortanfang beliebig ergänzt werden kann (z.B. "lack*"). Beachten Sie, dass diese Ergänzung nur am Ende eines Suchwortes und nicht, wie bei der "Intelligenten Phrasensuche", vorweg oder zwischen den Zeichen stehen darf!
3. Die Volltextsuche liefert u.U. zusätzliche Ergebnisse, da die Sucheingaben auch in **grammatikalisch ähnlichen Zusammenhängen** gefunden werden. So werden beispielsweise bei Eingabe von "hoehe" auch Datensätze gefunden, wie z.B. einzelne oder zusammengesetzte Worte in Singular oder Plural (z.B. "höhenverstellbar" oder "Höhenausgleich") oder mit alternativer Schreibweise von Umlauten (z.B. "Höhe" mit "ö" statt "oe").

Abbildung 5.59. Beispiel: Volltextsuche "Alle Artikel"

The screenshot shows a software window titled 'MOS' s'ik Projektverwaltung (Firma Muster AG)'. The main area displays a table of search results for 'Alle Artikel'. The search term 'hoehe' is entered in the search bar, and the 'Volltextsuche verwenden' checkbox is checked. The table lists various items with columns for 'Nummer', 'Kurztext', 'Beschreibung', 'Dimensionstext', and 'Einh.'. The search results include items like 'Froling Wärmecenter', 'Abgassammelkasten', and 'Fußschrauben-Set'. The search results are filtered by the search term 'hoehe'.

Nummer	Kurztext	Beschreibung	Dimensionstext	Einh.
h-0001/003	Froling Wärmecenter	Froling Wärmecenter komplett mit Ölbrenner / My Promat 2000 16-20 kW	Länge: 2000 mm Breite: 1545 mm Höhe: 1722 mm	Stück
h-0001/004	Froling Wärmecenter	Froling Wärmecenter komplett mit Gasbrenner / My Promat 2000 16-20 kW	Länge: 2110 mm Breite: 1340 mm Höhe: 1725 mm	Stück
h-0001/006	Abgassammelkasten Gr. 1	Abgassammelkasten Gr. 1 zu EN-Z 72	Breite: 700 mm Höhe: 1000 mm Anschlußstutzen: 3	Stück
h-0001/007	Abgassammelkasten Gr. 2	Abgassammelkasten Gr. 2 zu EN-Z 150	Breite: 700 mm Höhe: 1000 mm	Stück
h-0001/008	Fußschrauben-Set	Fußschrauben-Set für Höhenausgleich	10 cm Höhe: 1000 mm	Stück
h-0001/011	Verbindungskonsole Gr. 1	Verbindungskonsole Gr. 1 für EN-Z 72 - 112	Länge: 1000 mm Breite: 150 mm Höhe: 120 mm	Stück
m-Gerüst	Tagessatz für Gerüsteinsatz	Tagessatz für Gerüsteinsatz pro fahrbares Gerüst bis 6 m Höhe		Tag
s-0001/005	Wannenflüsse höhenverstellbar (Paar) für Eckdusche 90x90x12,8	Wannenflüsse höhenverstellbar (Paar) für Eckdusche 90x90x12,8		Stück

Abbildung 5.60. Beispiel: Volltextsuche im Nachschlagedialog für Artikel (z.B. beim Einfügen im Vorgang)

	Nummer	Matchcode	Kurztext	Beschreibung
Datensätze	h-0001/008	Fußschraube	Fußschrauben-Set	Fußschrauben-Set für Höheausgleich
Übernehmen	m-Gerüst	Gerüst	Tagessatz für Gerüsteinsatz	Tagessatz für Gerüsteinsatz pro fahrbares Gerüst bis 6 m Höhe
Löschen...	s-0001/005	Wannenfüße	Wannenfüße höhenverstellbar (Paar)	Wannenfüße höhenverstellbar (Paar)
Aktualisieren				
Unternehmensbereich				
Suchen				
Suchen				
Filtern & Sortieren				
Filter ...				
Filter speichern...				
Gespeicherte Filter >				
Aufsteigend sortieren				
Absteigend sortieren				
Filter reduzieren				
Filter/Sortierung entfernen				
Einstellungen				
☒ Filter anwenden				
☐ Farbfilter anwenden				
☐ Sortierung anwenden				
☒ Volltextsuche verwenden				
☒ TOP Einschränkung				
☐ Cursorposition speichern				
Tabelleneinstellungen...				
Spalteneigenschaften...				

SQL TOP 1000 Datensatz 1 von 3 gelesen - Gefiltert nach: ((Nummer Like "%höhe%") Or (Matchcode Like "%höhe%") Or (Kurztext Like "%höhl

Bei Eingabe der Buchstaben "ß" oder "ss" werden außerdem alternative Schreibweisen berücksichtigt und entsprechende Ergebnisse angezeigt (z.B. Suche nach "weiß" findet auch "weiss" und umgekehrt).

Weiterhin können anhand von Grammatikregeln **gebeugte Formen** für Substantive, Adjektive und Verben gefunden werden. So liefert z.B. die Volltextsuche von "eingesetzt" den Musterdatenartikel "f-Fliese" mit Kurztext/Beschreibung "Hilfsmaterial, Originalfliese einsetzen".

- Die Ergebnisse einer Volltextsuche werden im Gegensatz zur Standard-Suche bereits bei der Eingabe (ähnlich dem Vortippen) **unmittelbar ausgewertet** und angezeigt, ohne dass Sie die Eingabetaste drücken müssen.
- Eine Volltextsuche kann grundsätzlich nur auf entsprechend indizierten Tabellen und Spalten durch den SQL-Server ausgeführt werden. Dazu wird für die Spalten *Kurztext*, *Beschreibung*, *Dimensionstext* und *Bildpfad* der Artikeltable standardmäßig vom SQL-Server ein sog. **Volltextindex** erzeugt.

Spaltenauswahl

Falls Sie die Suche nicht über mindestens eine der vier **Volltextspalten** *Kurztext*, *Beschreibung*, *Dimensionstext* und *Bildpfad* durchführen, wird anstatt einer SQL-Volltextsuche eine Standard-Suche mit Mustererkennung durchgeführt.

Beim Ausführen der Artikelvolltextsuche muss deshalb immer mindestens eine dieser vier **Spalten eingeblendet** sein. Falls Spalten manuell durch **Anklicken der Spaltenüberschriften** ausgewählt werden, muss ebenfalls mindestens eine dieser Spalten in der Auswahl enthalten sein.

- Die Volltextsuche kann vor allem **bei großen Artikelbeständen deutlich performanter** als eine Standard-Suche sein, da nicht alle Felder der Datenbank durchsucht werden müssen, sondern lediglich eine Liste von in der Datenbank vorkommenden Schlagworten (Volltextindex). Worte, die ausschließlich dem Satzbau dienen und über keinen oder nur geringen Informationsgehalt verfügen, werden außerdem in einer sog. **Stoppwortliste** geführt und von Indizierung und Suche ausgeschlossen.

Suche ohne Stopworte

Verwenden Sie zur Suche vorwiegend Substantive (auch: Hauptwörter, z.B. *Kabel, Farbe, Schalter, Maschine, ...*), Namen (z.B. *Fröling, Promat, Hirschmann, Jung, Jacobi, ...*) und beschreibende Adjektive (z.B. *groß, klein, rot, grün, leise, dick, ...*).

Beispiel 5.5. Volltextsuche

Die Suche nach "*lackfarbe uhand matt*" verwendet nur Substantive, Namen und Adjektive. Für solche Abfragen können die Suchergebnisse zuverlässig ermittelt werden.

Vermeiden Sie grundsätzlich die Verwendung von Stopwörtern (z.B. einzelne Buchstaben *a ... z*, Zahlwörter *eins, zwei, drei, ...*, Artikel *der, die, das, eine, einer, ...*, Präpositionen *am, an, in, um, vor, ...*, Abkürzungen "*etc., d.h., bzw., ...*" etc.) bei der Volltextsuche, da diese von der Suche ausgeschlossen werden und unter Umständen erwarteten Ergebnisse nicht gefunden werden.

So schnell die Volltextsuche sein kann, so viel Rechenleistung kann diese auf weniger leistungsfähigen Systemen auch erfordern, da die **Erstellung des Volltextindex** auf dem SQL-Server aufwendig ist. Deshalb kann insbesondere für den Fall, dass die Volltextsuche nicht eingesetzt wird, diese auf dem SQL-Server deaktiviert werden.⁵ Damit steht dann mehr Rechenleistung für andere Operationen zur Verfügung. Eine alternative Vorgehensweise zur Volltextsuche finden Sie unter [Optimierung der Suchgeschwindigkeit](#).

5.7.3. Der Nachschlagedialog

Der Nachschlagedialog kann über die Funktion **Nachschlagen...** bzw. die Taste [F5] immer dann aufgerufen werden, wenn Sie ein Auswahlfeld anwählen. Der Dialog zeigt die in dem aktuellen Kontext möglichen Daten zur Eingabeauswahl an:

Abbildung 5.61. Nachschlagedialog [F5]

Nummer	Matchcode	Kurztext	Beschreibung
d-013	JACOBI	JACOBI 315 Ortgang rechts braun	JACOBI 315 Ortgang rechts braun
d-014	JACOBI	JACOBI 315 Entlüfter braun	JACOBI 315 Entlüfter braun
d-015	JACOBI	JACOBI Firsten F1 braun	JACOBI Firsten F1 braun
d-016	JACOBI	JACOBI Firstenfang F1 braun	JACOBI Firstenfang F1 braun
d-017	JACOBI	JACOBI Firstender F1 braun	JACOBI Firstender F1 braun
d-018	JACOBI	Jacobi Fracht Falzziegel	Jacobi Fracht Falzziegel
d-019	Klammer	First-/Graßklammern braun lackiert	First-/Graßklammern braun lackiert
d-020	Befestigung	Kopfbefestigung/Gelbesitz Jacobi 313	Kopfbefestigung/Gelbesitz Jacobi 313
d-021	Dachlatte	Dachlatten 24/48 Getränk ø 3,50 m	Dachlatten 24/48 Getränk ø 3,50 m
d-022	Divers	Quick-Mix K 09 Rot m.Faser	Quick-Mix K 09 Rot mit Faser
d-023	Diffusionsfolie	Tyvek Diffusionsfolie (Dupont) Klöber	Tyvek Diffusionsfolie (Dupont) Klöber
e-01066	Antennenkabel	Antennenkabel Koka 711 13 db	Antennenkabel Koka 711 13 db
e-04001	Wechselschalter	Jung Aus-Wechselschalter u. P.	Jung Aus-Wechselschalter u. P.
e-04013	Abdeckplatte	Jung Abdeckplatten für Schalter	Jung Abdeckplatten für Schalter
e-10001	GA-Anlage	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 11	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 11
e-10002	GA-Anlage	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31
e-10005	Antenne	UHF-Antenne Fesa 715 N 60	UHF-Antenne Fesa 715 N 60
e-10007	Antenne	UHF-Antenne Fesa 717 N 60	UHF-Antenne Fesa 717 N 60
e-10008	Verstärker	Verstärker HIT Sns 221 A	Verstärker HIT Sns 221 A
e-10009	Verstärker	Verstärker HIT Sns 321	Verstärker HIT Sns 321
e-10033	Steckdose	Antennensteckdose Gedu 2411	Antennensteckdose Gedu 2411
e-10038	Antennenrohr	Antennenrohr 2m	Antennenrohr 2m
e-1004	NYM	NYM 3 x 1,5 mm ²	NYM 3 x 1,5 mm ²
e-1005	NYM	NYM 3 x 2,5 mm ²	NYM 3 x 2,5 mm ²
e-1006	NYM	NYM 4 x 1,5 mm ²	NYM 4 x 1,5 mm ²
e-1007	NYM	NYM 4 x 2,5 mm ²	NYM 4 x 2,5 mm ²
e-1011	NYM	NYM 5 x 1,5 mm ²	NYM 5 x 1,5 mm ²
e-1012	NYM	NYM 5 x 2,5 mm ²	NYM 5 x 2,5 mm ²
e-3019	Nagelschelle	Nagelschellen 7 - 10 mm	Nagelschellen 7 - 10 mm
e-3060	Nagelschelle	Nagelschellen 10 - 14 mm	Nagelschellen 10 - 14 mm
e-g002	Staubsauger	Kosten für Industriestaubsauger	Kosten für Industriestaubsauger
F-040002	Styrodur	BASF-Styrodur Elemente 3 cm	BASF-Styrodur Elemente 3 cm 250/60/3
F-100000	Sand	Sand	Sand
F-102000	Zement	Zement	Zement
F-301017	S 16	S 16	S 16 1 Sack = 25 Kg
F-310066	Fugemeißel	PCI Fugemeißel	PCI Fugemeißel
F-310102	Flexmörtel	PCI Flexmörtel	PCI Flexmörtel 1 Sack 25 Kg
F-Container	Containerkosten	Containerkosten: Anlieferung und Abtransport	Containerkosten: Anlieferung und Abtransport

⁵Falls Sie zu diesem oder einem anderen Thema Hilfe oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Moser Produktservice oder Ihren Moser Kundenberater ([Kontakt](#)).

- Sie können im Nachschlagedialog mehrere Artikel hintereinander mit der [Umschalt]-Taste oder einzelne Artikel mit der [Strg]-Taste markieren. Bei Anwendung der [Strg]-Taste werden die Datensätze in der gleichen Reihenfolge übernommen, in der sie markiert wurden.
- Mit **Übernehmen** erfolgt die Datensatzübernahme in den Vorgang.
- Ein einzelner Datensatz kann auch direkt durch Doppelklick links neben dem Datensatz in einen Vorgang übernommen werden.
- Im Fall großer Auswahllisten kann innerhalb des Nachschlagedialog über das Feld **Suchen** sowie durch **Vortippen** gesucht werden.
- Im Nachschlagedialog ist ein schneller Zugriff auf die gespeicherten **Filter** per Kontextmenü möglich.
Zum Entfernen eines Filters muss das Häkchen bei **Filter anwenden** entfernt werden.
- Bei gesetzter Option **Cursorposition speichern** wird die Cursorposition des ausgewählten Datensatzes gespeichert und beim nächsten Nachschlagen automatisch wieder voreingestellt.

5.7.4. Suchen durch "Vortippen"

Wenn Sie den Anfang der zu suchenden Datensätze kennen, markieren Sie eine Spalte und tippen den/die ersten Anfangsbuchstaben einfach ein, z.B. "m-":

Abbildung 5.62. Beispiel: Artikel nachschlagen mit "Vortippen"

Nummer	Matchcode	Kurztext	Beschreibung
m-ab 001	Abdeckpapier	Abdeckpapier	Abdeckpapier 130 g
m-ab 010	Abdeckpapier	Abdeckpapier	Abdeckfolie Type 30
m-ab 050	Kleber	Kleber	Klebeband
m-gerast	Gerüst	Gerüst	Tapetsatz für Gerüstersatz pro fahrbares Gerüst bis 6 m Höhe
m-pg 001	Putzgrund	Putzgrund	Putzgrund, wasserundurchlässig, farblos
m-pg 010	Tiefgrund	Tiefgrund, lösemittelfrei	Tiefgrund, lösemittelfrei
m-pg 020	Tiefgrund	Tiefgrund, lösemittelhaltig	Tiefgrund, lösemittelhaltig
m-pl 001	Leimfarbe	Leimfarbe	Leimfarbe 1 Lem : 100 Kreide
m-pl 010	Dispersionsfarbe	Dispersionsfarbe, waschbeständig	Dispersionsfarbe, waschbeständig matt nach DIN EN 13300
m-pl 020	Latexfarbe	Latexfarbe, scheuerbeständig	Latexfarbe, scheuerbeständig matt nach DIN EN 13300
m-sl 001	Lackfarbe	Lackfarbe UHLAND W-002	Lackfarbe UHLAND W-002 weiß
m-sl 010	Lackfarbe	Lackfarbe UHLAND R-012	Lackfarbe UHLAND R-012 rot
m-sl 020	Lackfarbe	Lackfarbe UHLAND B-100	Lackfarbe UHLAND B-100 marblau
m-sl 030	Lackfarbe	Lackfarbe UHLAND G-100/M	Lackfarbe UHLAND G-100/M moosgrün matt
m-sp 001	Gips	Füllstoff, Gips	Füllstoff, Gips
m-ta 001	Tapetenablöser	Tapetenablöser	Tapetenablöser
m-ta 012	Kleber	Maschinenkleber	Maschinenkleber
m-ta 100	Makulatur	Makulaturpapier 70g	Makulaturpapier 70g
m-ta 300	Rauhfaser	Rauhfasertapete 52	Rauhfasertapete 52

Das Filtern ist auch in Spalten möglich, deren Format Anführungszeichen enthält. So kann beispielsweise in der Bestellstatusübersicht (Logistik | Auswertungen) die Spalte *Bestellung geliefert?* mit den möglichen Werten "Ja", "Nein" und "Teilweise" ebenfalls durch Vortippen gefiltert werden. Die Anführungszeichen müssen dabei nicht mit eingegeben werden.

Zur weiteren Filterung können Sie anschließend ggf. noch weitere Spalten markieren und erneut einen Suchbegriff eingeben, z.B. "La":

Abbildung 5.63. Beispiel: Fortgesetzte Filterung

Nummer	Matchcode	Kurztext	Beschreibung
m-el 020	Lackfarbe	Latexfarbe, scheuerbeständig	Latexfarbe, scheuerbeständig matt nach DIN EN 13300
m-el 001	Lackfarbe	Lackfarbe UHLAND W-002	Lackfarbe UHLAND W-002 weiß
m-el 010	Lackfarbe	Lackfarbe UHLAND R-012	Lackfarbe UHLAND R-012 rot
m-el 020	Lackfarbe	Lackfarbe UHLAND B-100	Lackfarbe UHLAND B-100 marineblau
m-el 030	Lackfarbe	Lackfarbe UHLAND G-100/M	Lackfarbe UHLAND G-100/M moosgrün matt

Markieren Sie in der Tabelle eine oder mehrere Zeilen. Mit **Übernehmen** oder Doppelklick links neben dem Datensatz erfolgt die **Datensatzübernahme** in einen Vorgang.

5.7.5. Filtern nach Auswahl

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen beliebigen Begriff oder Text zu markieren. Stellen Sie den Mauszeiger in die markierte Zeile und drücken die rechte Maustaste.

Nach der Anwendung des Filters **Filter nach Auswahl** werden alle Datensätze angezeigt, die dem Suchkriterium entsprechen, im Beispiel "NYM 3":

Abbildung 5.64. Filter nach Auswahl

Nummer	Kurztext	Beschreibung	Dimensionstext	Einh
e-10009	Verstärker HIT Sns 321	Verstärker HIT Sns 321		Stck
e-10033	Antennensteckdose Gedu 2411	Antennensteckdose Gedu 2411		Stck
e-10038	Antennenrohr 2m	Antenne		Stck
e-1004	NYM 3 x 1,5 mm²	NYM 3		lfdm
e-1005	NYM 3 x 2,5 mm²	NYM 3		lfdm
e-1006	NYM 4 x 1,5 mm²	NYM 4		lfdm
e-1004	NYM 3 x 1,5 mm²	NYM 3 x 1,5 mm²		lfdm
e-1005	NYM 3 x 2,5 mm²	NYM 3 x 2,5 mm²		lfdm
e-3059	Nagelschellen 7 - 10 mm	Nagelsc		Stck
e-3060	Nagelschellen 10 - 14 mm	Nagelsc		Stck

Darüber hinaus können Sie auch **mehrere beliebige Datensätze markieren** (z.B. [Strg]+[Mausklick] oder [Umschalt]+[Mausklick]) und anschließend darauf mit der rechten Maustaste im Kontextmenü den Punkt **Filtern nach Auswahl** wählen, um die aktuelle Ansicht auf genau diese ausgewählten Datensätze zu reduzieren. Alle nicht markierten Tabelleneinträge werden ausgeblendet.

Abbildung 5.65. Kontextmenü für markierte Datensätze

Auf diesem Weg können Sie beispielsweise die Datensatzlisten immer optimal auf die relevanten Datensätze begrenzen (siehe dazu auch [Abschnitt 5.7.6, „Filtern unter Ausschluss der Auswahl“](#)) und z.B. die Kontextmenüfunktionen [Spalte summieren](#) oder [Spalte füllen](#) auf genau diese Auswahl anwenden.

5.7.6. Filtern unter Ausschluss der Auswahl

Dieser Befehl kehrt die Suche um. Nach der Anwendung des Filters **Filtern unter Ausschluss der Auswahl** werden alle Datensätze angezeigt, außer denen, die dem Suchkriterium entsprechen, im Beispiel "NYM 3".

Abbildung 5.66. Filtern unter Ausschluss der Auswahl

Darüber hinaus können Sie auch mehrere beliebige Datensätze markieren (z.B. [Strg]+[Mausklick] oder [Umschalt]+[Mausklick]) und anschließend darauf mit der rechten Maustaste im Kontextmenü den Punkt **Filtern unter Ausschluss der Auswahl** wählen, um die ausgewählten Datensätze aus der Listenansicht auszublenden. Alle nicht markierten Tabelleneinträge bleiben sichtbar.

Abbildung 5.67. Kontextmenü für markierte Datensätze

Auf diesem Weg können Sie beispielsweise die Datensatzlisten immer optimal auf die relevanten Datensätze begrenzen (siehe dazu auch [Abschnitt 5.7.5, „Filtern nach Auswahl“](#)) und z.B. die Kontextmenüfunktionen [Spalte summieren](#) oder [Spalte füllen](#) auf genau diese Auswahl anwenden.

5.7.7. Suchen durch Filtern

Wählen Sie mit der rechten Maustaste aus dem Kontextmenü einer Tabellenansicht (z.B. Arbeitsblatt oder Nachschlagedialog) die Funktion **Suchen durch Filtern...** aus.

Abbildung 5.68. Kontextmenü

Abbildung 5.69. Suchdialog

Die Verwendung aller Eingabefelder und Schaltflächen des Dialogfensters wird im Folgenden erläutert. Verwenden Sie die Schaltfläche **Schließen**, um den Dialog ohne Suche zu beenden.

Suchen nach

Erfassen Sie einen Suchbegriff im Feld **Suchen nach**.

Wiederholen einer Suche

Zuvor bereits verwendete Suchmuster können durch Öffnen der Eingabeliste mit im Feld **Suchen nach** sowie durch Anklicken des Eingabefeldes und Auswahl mit den vertikalen Pfeiltasten

erneut abgerufen werden. Die Eingabeliste ist dabei zeitlich absteigend sortiert, sodass die letzten Eingaben schnell erreicht werden.

Feld

Wählen Sie unter **Feld** eine oder mehrere Tabellenspalten aus, in denen das Suchmuster gefunden werden soll.⁶ Durch Anklicken des Feldes und anschließende Eingabe eines Anfangsbuchstabens können Sie hier schnell zu einer gesuchten Tabellenspalte springen (z.B. [f] springt direkt zur Spaltenauswahl "Farbton").

Vergleich

Über das Feld **Vergleich** geben Sie die Art der Suche vor und können damit die Suchergebnisse sowie die Suchgeschwindigkeit bei großen Datenbeständen beeinflussen:

- *Ganzer Feldinhalt (sehr schnell)*

Der gesamte Feldinhalt in der Datenbank muss dem eingegebenen Suchmuster entsprechen. Groß- und Kleinschreibung werden ignoriert.

- *Anfang des Feldinhalts (optimal)*

Der Anfang des Feldinhalts in der Datenbank muss dem eingegebenen Suchmuster entsprechen (entspricht der Phrasensuche mit "*" am Ende). Groß- und Kleinschreibung werden ignoriert.

- *Ende des Feldinhalts (weniger schnell)*

Das Ende des Feldinhalts in der Datenbank muss dem eingegebenen Suchmuster entsprechen (entspricht der Phrasensuche mit führendem "*"). Groß- und Kleinschreibung werden ignoriert.

- *Teil des Feldinhalts (weniger schnell)*

Der Feldinhalt in der Datenbank muss das eingegebene Suchmuster enthalten (entspricht der Phrasensuche mit führendem und nachfolgendem "*"). Groß- und Kleinschreibung werden ignoriert.

- *Musterübereinstimmung, z.B. *Lack*blau* (weniger schnell)*

Der Feldinhalt in der Datenbank muss das eingegebene Suchmuster enthalten. Dabei können [*]-**Platzhalter** für beliebige Zeichenfolgen in beliebiger Länge sowie der **Platzhalter** [?] für einzelne unbekannte Zeichen verwendet werden. Es werden keine Platzhalter automatisch ergänzt. **In diesem Fall werden Groß- und Kleinschreibung unterschieden!**

Beispiel 5.6. Musterübereinstimmung

Durch Eingabe der Suchmusters "?ack*blau*" finden Sie sämtliche Datensätze mit einem beliebigen Anfangsbuchstaben, gefolgt von "ack" und weiteren, beliebigen Zeichen. Anschließend enthält der Datensatz die Zeichen "blau", die wiederum von beliebigen Zeichen gefolgt sein können.

⁶Mit der Tastenkombination [Strg]+[A] können Sie in der Auswahl **Feld** auch alle Spalten aus- oder abwählen. Es wird jedoch davon abgeraten die Suche bei großen Datenbeständen über alle Spalten durchzuführen, um eine optimale Suchgeschwindigkeit zu gewährleisten. Die Suchgeschwindigkeit wird verbessert, je weniger Spalten man auswählt.

Angewendet auf die Musterdaten der Artikeltabelle finden Sie damit den Artikel *m-sl 020* mit der Beschreibung *Lackfarbe UHLAND B-100 marinblau*.

Abbildung 5.70. Beispiel: Suchen durch Filtern

Um die Suche zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Als neuer Filter**. Damit werden alle vorhergehenden Such- und Filteroperationen verworfen und die neue Suche ausgeführt.

Sie können die neue Suche auch auf den aktuell angezeigten Datensätzen ausführen und diese so mit den vorhergehenden Abfragen verknüpfen, indem Sie die Schaltfläche **Filter hinzufügen** verwenden.

Beispiel 5.7. Verknüpfte Suchanfragen

Im ersten Schritt soll die Artikeltabelle auf alle Artikel der Gruppe *Sanitär* begrenzt werden. Geben Sie dazu im Feld **Suchen nach** den Begriff *"sanitär"* ein, wählen das Feld *Gruppe* aus und den schnellen Vergleich *Ganzer Feldinhalt*. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Als neuer Filter**.

Rufen Sie den Dialog **Suchen durch Filtern** erneut auf und geben Sie nun z.B. den Begriff *"wanne"* ein und wählen das Feld *Kurztext* mit der Vorgabe *Teil des Feldinhalts* aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Filter hinzufügen**.

Die neue Suche erfolgt nun auf allen Artikeln nach Datensätzen mit der Gruppe *Sanitär*, deren Kurztext *"wanne"* enthält.

Auf diese Weise erstellte Suchanfragen können Sie über die Kontextmenüfunktion **Filter speichern** abspeichern (siehe auch [Abschnitt 5.7.8, „Filter speichern, abrufen, ändern und löschen“](#)). Die gespeicherten Filter stehen Ihnen dann im Bereich **Suchen** über die Schaltfläche zur Verfügung und können jederzeit schnell wieder abgerufen werden.

5.7.8. Filter speichern, abrufen, ändern und löschen

Filter speichern

Um einen aktuell eingestellten Filter dauerhaft zu speichern, kann dieser mit der Funktion **Filter speichern...** aus dem Kontextmenü unter einem individuellen Filternamen abgelegt und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgerufen werden. Geben Sie dazu einen Namen in das Feld **Name** ein und wählen Sie dann **Filter speichern**.

Alle Filter die auf diese Art gespeichert werden, können anschließend über die Schaltfläche **Filter anwenden** aufgerufen werden.

Filter pro Arbeitsblatt speichern

Gespeicherte Filter wirken nur im jeweiligen Tabellenarbeitsblatt. Ein Filter im Tabellenarbeitsblatt "Alle Adressen" wirkt also z.B. nicht beim "Nachschlagen von Adressen" usw.

Sortierung speichern

Beim Speichern eines Filters kann optional die **Sortierung** mitgespeichert werden:

- Filtern Sie z.B. nach Namen die mit "B" beginnen, sortieren diese Datensätze absteigend, klicken mit der rechten Maustaste und wählen **Filter speichern...**. Geben Sie dem Filter einen Namen und wählen Sie die Schaltfläche **Filter und Sortierung speichern**. Beim nächsten Aufruf des vordefinierten Filters werden die Datensätze sortiert angezeigt.

Gespeicherte Filter abrufen und anwenden

Gespeicherte Filter können im Bereich **Suchen** über die Schaltfläche **Filter anwenden** abgerufen werden.

Filter ändern

Klicken Sie im Kontextmenü der Tabellenansicht auf **Filter...**. Auf der Registerkarte **Aktueller Filter** werden die aktuell eingestellten Filterkriterien aufgeführt.

- **Bedingung löschen**

Markieren Sie diese und rufen Sie die Schaltfläche **Markierte Bedingung löschen** auf.

- **Bedingung ändern**

Öffnen Sie diese mit einem Doppelklick im Bereich **Neuer Filter**. Passen Sie die Bedingung wie gewünscht an und übernehmen Sie diese erneut in den aktuellen Filter mit **Filter hinzufügen**.

- **Bedingung zufügen**

Geben Sie im Bereich **Neuer Filter** eine neue Filterbedingung ein und übernehmen Sie diese mit **Filter hinzufügen**.

Lesen Sie weiter im Abschnitt [Abschnitt 5.7.9, „Filtern für Fortgeschrittene“](#), um mehr über Filter zu erfahren.

Auf der Registerkarte **Aktuelle Sortierung** wählen Sie die gewünschte Sortierung der Daten (siehe [Sortieren](#)).

Filter deaktivieren/entfernen

Der aktuelle Filter kann über die Schaltfläche im Bereich **Suchen** bzw. über die Funktion **Filter anwenden** im Kontextmenü deaktiviert werden.

In den Nachschlagedialogen muss dazu das Häkchen bei **Filter anwenden** entfernt werden.

Um einen Filter in der Tabellenansicht zu deaktivieren bzw. nicht mehr zu berücksichtigen, wählen Sie mit der rechten Maustaste die Funktion **Filter / Sortierung entfernen**.

Zum schrittweisen **Zurücksetzen** von mehreren, hintereinander eingesetzten Filtern, wählen Sie mit der rechten Maustaste die Funktion **Filter reduzieren**.

Gespeicherte Filter löschen

Um einen gespeicherten Filter zu löschen, öffnen Sie das Kontextmenü **Filter...** und wählen Sie hier die Registerkarte **Gespeicherte Filter**. Markieren Sie hier den gewünschten Filternamen und rufen Sie zum endgültigen Löschen des Filters die Schaltfläche **Filter löschen** auf.

Tabellen sortieren

Zur Sortierung von Tabellenansichten stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Einfache Sortierung nach einer Tabellenspalte

Um eine Tabellenansicht nach einer Spalte zu sortieren, klickt man mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Spaltenüberschrift und wählt aus dem Kontextmenü die Funktion **Aufsteigend sortieren** oder **Absteigend sortieren**.

2. Komplexe Sortierung nach mehreren Spalten

Klicken Sie im Kontextmenü einer Tabellenansicht auf **Filter...** und wählen Sie im Dialog die Registerkarte **Aktuelle Sortierung**. Hier können bis zu sechs Felder für eine mehrstufige Sortierung ausgewählt werden: Die Daten werden dann zunächst nach dem ersten Feld sortiert, Datensätze mit identischem Feldinhalt werden dann noch nach dem zweiten Feld sortiert, usw.

Wählen Sie die Schaltfläche **Übernehmen**, um die Auswahl zu bestätigen und die Tabelle zu sortieren.

Treten im Ergebnis jetzt mehrere gleiche oder gleich beginnende Einträge auf, so werden diese Datensätze nach dem zweiten Feld sortiert usw.

Wie zuvor beschrieben, kann diese Einstellung zur Sortierung auch in einem **Filter gespeichert** werden.

5.7.9. Filtern für Fortgeschrittene

Für erweiterte Möglichkeiten zur Anpassung von Filtern klicken Sie im Kontextmenü einer Tabellenansicht auf **Filter...**. Sie können hier z.B. auch mehrere Filterkriterien eingeben und miteinander zu einer komplexen

Abfrage verknüpfen. Auf der Registerkarte Aktueller Filter werden die aktuell eingestellten Filterkriterien aufgeführt:

Abbildung 5.71. Beispiel: Zwei bereits erfasste Filterkriterien

Im Bereich **Neuer Filter** geben Sie ein neues Filterkriterium an.

Wählen Sie dazu eine **Filterverknüpfung** und, oder bzw. *entweder oder*, um zu entscheiden, wie dieses Kriterium in Verbindung mit anderen Filterkriterien eingesetzt werden soll.

• **Bedingung löschen**

Markieren Sie eine Bedingung und rufen Sie die Schaltfläche **Markierte Bedingung löschen** auf.

• **Bedingung ändern**

Öffnen Sie eine Bedingung mit einem Doppelklick im Bereich **Neuer Filter**. Passen Sie die Bedingung wie gewünscht an und übernehmen Sie diese erneut in den aktuellen Filter mit **Filter hinzufügen**.

• **Bedingung zufügen**

Geben Sie im Bereich **Neuer Filter** eine neue Filterbedingung ein und übernehmen Sie diese mit **Filter hinzufügen**.

Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
<p>Filterverknüpfungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>und</i> Anzeige von Datensätzen für die die vorhergehende <u>und</u> die nachfolgende Bedingung zutrifft. • <i>oder</i> Anzeige von Datensätzen für die die vorhergehende <u>oder</u> die nachfolgende Bedingung zutrifft. • <i>entweder oder</i> Anzeige von Datensätzen für die <u>entweder nur</u> die vorhergehende <u>oder nur</u> die nachfolgende Bedingung zutrifft. 	<p>Sobald mehr als eine Bedingung definiert wird, legen Sie darüber die logische Verknüpfung der einzelnen Bedingungen fest.</p>

Bedingung

Beschreibung

Spaltenauswahl

Geben Sie einen gültigen Feldnamen für die Bedingung ein oder wählen Sie diesen aus der Liste durch Anklicken von aus.

Spaltennamen ermitteln

Der angezeigte Name einer Tabellenspalte muss nicht mit dem für Filter benötigten (internen) Spaltennamen übereinstimmen.

- Ermitteln Sie den der zu filternden Spalte zugrundeliegenden Spaltennamen, indem Sie dazu mit der **rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift** klicken und wählen. Der erforderliche "interne" Spaltenname wird Ihnen jetzt im Bereich *Feld* mit einem Häkchen ausgewählt angezeigt. Merken oder notieren Sie sich ggf. den Namen und schließen Sie den Dialog.

Bedingung:

- <Ausdruck> (s.u.)
- *ist gleich*
- *ist nicht gleich*
- *ist größer*
- *ist größer/gleich*
- *ist kleiner*
- *ist kleiner/gleich*
- *ist eine von*
- *ist keine von*
- *beginnt mit*
- *beginnt nicht mit*
- *enthält*
- *enthält nicht*
- *wie*
- *nicht wie*
- *ist leer*
- *ist nicht leer*

Legen Sie den Vergleichstyp fest.

Beispiele:

Feld	Operator	Wert	Anzeige
Gruppe	<i>ist gleich</i>	"Maler"	Nur Maler-Artikel
Erlöskonto	<i>ist nicht gleich</i>	8400	Nur Artikel mit abweichendem Konto
Bruttopreis	<i>ist größer</i>	Verkaufspreis2	Nur Artikel mit BP>VK2
Verkaufspreis1	<i>ist kleiner/gleich</i>	(Bruttopreis+Verkaufspreis2)/2	Nur Artikel mit $VK1 \leq \text{Mittelwert}(BP, VK2)$
Einkaufspreis	<i>ist kleiner</i>	10	Nur EK<10
Mengeinheit	<i>ist eine von</i>	("kg", "Stck", "m²", "lfdm")	Nur Artikel mit diesen Mengeneinheiten.
Nummer	<i>beginnt mit</i>	"e-"	Nur Artikel mit Num-

Bedingung	Beschreibung							
	Feld	Operator	Wert	Anzeige				
				mer "e-" am Anfang.				
	Kurztext	<i>enthält</i>	"lack"	Nur Kurztext mit dem Wort "lack" darin.				
	Kurztext	<i>wie</i>	"lack*"	Nur Kurztext mit dem Wort "lack" am Anfang.				
	Auftragsnummer	<i>wie</i>	"AB????"	Nur Artikelnummern mit "AB" am Anfang und genau 4 weiteren Zeichen.				
	Bruttopreis	<i>ist leer</i>		Nur Artikel ohne BP.				
Wert / "Text"	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlenwert oder Feldname (siehe 'Spaltenauswahl'). • Text oder Suchmuster mit Platzhaltern, wie z.B. [*] oder [?]. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0; text-align: center;">Anführungszeichen nicht vergessen!</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Felder mit Aufzählungstypen Falls Sie in einer Bedingung Felder mit hinterlegtem Aufzählungstyp, d.h. mit einer festgelegten Menge von möglichen Werten prüfen, darf nicht der in der Anwendung angezeigte Text geprüft werden, sondern die diesem Wert entsprechende Zahl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beispiel: Der <i>Typ</i> einer Adresse ist ein Aufzählungstyp. Die möglichen Adresstypen entsprechen folgenden Werten: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Wert</th> <th style="text-align: left;">Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Interessant</td> </tr> </tbody> </table> </div>				Wert	Beschreibung	0	Interessant
Wert	Beschreibung							
0	Interessant							

Bedingung

Beschreibung

Wert	Beschreibung
1	Kunde
2	Lieferant
3	Sonstige
4	...

- Eine **Übersicht** verschiedener Aufzählungstypen finden Sie im [Moser FAQ](#).

Ausdruck

In diesem Fall wird das Ergebnis durch einen mathematisch-logischen Ausdruck (Syntax der Programmiersprache *VB.NET*) bestimmt.

Beispiele:

Feld	Operator	Ausdruck
Einkaufspreis1	<Ausdruck>	>= 5.00 and Einkaufspreis <=10.00

Abbildung 5.72. Beispiel für Ausdruck

Weitere Beispiele und Details zu Bedingungen finden Sie im Themenbereich [Abschnitt 5.7.10, „Farbfilter“](#).

Aufzählung

In runden Klammern gesetzte und durch Komma getrennte Werte einer Aufzählung.

Beispiel: ("kg", "Stck", "m²")

5.7.10. Farbfilter

Farbfilter ermöglichen Ihnen, ausgewählte Inhalte von Tabellenansichten individuell hervorzuheben. Dazu können Inhalte mit einer gewählten Text- oder Hintergrundfarbe sowie einer beliebigen Schriftart dargestellt werden.

Adressen	Kurzname	Typ	Matchcode	Anrede	Name	Namenszusatz
	cordales	Kunde	Cordales, Carlos	Firma	Carlos Cordales	Import/Export
Neu Duplizieren Bearbeiten	F8 Strg+F8 F4	Lieferant	Carl Wihl Meyer GmbH	Firma	Carl Wihl Meyer GmbH & Co. KG	
	deg	Lieferant	Deutsche	Firma	Deutsche Elektro-Gruppe GmbH	
	deg nord-ost	Lieferant	DEG Nord-Ost	Firma	DEG Nord-Ost Elektrogroßhandel	
Liste drucken... Elektronkarte drucken >	F9	Lieferant	DEINZER + WEYLAND	Firma	DEINZER + WEYLAND GmbH	
	terexag	Lieferant	Terex MHP'S GmbH	Firma	Terex MHP'S GmbH	
Div. Kunden		Kunde	Diverse Kunden			
Div. Lieferanten		Lieferant	Diverse Lieferanten			
Exportieren >		Lieferant	Gebrüder Eberhard	Firma	Gebrüder Eberhard GmbH & Co KG	

Standardmäßig sind Farbfiler zur Kennzeichnung diverser Eigenschaften von Datensätzen bereits voreingestellt. So werden beispielsweise ausgeblendete Adressen **grau** und Adressen mit Kreditsperre **rot** gekennzeichnet.

Farbfiler sind unabhängig von den Such- und Filterergebnissen (siehe [Abschnitt 5.7, „Such- und Filterfunktionen“](#)) und es ist möglich mehrere Farbfiler zur Anzeige einer Tabelle einzusetzen.

Arbeitsblatt Restaurieren

Mit dem Restaurieren eines Arbeitsblattes gehen selbstdefinierte Farbfiler verloren und sollten aus diesem Grund sparsam eingesetzt und anschließend dokumentiert werden, um nach dem ggf. (z.B. im Rahmen eines Updates) erforderlichen Restaurieren neu eingestellt werden können!

Farbfiler erstellen (einfach)

Nr. **Element**

Dialog

1 **Datenfilter erstellen**

Abbildung 5.73. Tabellenarbeitsblatt mit Filter

Für die schnelle Erstellung eines Farbfilters wird zunächst ein **Filter** (z.B. gemäß [Abschnitt 5.7.5, „Filtern nach Auswahl“](#)) vorbereitet.

Dazu wird z.B. das Beispielarbeitsblatt **Alle Adressen** auf Adressen vom **Typ Lieferant** gefiltert und der Filter z.B. unter dem Namen **Lieferanten** gespeichert und anschließend abgerufen.

2 **Farbfiler hinzufügen**

Abbildung 5.74. Gefilterte Tabelle mit Farbfiler

Fügen Sie jetzt mit einem Rechtsklick über das Kontextmenü **Farbfiler hinzufügen** einen Farbfiler hinzu.

Als Ergebnis wird automatisch ein Farbfiler für den aktuell gewählten Filter erstellt und diesem zur Anzeige der Datensätze eine willkürliche Farbe (hier **grün**) zugeordnet. Die Filtereinstellungen können anschließend, wie nachfolgend beschrieben, individuell angepasst werden.

Farbfilter erstellen (individuell)

Nr.	Element	Dialog
-----	---------	--------

2 Farbfilter erstellen

Abbildung 5.75. Farbfilter erstellen

1. Öffnen Sie mit einem Rechtsklick das Kontextmenü einer Tabellenansicht.
2. Wählen Sie die Funktion Filter...
3. Wählen Sie die Registerkarte Aktuelle Farbfilter.
4. Markieren Sie den Listenpunkt *<Neuer Farbfilter>*.
5. Bearbeiten Sie das Filterbedingung und das Anzeigeformat (Hintergrundfarbe, Textfarbe, Schriftart).

Für die Bedingungen gelten dieselben Regeln, wie für die Einrichtung von Datenfiltern (siehe [Abschnitt 5.7.9, „Filtern für Fortgeschrittene“](#)). Dabei werden die Bedingungen grundsätzlich als *<Ausdruck>* ausgewertet d.h., dass einfache mathematisch-logische Anweisungen sowie Anweisungen der Programmiersprache VB.NET zur Auswertung eingesetzt werden können.

Beispiele für Bedingungen:

- Typ=2
 Prüft, ob das Feld *Typ* der **Adresstabelle** einem Lieferanten ("2") entspricht und formatiert passende Datensätze, wie eingestellt.

```
(0,1,5).contains(Typ)
```

 Prüft, ob das Feld *Typ* der Adresstabelle einem Interessenten ("0"), Kunden ("1") oder Privatkunden ("5") entspricht und formatiert passende Datensätze, wie eingestellt.
- Die drei Farbfilter *Typ=0*, *Typ=3* und *Typ=5* stellen die **Vorgänge bzw. Projekte** für Projekte ("0"), Serviceordner ("3") und Regieordner ("5") unterschiedlich dar.

Durch die Änderung der **Einstellungen für Hintergrund- und Vordergrundfarbe** können Sie den Farbfilter einstellen. Hierzu stehen Ihnen zahlreiche vordefinierte Farben und Graustufen zur Verfügung sowie diverse Möglichkeiten der **Schriftdarstellung** (z.B. Fettdruck, Kursiv, Unterstreichung, ...).

Nr.	Element	Dialog
6.	Bestätigen Sie den neuen Farbfilter mit Übernehmen (z.B. zum Test ohne den Dialog zu schließen) oder OK (Dialog schließen). In beiden Fällen wird das Filterergebnis in der Tabellenansicht dargestellt.	

Auf der Registerkarte Aktuelle Farbfilter können Sie mit den Schaltflächen **Alle Zeilen löschen** oder **Markierte Zeile löschen** Farbfilter für alle oder einzelne Bedingungen löschen.

5.7.11. Verwenden von Filterergebnissen

Im Beispiel wurde in der Spalte **Beschreibung** der **Artikelsuchliste** (Stammdaten | Verwaltung | Artikelsuchliste) nach dem Begriff "NYM" gefiltert:

Abbildung 5.76. Artikelsuchliste

Nummer	Kurztext	Beschreibung	Einh	BP	LP	EK	VI
e-1004	NYM 3 x 1,5 mm²	NYM 3 x 1,5 mm²	lfdm	35,69 €	30,68 €	23,01 €	30
e-1005	NYM 3 x 2,5 mm²	NYM 3 x 2,5 mm²	lfdm	71,17 €	61,36 €	48,57 €	61
e-1006	NYM 4 x 1,5 mm²	NYM 4 x 1,5 mm²	lfdm	38,85 €	33,23 €	25,56 €	33
e-1007	NYM 4 x 2,5 mm²	NYM 4 x 2,5 mm²	lfdm	151,24 €	130,38 €	102,26 €	130
e-1011	NYM 5 x 1,5 mm²	NYM 5 x 1,5 mm²	lfdm	44,48 €	38,35 €	30,68 €	38
e-1012	NYM 5 x 2,5 mm²	NYM 5 x 2,5 mm²	lfdm	213,52 €	184,07 €	143,16 €	184

Die **Setsuchliste** (Stammdaten | Verwaltung | Setsuchliste) verhält sich entsprechend.

Mit einem **Doppelklick** oder über die Funktion **In den Warenkorb legen** [F12] können Sie nun Ihre markierten Datensätze in den **Warenkorb** legen. Im Warenkorb können Sie noch die Mengen eintragen bzw. die Daten überarbeiten. Mit dem Link **Übernehmen & Löschen** bzw. **Übernehmen** können Sie den Inhalt des Warenkorbs in einen aktuell geöffneten Vorgang übernehmen (siehe auch [Abschnitt 5.9, „Warenkorbfunktionen“](#)).

Über die Funktion **In einen Vorgang kopieren** wählen Sie eines Ihrer aktuell geöffneten Arbeitsblätter für die Übernahme der Auswahl in die Vorgangsgliederung aus. Natürlich können Sie auch mehrere Datensätze markieren und übernehmen.

Der Einsatz von **externen Datenbanken** mit der Artikelsuchliste wird im [Moser FAQ - Einsatz externer MOS'aik-Datenbanken](#) erläutert.

Durch Drücken auf das Symbol entfernen Sie den Filter und können eine neue Suche starten.

5.7.12. Vorfiltern in den Vorgangsansichten

Zur vereinfachten Dateneingabe können Sie in den Feldern *Nummer*, *Kurztext* und *Matchcode* der Vorgangsansichten "Vortippen" (vgl. [Abschnitt 5.7.4](#), „Suchen durch "Vortippen"“). Das führt dazu, dass die Auswahl beim Aufruf des Nachschlagedialogs [F5] bereits mit dem entsprechenden Muster vorgefiltert angezeigt wird und Sie lediglich noch aus der verbleibenden reduzierten Auswahl wählen müssen.

Wenn in der Spalte *Kennung* der Wert *Artikel*, *Set*, *Maschine* oder *Text* eingestellt wird, erfolgt die Suche in den entsprechenden Stammdaten. Wenn keine Kennung erfasst wurde, erfolgt die Suche in den Artikel-Stammdaten.

Beispiel:

- Öffnen Sie einen neuen Vorgang und geben Sie in der Spalte *Kennung* den Wert *Set* (Leistung) ein.
- Klicken Sie in die Spalte *Nummer* und tippen Sie die Zeichen *e-30* vor.
- Betätigen Sie die Nachschlagfunktion über **Nachschlagen...** oder [F5].
- Der Nachschlagedialog wird geöffnet und zeigt anstelle aller verfügbaren Leistungen lediglich noch die verfügbaren Leistungen zum Verlegen diverser Kabelarten (*NYM*) an:

Beim "Vortippen" in den Feldern *Nummer*, *Kurztext* und *Matchcode* können die Platzhalter [*] (beliebig viele beliebige Zeichen) und [?] (genau ein beliebiges Zeichen) wie folgt verwendet werden:

Eingabemuster	Ergebnis	Beispiel
e- + [F5]	Auswahl aller Datensätze deren Wert mit dem Muster beginnt und beliebig fortgesetzt wird.
*0?1 + [F5]	Auswahl aller Datensätze deren Wert beliebig beginnt und mit einem dreistelligen Muster 0?1 endet. Dabei kann die zweite Ziffer dieses Musters wiederum beliebig sein.
e- *1 + [F5]	Auswahl aller Datensätze deren Wert mit dem Muster e- beginnt und mit 1 endet.

Eingabemuster	Ergebnis	Beispiel
-ka+[F5]	Auswahl aller Datensätze deren Wert mit beliebigen Zeichen beginnt und endet und in der Mitte die Zeichen -ka enthält.

5.8. Suchlisten und Suchbäume

In allen Suchlisten und -bäumen können Sie mit der **intelligenten Phrasensuche** arbeiten. Die Phrasensuche unterstützt auch das Suchen nach mehreren Kriterien gleichzeitig, z.B. *"Folie+Papier"*. Lesen Sie alle Details zu diesem Thema unter [Abschnitt 5.7.1, „Die intelligente Phrasensuche“](#).

Suchlisten

Unter Stammdaten | Verwaltung finden Sie Arbeitsunterlagen, in denen Sie **Artikel, Sets und Texte** suchen und in Ihre Vorgänge oder den Warenkorb übernehmen können. Die folgenden Suchlisten stehen zur Verfügung:

- Artikelsuchliste
- SetSuchliste
- Textsuchliste

Siehe auch [Abschnitt 5.7.11, „Verwenden von Filterergebnissen“](#).

Weitere Themen:

> [Suchbäume](#)

5.8.1. Suchbäume

Zum Aufbau unterschiedlicher Suchbäume werden beim Datenimport (DATANORM, ZVEHNORM, TGP, ...) Suchbaumkriterien in die entsprechenden Artikeldatenfelder gespeichert (siehe auch [TGP-Import - Artikelsuchbäume](#)).

Sie können sich **Artikel, Sets und Texte** in einer Suchbaumstruktur darstellen lassen. Nutzen Sie dazu den Link **Vordefinierte Suchbäume** im Bereich Stammdaten | Verwaltung | Suchbäume und wählen aus dem Menü einen Suchbaum aus, z.B. *Artikel nach Gruppe und Matchcode*.

Standardmäßig ist die zuletzt gewählte Einstellung dieses Arbeitsblattes beim erneuten Öffnen der Suchbäume wieder aktiviert.

(Die Felder **Katalog** und **Gruppe** enthalten die Hauptwarengruppe bzw. die Warengruppe zu einem Artikel bzw. Set.)

Abbildung 5.77.

Sie können die Listenelemente nun über das **[+]** anklicken und öffnen, um die enthaltenen Elemente, also Artikel, Sets oder Texte - je nach der gewählten Suchbaumeinstellung, einzublenden. Unterhalb der eingestellten Zeile werden dann Details gezeigt wie z.B. bei einem **Artikel** der **Kurztext**, **Langtext** und die **Konditionen** jedes **Lieferanten**.

Die Tabelle am rechten Blattrand zeigt Ihnen weiter die Eigenschaften der eingestellten Zeile.

Falls mit einem Artikel oder Set **Bilddokumente** verknüpft wurden, werden diese hier ebenfalls angezeigt.

Im Bereich **Suchen im Baum** können Sie einen Suchbegriff eingeben und mit dem **Fernglassymbol** danach suchen.

Gefundene Sets, Artikel oder Texte (z.B. *Positionstext*, siehe [Abschnitt 5.4.4](#), „Texte“) können mit den Funktionen **In den Warenkorb legen** **[F12]** und **In einen Vorgang einfügen** übernommen werden.

Ein **Klick** auf eine Zeile mit gedrückter **[Strg]**-Taste verzweigt auf das entsprechende **Stammdatensarbeitsblatt**.

Sie können auch auf einen Eintrag des Suchbaums einstellen und mit dem **Fernglassymbol** ab dem eingestellten Eintrag suchen. Durch wiederholtes Anklicken des **kleinen Fernglassymbols** können Sie den aktuellen Suchbegriff an weiteren Stellen suchen:

Abbildung 5.78. Suche

Externe Suchbäume

Falls das Leistungsverzeichnis eines Lieferanten in der MOS'aik-Datenbank enthalten ist und auch der Suchbaum des Lieferanten erstellt wurde, können Sie aus MOS'aik heraus direkt auf diesen externen Suchbaum zugreifen, z.B. auf den Leistungskatalog der Sto AG zur Suche von Sets und Artikeln. Nach der ersten Nutzung des externen Katalogs wird dieser in das Menü Vordefinierte Kataloge aufgenommen und kann bei der nächsten Verwendung von dort aufgerufen werden.

5.9. Warenkorbfunktionen

MOS'aik stellt für den Datenaustausch zwischen verschiedenen Arbeitsblättern einen Warenkorb zur Verfügung. Hier können z.B. Artikel oder Gliederungen wie Positionen und Sets eingefügt und in andere Arbeitsblätter übernommen werden.

Mithilfe des Warenkorbs können z.B. effektiv Stücklistenartikel für Leistungen zusammengestellt und in eine oder mehrere Leistungen übertragen werden.

Ebenso können ganze Vorgangsgliederungen sowie ausgewählte Artikel, Leistungen, Maschinen und Texte in andere Vorgänge übertragen werden.

Der Warenkorb kann bei Bedarf über das Menü Ansicht > Warenkorbleiste eingeblendet werden.

Abbildung 5.79. Warenkorb

• Warenkorb auffüllen

In zahlreichen Vorgangs- und Tabellenansichten können Sie markierte Datensätze in den Warenkorb einfügen:

Beispiele für Warenkorbfunktionen

Arbeitsblatt	Funktion
Alle Artikel, Alle Sets	Weitere Schritte > In den Warenkorb legen [F12]
Diverse Vorgangsansichten (z.B. Angebot, Auftrag, Rechnung, ...) mit markierten Positionen	Datensatz > Weitere Funktionen > In den Warenkorb legen... [F12]

Markieren Sie dazu einen oder mehrere Datensätze und rufen Sie die Funktion auf. Die Warenkorbleiste wird ggf. automatisch geöffnet und die gewählten Daten eingefügt.

Wenn Artikel mit einer **Auswahlsperr**e versehen ist, erfolgt zuvor eine Rückfrage.

• Warenkorb bearbeiten

- Über die Spalte **Menge** können Sie die Anzahl der Elemente im Warenkorb ändern.
- Mit **Zwischenablage einfügen** wird der Inhalt der Windows-Zwischenablage in den Warenkorb eingefügt. Außerdem können aus einigen Lieferantenportalen Warenkorbdaten direkt in den MOS'aik-Warenkorb übernommen werden (siehe dazu **Lieferantenportale und Bestellungen**).
- Die Funktion **Etiketten drucken** erzeugt Artikeletiketten für Artikel die sich im Warenkorb befinden.
- Mit **Externe Kataloge** können Online-Lieferantenkataloge aufgerufen werden. Zuvor müssen die entsprechenden Lieferanten-Plugins unter **Extras > Lizenzierung** im **<Systemmodul>** aktiviert werden.
- Über die Funktion **Plugins >>** stehen zusätzliche Möglichkeiten, wie beispielsweise dem Import und Export von **UGS-Dateien** zur Verfügung.
- Mit **Löschen** wird der (gesamte) Inhalt des Warenkorbs gelöscht.

Um lediglich ausgewählte Warenkorbdaten zu löschen, markieren Sie diese und wählen Sie über das Kontextmenü die Funktion **Löschen** oder die Taste **[Entf]**.

• Warenkorbübernahme

Aus dem Warenkorb können Sie Positionen in andere, geöffnete Vorgänge übertragen. Dazu stehen folgende Funktionen zur Auswahl:

- **Übernehmen** : Damit werden die Positionen in den Zielvorgang übernommen
- **Übernehmen & Löschen** : Damit werden die Positionen nach der Übernahme aus dem Warenkorb entfernt. Eine *Datenübernahme in verbuchte und damit schreibgeschützte Vorgänge ist nicht möglich*, jedoch können Warenkorbartikel beispielsweise im Rahmen von Materialbuchungen in der Nachkalkulation auch an bereits verbuchte Vorgänge übergeben werden:
- Damit die Zuordnung (ggf. auch mehrfach) geöffneter Vorgänge leichter fällt, wird der entsprechende Seitentitel des Vorgangs zusätzlich angezeigt:

Abbildung 5.80. Warenkorb übernehmen

Warenkorb	Kennung	Nummer	Matchcode	Gruppe	Text	Menge	Einh.
Übernehmen >	Artikel	4-002	Drahtstifte	Dachdecker	Drahtstifte 31/70 blank 2,5 kg		kg
Übernehmen & Löschen >	Artikel	4-005	Diverse	Dachdecker	Sperrriegel (Klemmaterial)		pack
Löschen >	Projekte Aufträge Auftrag		2019.00026 - 1. Auftrag (adler)		1. Gattenhalter universal		Stück
Zwischeneinlage einfügen >	Regie Aufträge Arbeitszettel		2019.00025 - 1. Arbeitszettel (rotkopf)				
Einheiten drucken >	Büroarbeiten Nachkalkulation Buchen		2019.00025 - 1. Arbeitszettel (rotkopf)				
Externe Kataloge >							
Plugins >							

- Im abgebildeten **Beispiel** werden drei in MOS'aik geöffneten Vorgänge zur Warenkorbübernahme angeboten:
 - **1** 1. Auftrag (adler): Eine Warenkorbübernahme in diesen Auftrag ist möglich, wenn der Auftrag noch nicht verbucht wurde.
 - **2** 1. Arbeitszettel (rotkopf): Die Warenkorbübernahme in diesen Arbeitszettel ist nur möglich, solange der Auftrag noch nicht verbucht wurde.
 - Falls, wie in diesem Beispiel, der Arbeitszettel *Regie | Aufträge | Arbeitszettel* zwar geöffnet ist, aber bereits gedruckt wurde, erfolgt bei Auswahl keine Aktion.
 - Eine Warenkorbübernahme zu diesem (gedruckten) Arbeitszettel ist jedoch noch im Rahmen der Nachkalkulation möglich. Im Beispiel wurde dieser dazu im Arbeitsblatt *Büroarbeiten | Nachkalkulation | Buchen* geöffnet, das nun ebenfalls für eine Warenkorbübernahme angeboten wird.
- Beim Übernehmen von Gliederungen aus dem Warenkorb in einen Vorgang erscheint automatisch das Dialogfenster zum Aktualisieren der Einstellungen für den Vorgang (siehe dazu den Punkt [Abschnitt 6.5.8, „Projektvorgang aktualisieren“](#)).

Kapitel 6. Projektvorgänge

Es ist so weit. Sie haben alle grundlegenden Einstellungen vorgenommen und das Programm an Ihren Betrieb angepasst. Sie haben die Stammdaten von Hand erfasst oder über Datenschnittstellen (z.B. DATANORM) in MOS'aik eingelesen. Jetzt erfahren Sie hier mehr über bestimmte Arbeitsabläufe im Rahmen Ihrer täglichen Arbeit.

Im Folgenden werden wir nicht auf alle Möglichkeiten und Aspekte dieses umfangreichen Programmpakets eingehen können. Vielmehr werden wir Ihnen die ersten und regelmäßig wiederkehrenden Arbeitsschritte nahe bringen. So können Sie sich schnell mit den wichtigsten Funktionen vertraut machen.

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie auf der Grundlage der vorhandenen Stammdaten ein erstes Projekt anlegen, bearbeiten und zugehörige Dokumente erzeugen.

Unter dem Begriff "*Projekt*" werden in MOS'aik alle inhaltlich zusammenhängende Vorgänge verstanden (z.B. das kalkulierte Angebot, die Auftragsbestätigung und die Rechnung), die sich zu einem Projekt zusammenfassen lassen.

Auf den folgenden Seiten beschreiben wir die Vorgehensweise bei der Neuanlage und Bearbeitung eines Projektes. Lassen Sie sich zeigen, wie einfach dies ist und wie schnell Sie eigene Ergebnisse vorweisen können.

MOS'aik unterstützt mehrere MwSt.-Sätze pro Projekt und Vorgang.

Weitere Themen:

- > [Vorgangsarten](#)
- > [Einstellen der Vorgangsarten](#)
- > [Neue Projekte und Vorgänge erstellen](#)
- > [Arbeiten mit den Vorgangsansichten](#)
- > [Projektvorgänge bearbeiten](#)
- > [Gliedern von Projektvorgängen](#)
- > [Projekt- und Vorgangseigenschaften](#)
- > [Der Auftrag](#)
- > [Rechnungen und Akontoanforderungen](#)
- > [Eingangsrechnungen und -gutschriften](#)
- > [Druckausgaben](#)
- > [Vorgänge übermitteln und exportieren](#)

6.1. Vorgangsarten

Eine Grundphilosophie von MOS'aik ist, dass alle Vorgänge eines Projekts in Form von Vorgängen in einer **Projektakte** gesammelt werden. Durch das Kopieren bereits vorhandener Vorgänge und das Einfügen von Vorgängen erhalten Sie eine vollständige Projektakte mit allen Vorgängen vom Angebot bis zur Schlussrechnung.

Sie können mehrere Vorgänge einer Vorgangsart parallel öffnen. Das gilt für gleiche Vorgangsarten in demselben Projekt und in unterschiedlichen Projektakten mit dem gleichen Projekttyp. Zur Unterscheidung enthält die Beschriftung der Registerkarten eines Vorgangs den Namen der Projektakte, in der sich der Vorgang befindet.

Beispiele für kundenorientierte Vorgangsarten:

Erklärungen und Beispiele zu diesen Vorgangsarten sind in den unten aufgeführten Themenbereichen sowie unter [Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - MOS'aik-Vorgangsarten](#) beschrieben:

- [Angebotsaufforderung](#)
Siehe Dokumente [GAEB](#) und [Logistik](#).
- [Angebot](#)
Siehe die betreffenden Punkte in diesem Handbuch, u. a. [Abschnitt 6.4, „Arbeiten mit den Vorgangsansichten“](#) und [Kapitel 7, Kalkulation in der Projektverwaltung](#)
- [Auftragserteilung \(GAEB\)](#)
Kann bei Bedarf aus dem Angebot erstellt und anschließend in einen Auftrag bzw. ein Aufmaß kopiert werden
- [Auftrag](#)
Siehe die betreffenden Punkte in diesem Handbuch, u. a. [Abschnitt 6.4, „Arbeiten mit den Vorgangsansichten“](#)
- [Arbeitszettel](#)
Siehe Dokumente [Service und Wartung von Anlagen](#), [MOS'aik Auftragsabwicklung](#) und [Arbeitspakete](#).
- [Lieferschein](#)
Siehe Dokument [Logistik](#).
- [Serviceauftrag](#)
Siehe Dokument [Serviceaufträge mit Regieabrechnung](#).
- [Abschlagsrechnung](#)
Siehe Dokument [Rechnungsarten und der Summenblock](#).
- [Rechnung](#)
Siehe Dokument [Rechnungsarten und der Summenblock](#).
- [Zwischenrechnung](#)
Siehe Dokument [Rechnungsarten und der Summenblock](#).
- [Anzahlungsrechnung](#)
Siehe Dokument [Rechnungsarten und der Summenblock](#).
- [Schlussrechnung](#)
Siehe Dokument [Rechnungsarten und der Summenblock](#).
- [Nachtragsangebot](#)
(siehe [Abschnitt 6.8.3, „Nachtragsaufträge mit konsolidierten Rechnungen“](#))
- [Kontoanforderung](#)
Siehe Dokument [Rechnungsarten und der Summenblock](#).
- [Wartungsrechnung](#)
Siehe Dokument [Service und Wartung von Anlagen](#).
- [Aufmaß](#)
Siehe Dokument [Aufmaße](#).
- [Gutschrift](#)
Siehe Dokument [Rechnungsarten und der Summenblock](#).
- [Pauschalgutschrift](#)

Siehe Dokument [Rechnungsarten und der Summenblock](#).

Beispiele für lieferantensorientierte Vorgangsarten:

Die Anwendung dieser Vorgangsarten ist in den Themenbereichen [Logistik](#) und [GAEB](#) sowie unter [Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - MOS'aik-Vorgangsarten](#) beschrieben:

- [Materialbedarfsliste](#)
- [Preis Anfrage](#)
- [Preisangebot](#)
- [Bestellung](#)
- [Warenzugang](#)
- [Baustellenwarezugang](#)
- [Eingangsrechnung](#)
- [Subunternehmerangebotsaufforderung](#)
- [Subunternehmerpreisangebot](#)

6.2. Einstellen der Vorgangsarten

Mit dem Arbeitsblatt Stammdaten | Projekte | Vorgangsart können Sie die Einstellungen einer Vorgangsarten anpassen:

Abbildung 6.1. Einstellungen der Vorgangsart (z.B. Angebot)

- Das Arbeitsblatt zeigt zunächst die Registerkarte Einstellungen an und ermöglicht den Zugriff auf weitere Arbeitsbereiche:
 - Darstellungen (siehe [Abschnitt 6.2.1, „Vorgangsarten Darstellungen“](#))
 - Transformationen (siehe [Abschnitt 6.2.2, „Vorgangsarten Transformationen“](#))

Registerkarte Einstellungen

Zur Vermeidung von Fehlern bei der Datenverarbeitung sollten die Einstellungen nur mit Unterstützung von Moser geändert werden!

- Nummer Projekt* / Nummer Service* / Nummer Regie*

Wählen Sie den Nummernkreis für die Erzeugung von Belegnummern für Vorgänge diesen Typs.

- Hauptbuchung*: Beschreibt die **Buchungsart** der Hauptbuchung, d.h. welche Buchungen mit der betreffenden Vorgangsart erzeugt werden.
- 1.–2. Nebenbuchung*: Einstellungen für das **Erweitertes Buchungsschema**.
- Neue Menge*

Wählen Sie darüber aus, auf welche Weise die Mengen vorhandener Vorgangspositionen beim Kopieren aus einem anderen Vorgang angepasst werden sollen. Zur Auswahl stehen diese Möglichkeiten:

- *<Automatisch>*
- *Bestellrückstand*
- *Menge erhalten*
- *Menge auf 0 setzen*
- *Auftragsmenge*
- *-Auftragsmenge* ("Minus Auftragsmenge")
- *Liefermenge*
- *Resteingangsrechnungsmenge*
- *Restmenge*
- *Rechnungsmenge*
- *Schlußmenge*
- *Zwischenrechnungsmenge*
- Aufteilung*:
 - Mit der Einstellung *<Standard>* erfolgt die Buchungsaufteilung pro Sachkonto, Kalkulationsgruppe und Kostenstelle.
 - Alternativ können Sie hier mit der Einstellung *Detailliert* zusätzliche Details, wie z.B. den Liefertermin, in die Buchungsaufteilung übernehmen (siehe dazu auch [Logistik - Lieferdatum](#)).
- Status n. Buchen*: Legt einen vom Standard *<Automatisch>* abweichenden Status fest, den Vorgänge dieser Vorgangsart nach dem buchenden Druck erhalten sollen:
 - z.B. *Offen, Bestellt, Bestätigt, Bestätigung erforderlich, Fakturierbar, Abgeschlossen*
- Nachkalkulation*: Legt fest, ob beim buchenden Druck des Vorgangs automatisch Nachkalkulationsdaten gebucht werden.
 - Die Einstellung *<Keine>* verhindert eine automatische Buchung der Nachkalkulation.
 - Bei entsprechender Einstellung des Schalters werden Nachkalkulationsdaten auch ohne vorhandene Lizenz für das Modul Lager & Inventur geschrieben.
 - Weitere Informationen finden Sie unter [Nachkalkulation - Vorgangsarten](#).

- Klassische Ansicht*
- Legt fest, ob die klassische Vorgangsansicht für Vorgänge dieser Vorgangsart verwendet werden soll.

Klassische Ansicht

Die klassische Ansicht wurde durch die [Vorgangsansicht](#) sowie die [Projektakte](#) abgelöst und steht nur noch begrenzt zur Verfügung.

Die klassische Ansicht wurde aus der Benutzeroberfläche weitestgehend entfernt und ist lediglich noch über die Symbolleistenfunktion "[Einblenden der Normalansicht](#)" erreichbar (siehe dazu auch [Systemrichtlinien - Klassische Projektbearbeitung erlauben](#)).¹

- **Ursprungsvorgang (Auftrag) nach dem Verbuchen eines Vorgangs dieser Vorgangsart abschließen**
 - Mit dem Schalter kann beim Verbuchen von Vorgängen dieses Typs der zugehörige Auftrag automatisch abgeschlossen werden.
 - Das Projekt wird ebenfalls abgeschlossen, wenn alle Vorgänge im Projekt abgeschlossen oder abgelehnt sind.
 - Für die Vorgangsarten "Rechnung" und "Schlußrechnung" ist dieser Schalter im Standardlieferungsumfang bereits gesetzt.
- **Finanzbuchhalterische Buchungen des Vorgangs im Stapel ablegen**
 - Mit dem Schalter kann festgelegt werden, ob beim Vorgangsdruck erzeugte Buchungen zunächst zur Nachkontrolle im Buchungsstapel abgelegt oder direkt durchgebucht werden.
Der Schalter ist standardmäßig nicht aktiv.
 - Das tatsächliche Verhalten ist dabei abhängig davon, welches Buchungssystem eingesetzt wird. In einer reinen G3-Umgebung zeigt dieser Schalter keine Wirkung. Siehe dazu auch die Erläuterungen zum [G3-Buchungssystem](#) sowie zum [G4-Buchungssystem](#).
 - Relevante Arbeitsblätter (z.B. Offene Posten Kunde/Lieferant, Erfassungsjournal oder Kontoblatt) werden auch beim Buchen durch die G4-Buchungssysteme automatisch aktualisiert.
 - Zum direkten Durchbuchen des Stapels in hybriden Installationen mit aktiver G4-Buchungssysteme steht außerdem der Buchungstyp "[Stapelsofortbuchung](#)" zur Verfügung. Damit können z.B. Rechnungen aus der Projektverwaltung direkt durchgebucht werden.
- **Überarbeiten der Texte nach dem Verbuchen eines Vorgangs dieser Vorgangsart verhindern**
 - Mithilfe des Schalters kann bei verbuchten (gedruckten) Vorgängen auch das Editieren der nicht kalkulationsrelevanten Eigenschaften (Texte usw.) verhindert werden (Überarbeitungssperre).
 - Dieser Schalter ist standardmäßig aktiviert. Damit wird sichergestellt, dass ein Vorgang dieser Vorgangsart nach dem Verbuchen nur noch schreibgeschützt geöffnet wird und keine nachträglichen Änderungen möglich sind.
 - Bei aktiviertem Schalter sind im Dialogfeld mit den Projekt- bzw. Vorgangseigenschaften (siehe [Abschnitt 6.7, „Projekt- und Vorgangseigenschaften“](#)) alle Felder gesperrt, wenn der Vorgang gedruckt ist.
 - Ausgenommen sind lediglich die Felder *Zuschlagschance*, *Status*, *Priorität*, *Fertigstellungsgrad*, *Schätzzeit*, *Thema*, *Stichwörter*, *Abnahmedatum*, *Angebotsabgabe*, *Zuschlagsfrist* und die

¹ Sie können das Symbol anzeigen, indem Sie einen Doppelklick auf Ihre Symbolleiste durchführen und das Makro *Einblenden der Normalansicht* mit der Maus auf die Symbolleiste ziehen.

Zusammenstellungen für den Druck (s. [Abschnitt 6.6.3](#), „*Inhaltsverzeichnisse und Zusammenstellungen*“).

- Bei deaktiviertem Schalter wird ein verbuchter Vorgang nur "**teilweise schreibgeschützt**" geöffnet. In diesem Fall können zwar keine Preise und Leistungspositionen mehr geändert werden, jedoch ist es beispielsweise noch möglich Anschriften sowie die Felder Kurztext, Kennung, Fremdbelegnummer, Folgenummer, Externe Vergabenummer, Termin, Vor- und Schlussbemerkungen, Ablaufdatum, Notierungsdatum, *Abnahmedatum*, Textspeicherung und Optionen anzupassen.
 - Gliederungen können auch in schreibgeschützten Vorgängen über das Auswahlfeld in der Spalte x markiert und damit z.B. selektive Ausdrücke oder neue Vorgänge kopiert werden.
- Die Felder *Arbeitsauftrag* und *Arbeitsbericht* können im Rahmen der Nachkalkulation eines Arbeitszettels oder Auftrags unabhängig von der Überarbeitungssperre grundsätzlich editiert werden.
- Im Arbeitsblatt zum Buchen der Nachkalkulation ist das Setzen des Arbeitszettelstatus auf *Fakturierbar* mit dem Link **Fakturierung vorbereiten...** möglich, wenn die Überarbeitungssperre der Vorgangsart gesetzt ist.
- **Statistiken beim Verbuchen eines Vorgangs dieser Vorgangsart schreiben**
 - Mit dem Schalter können Sie z.B. die Artikel- und Set-Umsatzbuchungen beim Verbuchen von Rechnungen unterdrücken.
 - Sie können auf diese Weise allerdings nicht alle Buchungen beeinflussen (z.B. die Buchungen von Kundenumsätzen, debitorische Buchungen usw.), weil wichtige Buchungen grundsätzlich durch MOS'aik ausgelöst werden!
- **Vorlagen dieser Vorgangsart beim Erstellen und Kopieren von Vorgängen ausblenden**
 - Mit dem Schalter können Sie die Vorgangsart beim Nachschlagen grundsätzlich ausblenden.
 - Vorgangsarten mit dieser Einstellung werden im Dialog ≡ Datei > Neu [Strg] + [N] nicht mehr zur Auswahl angeboten und stehen auch zum **Kopieren** nicht zur Verfügung.
- **Manuelles Überschreiben der Belegnummer eines Vorgangs dieser Vorgangsart verhindern**
 - Mit dem Schalter kann ein manuelles Überschreiben der Belegnummer pro Vorgangsart verhindert werden (Belegnummernsperre).

Belegnummernsperre

Diese Einstellung (Spalte *Belegnummernsperre* der Stammdaten | Projekte | Vorgangsarten) bleibt beim Update für alle Vorgangsarten erhalten!

- **Erstellen neuer Vorgänge auf Basis einer Vorlage dieser Vorgangsart verhindern**
 - Mit dem Schalter können Sie entscheiden, ob die Vorgangsart im Neu-Dialog sowie allen weiteren Dialogen zur Vorgangserzeugung auf Basis von Projektvorlagen angeboten wird.
 - Bei aktiviertem Schalter steht die Vorgangsart damit lediglich über den Dialog zum **Kopieren** zur Verfügung (sog. "**Guided Workflow**"). Sie verhindern damit, dass bestimmte Vorgangsarten von den Anwendern ohne einen vorhergehenden Vorgang angelegt werden können:

Beispiel 6.1.

1. Sie möchten, dass Vorgänge vom Typ *Bestellung* grundsätzlich nur aus vorliegenden Vorgängen erzeugt werden können und beispielsweise immer eine Materialbedarfsliste vorliegen muss, um eine Bestellung anzulegen.

2. Sie möchten, dass eine *Rechnung* grundsätzlich nicht ohne einen vorliegenden *Auftrag* erstellt werden kann.

6.2.1. Vorgangsarten Darstellungen

Jede Vorgangsart kann in MOS'aik auf unterschiedliche Weise gedruckt werden. Dazu sind standardmäßig bereits diverse Darstellungen (auch: Layouts, Drucklayouts oder Belegvarianten) verfügbar:

- *Hauptlayout / Hauptbeleg*

Jede Vorgangsart hat ein einziges Hauptlayout. Mit dieser Darstellung wird ein Vorgang dieses Typs standardmäßig gedruckt.

- *Alternativlayout / Alternativer Hauptbeleg*

Zu jeder Vorgangsart können diverse weitere Druckdarstellungen gewählt werden.

- *Anhang*

Zu jeder Vorgangsart können Anhänge in diversen Darstellungen gedruckt werden.

In der Tabelle der Darstellungen einer Vorgangsart können Sie für jedes Layout der gewählten Vorgangsart eigene Druckeinstellungen vornehmen:

- **Lassen Sie sich dazu vom Moser Produktservice oder Ihren Moser Kundenberater (Kontakt) beraten!**
- Die Registerkarte Darstellungen finden Sie im Arbeitsblatt Stammdaten | Projekte | Vorgangsart (siehe [Abschnitt 6.2, „Einstellen der Vorgangsarten“](#)).
- Informationen zum Druck bzw. zur Seitenansicht finden Sie unter [Abschnitt 6.11, „Druckausgaben“](#).

Abbildung 6.2. Registerkarte Darstellungen

Die angebotenen Möglichkeiten der Funktionsleiste beziehen sich hier auf die zugrundeliegende Vorgangsart und nicht auf markierte oder ausgewählte Darstellungen!

Registerkarte Darstellungen

Folgende Spalten stehen zur Konfiguration der Belegvarianten in der Tabelle zur Verfügung:

- Typ*

Der Typ legt fest, ob es sich bei der Darstellung um das Hauptlayout, ein Alternativlayout oder einen Anhang handelt:

- Jede Vorgangsart hat maximal ein Hauptlayout.
- Es werden bis zu 19 Alternativlayouts unterstützt.
- Es werden bis zu 9 Anhangslayouts unterstützt.

- Kurztext

Legt den Namen des Layouts fest.

- Beschreibung

Beschreibt den Zweck des Layouts.

- Nummernkreis

In einigen Fällen, wie z.B. beim buchenden Druck von Hauptlayouts für Aufträge oder Rechnungen, muss eine eindeutige Belegnummer erzeugt werden. Diese wird über einen sogenannten [Nummernkreis](#) bereitgestellt und in solchen Fällen hier hinterlegt.

- Druckmodus

- *Standard*
- *Proforma*
- *Papierlos*
- *Stornobeleg*

Siehe auch [Abschnitt 6.11.2.1, „Registerkarte "Allgemein" \(Druck\)“](#).

- Exemplare

Legt fest, wie viele Exemplare beim Druck ausgegeben werden sollen.

- Archivierung

Legt fest, ob für diese Vorgangsart eine automatische Speicherung der Vorgangsdruke im [Dateiablageordner](#) erfolgen soll.

- Für eine automatische Speicherung ist die Lizenz für das **Systemmodul Belegarchivierung** erforderlich.

- Mögliche Einstellungen:

- *<Keine>*

Es werden keine Vorgangsdruke gespeichert.

- *Beim Verbuchen*

Beim buchenden Druck bzw. beim Verbuchen eines Vorgangs wird der Vorgangsdruk gespeichert.

- *Beim und nach dem Verbuchen*

Vorgangsdrucke werden beim buchenden Druck bzw. beim Verbuchen eines Vorgangs sowie auch beim späteren Übermitteln bzw. Senden eines Vorgangsdruks gespeichert. In diesem Fall werden ggf. also mehrere Dokumente gespeichert, nämlich neben der ersten Version nach dem Verbuchen ggf. weitere Versionen bei jedem Aufruf einer Funktion aus dem Menü **Vorgang > Übermitteln >>** ([Vorgänge übermitteln und exportieren](#)).

Diese Einstellung ist beispielsweise für die Verwendung in Serviceaufträgen oder Arbeitszetteln sinnvoll, um auch nach dem erstmaligen Verbuchen des Vorgangs noch, z.B. vom Monteur erfasste Nachkalkulationsdaten oder den Arbeitsbericht, in einem Druckbeleg speichern zu können.

- Standardmäßig werden alle Vorgangsarten ohne automatische Speicherung von Vorgangsdruken ausgeliefert.
- Mehr Details zur Einrichtung finden Sie unter [Abschnitt 11.4, „Druckausgaben speichern“](#) und [PDF Dokumente einrichten und erstellen - Speicherung von PDF-Dokumenten](#).

- Digitalbeleg

Der Schalter ermöglicht die Aktivierung der digitalen Belegübermittlung. Zur Auswahl der Art des Digitalbelegs dient der Schalter *Rechnungsform* der zugehörigen Adresse. Siehe dazu auch [„Bereich „Einstellungen“](#).

- Layout

Legt fest, welches Layout für den Druck verwendet wird. Die Inhalte dieser Spalte dienen der kundenspezifischen Anpassung und sollten nicht geändert werden! Lassen Sie sich dazu vom Moser Produktservice oder Ihren Moser Kundenberater ([Kontakt](#)) beraten!

- Zusammenfassung

Legt fest, wie die Positionen eines Vorgangs beim Druck dieses Layouts dargestellt bzw. gruppiert oder ggf. zusammengefasst werden. Zur Auswahl stehen:

- *Standard*
- *Materialliste nach Nummer*
- *Materialliste nach Lagerplatz*
- *Materialliste nach Lieferant*
- *Aufmaßposition*
- *Aufmaßraum*
- *Aufmaßrechenzeile*
- *Raumbuch*
- *Offene Posten*
- *Projektkosten*
- Drucker (Standard), Drucker (Deckblatt), Drucker (Seite 1)

Legt fest, welche Druckereinrichtung für die Ausgabe verwendet werden soll:

- Der Deckblattdrucker gibt nur das Deckblatt aus.
 - Der Drucker für Seite 1 gibt nur die erste Seite aus.
 - Der Standarddrucker gibt alle sonstigen Druckseiten aus.
- Siehe dazu auch [???](#) und [???](#).

- Seitenauswahl

Mit dieser Einstellung kann festgelegt werden, welche Seiten standardmäßig beim Druck dieses Layouts ausgegeben werden. Für die Druckseitenauswahl stehen verschiedene Kombinationen der folgenden Seiten zur Verfügung:

- *<Keine>*: Es erfolgt keine Druckausgabe.
- *Deckblatt*: Ausgabe des Deckblatts.
- *Inhalt*: Ausgabe eines Inhaltsverzeichnisses.

Im Standardlieferungsumfang werden dazu die Layoutsektionen *Inhaltsverzeichnis Kopf*, *Inhaltsverzeichnis Eintrag* und *Inhaltsverzeichnis Fuß* zur Ausgabe eines Inhaltsverzeichnisses ausgeliefert. Ein Inhaltsverzeichnis wird grundsätzlich nach dem Deckblatt und vor der *Seite 1 ff.* ausgegeben. Die im Inhaltsverzeichnis aufgeführten Informationen können sowohl über die Vorgangseigenschaften, den Druckdialog, die Texteeigenschaften oder auch die Absatzeigenschaften festgelegt werden (siehe auch [Abschnitt 6.6.3](#), „[Inhaltsverzeichnisse und Zusammenstellungen](#)“).

- *Seite 1 ff.*: Ausgabe der Vorgangsinhalte.

- Aufgliederungsgrenze

Die Aufgliederungsgrenze legt die Gliederungsebene fest, bis zu der die Bestandteile einer Gliederung einzeln ausgedruckt werden. Folgende Einstellungen sind verfügbar:

- *<Standard>*

Standardmäßig werden die Gliederungen bis hin zur *Position* aufgeschlüsselt, d.h. Gliederungen unterhalb von Positionen wie Sets, Artikel, Texte oder Bilder sind beim Ausdruck nicht sichtbar.

Das Verhalten kann über die Gliederungseinstellung [Aufgliederung](#) angepasst werden.

- *Vorgang*

Es werden nur die Elemente des Vorgangs und keine darunter eingefügten Gliederungen gedruckt.

- *Los*

Es werden nur die Elemente des Loses und keine darunter eingefügten Gliederungen gedruckt.

- *Gewerk*

Es werden nur die Elemente des Gewerks und keine darunter eingefügten Gliederungen gedruckt.

- *Titel*

Es werden nur die Elemente des Titels und keine darunter eingefügten Gliederungen gedruckt.

- *Abschnitt*

Es werden nur die Elemente des Abschnitts und keine darunter eingefügten Gliederungen gedruckt.

- *Position*

Es werden nur die Elemente der Position und keine darunter eingefügten Gliederungen gedruckt.

- *Set*

Wenn Sie die Aufgliederungsgrenze auf **Set** setzen, erhalten Sie beim Ausdruck eine vollständige Aufgliederung.

- *<Keine>*

Es erfolgt keine Aufgliederung.

- Artikeltexte, Settexte, Gliederungstexte

Legt fest, ob und welche Texte dieses Typs beim Druck ausgegeben werden:

- *Kein Text*
- *Kurztext*
- *Gegenwartstext*
- *Kurz- und Gegenwartstext*
- *Vergangenheitstext* ([Glossar](#))
- *Beschreibung*

- Vertragstexte

Legt fest, ob Vertragstexte beim Druck ausgegeben werden.

- Kommentartexte

Legt fest, ob Kommentartexte beim Druck ausgegeben werden.

- Nullmengen

Legt fest, ob Gliederungen mit der Menge null beim Vorgangsdruck ausgegeben werden.

- Alternativen

Legt fest, ob [Alternativpositionen](#) beim Druck ausgegeben werden sollen.

- Optionen

Legt fest, ob .

- Bilder

Legt fest, ob in der Gliederung eines Vorgangs der Vorgangsart eingefügte Bilder und Objekte gedruckt werden und wo die Ausgabe erfolgen soll:

- *<Keine>*

- *Standard*

Bilder und Objekte werden an der Position gedruckt, an der sie eingefügt wurden.

- *Nach Schlußbemerkungen*

Siehe auch [Abschnitt 6.4.2.5, „Einfügen von Bildern / Dokumenten“](#).

- Preisaufschlüsselung

- *<Keine>*

- *Einzelpreisanteile*

- Bemerkungen

Legt fest, welche Bemerkungen beim Druck ausgegeben werden:

- *<Keine>*

- *Vorbemerkungen*

- *Schlußbemerkung*

- *Vor- und Schlußbemerkungen*

- Anhänge

Legt fest, ob Anhänge gedruckt werden.

- [Einrichtung zum Anhangdruck](#)

- Wenn Sie zu einem Haupt- oder Alternativlayout immer einen Anhang drucken möchten ("**Fester Anhang**"), können Sie diesen mit dem Typ * *Anhang 1 ... 9* einrichten. Ein fester Anhang wird nur dann **automatisch gedruckt**, wenn beim Drucken ein Haupt- oder Alternativlayout ausgewählt

wird. Beim Drucken von Vorgängen mit der Funktion **Drucken & Verbuchen** » wird dann auf ggf. **fest eingestellte Anhänge** hingewiesen:

Abbildung 6.3. Beispiel: Hinweis auf Anhänge beim Druck²

- Für Drucklayouts vom Typ * *Anhang 1 ... 9* wird grundsätzlich die Belegnummer des Vorgangs (wieder-) verwendet. Die Angabe eines eigenen Belegnummernkreises (siehe oben) für einen Anhang wird nicht berücksichtigt.
- Seitenumbruch
 - <Standard>
 - *Seitenwechsel ignorieren*
- Fremdwährung
 Legt fest, ob beim Druck eine Währungsumrechnung in eine **Fremdwährung** erfolgen soll.
- Zahlungsauflistung
 Legt fest, an welcher Stelle im Dokument eine Zahlungsauflistung erfolgen soll:
 - <Keine>
 - *Vor Summe*
 - *Nach Summe*
- Empfänger
 Legt fest, welche Adresse im Adressfeld ausgegeben werden soll:
 - *Adresse des Vorgangs*
 - *Rechnungsdresse des Vorgangs*
 - *Baustellenadresse des Vorgangs*
 - *Baustellenadresse des Projekts*
- Anweisungen
 Die Inhalte dieser Spalte dienen der kundenspezifischen Anpassung und sollten nicht geändert werden! Lassen Sie sich dazu vom Moser Produktservice oder Ihren Moser Kundenberater (**Kontakt**) beraten!

6.2.2. Vorgangsarten Transformationen

Von Transformation spricht man, wenn aus einem vorhandenen Vorgang auf schnellstem Weg ein neuer Vorgang mit denselben Grundeinstellungen erstellt werden soll. Dazu besteht in MOS'aik die Möglichkeit, Vorgänge über das Menü **neues Pro Arbeitsblatt Vorgang** oder die Funktion **Register Site Darstellung** in die **Materialliste** der Funktionsleistung aus einem vorhandenen Quellvorgang zu erstellen.

Es ist jedoch nicht immer erwünscht, dass alle wesentlichen Grundeinstellungen übernommen werden. Deshalb kann auf der Registerkarte zur Transformation von Vorgangsarten festgelegt werden, welche Daten beim Kopieren eines Vorgangs gelöscht, aus dem Quellvorgang kopiert oder aus der [Vorgangsvorlage](#) übernommen werden:

- Die Registerkarte Transformationen finden Sie im Arbeitsblatt Stammdaten | Projekte | Vorgangsart (siehe [Abschnitt 6.2, „Einstellen der Vorgangsarten“](#)).

Abbildung 6.4. Registerkarte Transformationen

Die angebotenen Möglichkeiten der Funktionsleiste beziehen sich hier auf die zugrundeliegende Quellvorgangsart (hier: Angebot) und nicht auf markierte oder ausgewählte Zielvorgangsarten!

Registerkarte Transformationen

- Es werden alle verfügbaren Vorgangsarten als *Zielvorgangsart* angeboten.
- Unveränderte (Standard-) Transformationen werden mit einer hellen Schrift dargestellt.
- Unveränderte Transformationen einer Vorgangsart übernehmen die Einstellungen beim Kopieren/Transformieren grundsätzlich aus dem Quellvorgang.
- Jede Transformation zeigt folgende Auswahlspalten an:

- *Herkunft Vorbemerkungen*

Legt fest, welchen Inhalt die Vorbemerkungen des Vorgangs nach der Transformation enthalten sollen:

- *<Keine>*

Der Inhalt des Feldes wird beim Transformieren gelöscht.

- *Quellvorgang*

Der Inhalt des Feldes wird durch den entsprechenden Feldinhalt des Ausgangsvorgangs festgelegt.

- *Standardvorlage der Zielvorgangsart*

Der Inhalt des Feldes wird durch den entsprechenden Feldinhalt der [Vorgangsvorlage der Zielvorgangsart](#) festgelegt.

- *Herkunft Schlußbemerkungen*

Legt fest, welchen Inhalt die Schlussbemerkungen des Vorgangs nach der Transformation enthalten sollen:

- *<Keine>*

Der Inhalt des Feldes wird beim Transformieren gelöscht.

- *Quellvorgang*

Der Inhalt des Feldes wird durch den entsprechenden Feldinhalt des Ausgangsvorgangs festgelegt.

- *Standardvorlage der Zielvorgangsart*

Der Inhalt des Feldes wird durch den entsprechenden Feldinhalt der [Vorgangsvorlage der Zielvorgangsart](#) festgelegt.

- Änderungen können mit der Funktion **Nachschiessen ...** [F5] direkt in der jeweiligen Spalte durchgeführt und anschließend mit **Speichern** [F7] bestätigt werden.

- Änderungen in der Spalte *Zielvorgangsart* sind nicht möglich.

- Geänderte Transformationen können mit einem [rechten Mausklick] auf den Zeilenmarker über das Kontextmenü **Zurücksetzen** wieder entfernt bzw. in den Ausgangszustand zurückgesetzt werden.

6.3. Neue Projekte und Vorgänge erstellen

MOS'aik kennt drei unterschiedliche Ordnerarten. Mithilfe dieser Ordnerarten können Sie Ihre Projekte organisieren:

- **Projektordner**

In diesem Ordner sollten Sie größere Projekte und Bauakten unterbringen

- **Serviceordner**

Dieser Ordner ist für die Wartung von Anlagen und für Serviceaufträge vorgesehen.

- **Regieordner**

In diesen Ordner können Sie z.B. Kleinaufträge und Regiearbeiten unterbringen.

Weitere Hinweise zu Ordnerarten finden Sie im Themenbereich [Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - MOS'aik Ordner für Vorgänge](#)

Abbildung 6.5. Startseite

Wenn Sie ein **neues Projekt mit einem Vorgang** anlegen möchten, dann wählen Sie im MOS'aik-Ordner **Projekte** den entsprechenden Unterordner und die Projektvorlage, z.B. Projekte | Kalkulation | Angebote und klicken auf die Funktion **Neu**. MOS'aik legt automatisch ein Projekt mit der Vorgangsart **Angebot** an.

Wenn Sie einen Ordner für einen Kleinauftrag anlegen möchten, dann wählen Sie im MOS'aik-Ordner **Regie** den entsprechenden Unterordner und die Projektvorlage, z.B. Regie | Aufträge | Arbeitszettel und klicken auf die Funktion **Neu**. MOS'aik legt dann einen Regieordner mit der Vorgangsart **Arbeitszettel** an.

Sie können aber auch auf der MOS'aik-Startseite per **Schnelleinstieg** eine Projektakte oder einen Ordner mit einem Vorgang anlegen.

Weitere Themen:

- > [Adresse festlegen](#)
- > [Weitere Adressen festlegen](#)
- > [Projektdaten festlegen](#)
- > [Schnelleinstieg](#)

6.3.1. Adresse festlegen

Wählen Sie im Erstellungsdialog **[≡ Datei > Neu [Strg]+[N]]** für Vorgänge und Projekte zunächst die Adresse aus:

- Dazu geben Sie den Kurznamen der Adresse im Feld **Adresse nachschlagen*** ein oder klicken auf den hinterlegten Link und wählen die Adresse im Nachschlagedialog aus:

Abbildung 6.6. Datei > Neu... Dialog

Wenn bei der nachgeschlagenen Adresse eine Lieferadresse hinterlegt ist, wird diese automatisch im rechten Bereich als **Objektadresse** angezeigt. Mit **Objektadressen nachschlagen*** können Sie aber auch eine beliebige Adresse nachschlagen.

Das Feld **Name** der Adresse bzw. Objektadresse ist mehrzeilig und kann bis zu 255 Zeichen enthalten (blaue Markierung, siehe auch [Abschnitt 5.4.1.2.1](#), „Registerkarte "Allgemein" (Adresse)“).

Mit der Schaltfläche (siehe rote Markierung) können Sie die in der Adresse hinterlegten **Ansprechpartner** (bei denen Ort und Straße vorhanden ist) nachschlagen und als Lieferadresse in die Vorgangseigenschaften übernehmen.

Durch ein Häkchen in dem Feld **Objektadresse fest** kann eine Objektadresse fixiert werden, sodass beim späteren Wechseln der Hauptadresse die Objektadresse unverändert bleibt. Wenn die Objektadresse nicht fixiert wird, bleibt beim Wechseln einer Adresse eine bereits **gespeicherte Lieferadresse unverändert**, es sei denn, bei der neu abgerufenen Adresse ist ebenfalls eine Lieferadresse hinterlegt.

Im Feld **Objektadresse** kann außerdem aus einer Liste der **Ansprechpartner** ausgewählt werden, wenn zuvor die Objektadresse festgelegt wurde. Die Ansprechpartner erscheinen nur, wenn mindestens die Straße ausgefüllt wurde. Nach Auswahl eines Ansprechpartners erscheint seine vollständige Adresse in den Feldern der Objektadresse.

Wenn die Anfrage von einem **neuen Interessenten** kommt, können Sie die neue Adresse direkt bei der Projektneuanlage erfassen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Als Stammdresse speichern**. In dem folgenden Dialogbild geben Sie einen Kurznamen (max. 16 Zeichen) für die neue Adresse ein. Mit **OK** wird die neue Adresse in die Adresstabelle übernommen und ein neues Projekt mit dem gewählten Vorgang angelegt.

Abbildung 6.7. Als Stammdresse speichern

Die neue Adresse wird mit dem Adresstyp **Interessant** angelegt.

- Prüfen Sie die Adressdaten der neu angelegten Adresse hinsichtlich aller automatisch vorgenommenen Einstellungen und korrigieren ggf. die Einstellungen in der Adresse und im neuen Projekt.
- Beim Erzeugen eines **auftragsbildenden** Vorgangs (z.B. Auftrag, Rechnung) aus einem Angebot für eine Adresse vom Typ *Interessant* wird die Adresse automatisch auf den Typ *Kunde* geändert.

Ist eine abweichende Rechnungsadresse zum Vorgang hinterlegt, so wird in diesem Fall der Adresstyp der Rechnungsadresse geändert.

Während der Neuanlage eines Projekts können Sie bei Bedarf auch die Daten für eine **neue Anlage** anlegen.

6.3.2. Weitere Adressen festlegen

Bei der Projektneuanlage können Sie eine **Objektadresse** bzw. **Lieferadresse** hinterlegen. Dadurch können Sie Lieferscheine und Arbeitszettel an abweichende Anschriften adressieren.

Sie können eine abweichende Adresse für den Rechnungsempfänger auswählen. Dazu geben Sie den Kurznamen der Adresse ein oder klicken auf **Abweichende Rechnungsadresse nachschlagen** und wählen die Adresse aus.

6.3.3. Projektdaten festlegen

Tragen Sie im Feld *Projektname* einen Namen ein. Unter diesem Begriff finden Sie das Projekt immer wieder und können es weiter bearbeiten. Wenn Sie das Feld leer lassen, vergibt das System automatisch eine fortlaufende Projektnummer. Die Startnummer können Sie im Arbeitsblatt Nummernkreise selbst festlegen (siehe [Abschnitt 5.3.6, „Nummernkreise“](#)).

Im Feld *Bearbeiterkennzeichen* tragen Sie einmal das Bearbeiterkennzeichen ein. Dieses wird je Benutzer abgespeichert und automatisch bei allen neuen Projekten eingetragen.

Projekttyp und Projektvorlage

Aufgrund der zuvor ausgewählten Projektvorlage hat MOS'aik den Projekttyp *Ordner für eine Projektakte* und die Vorlage *Angebot* voreingestellt. Beide Einstellungen sind an dieser Stelle noch änderbar. MOS'aik arbeitet, ähnlich wie Microsoft Word® mit **Vorlagen**. In diesen Vorlagen sind, je nach Geschäftsvorfall schon ganz bestimmte Einstellungen hinterlegt, die dann automatisch in das neue Projekt übernommen werden. Damit wird Ihnen die Arbeit wesentlich erleichtert. Weitere Informationen finden Sie im [Abschnitt 9.4, „Vorlagen“](#).

Vor- / Schlussbemerkungen

Siehe Kapitel [Abschnitt 6.7.2, „Registerkarten „Vor- und Schlussbemerkungen““](#).

6.3.4. Schnelleinstieg

Sie können auch direkt von der **Startseite** aus neue Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Bestellungen (sofern das Erweiterungsmodul Logistik freigeschaltet ist) erstellen. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Link. Es wird ein Projekt mit einer laufenden Nummer erstellt. Verändern Sie nachträglich den Projektnamen und den Kurztext, damit Sie das Projekt später leichter wiederfinden.

6.4. Arbeiten mit den Vorgangsansichten

Die Vorgangsansichten dienen der Bearbeitung von Vorgängen. Ansichtsdetails und verfügbare Funktionen sind teils abhängig von der gewählten Vorgangsart, jedoch entsprechend alle Ansichten dem nachfolgend beschriebenen Muster:

Abbildung 6.8. Beispiel Vorgangsansicht

- MOS'aik lässt es zu, dass Sie mehrere Vorgänge gleichzeitig öffnen. Diese werden auf verschiedenen Registerkarten angezeigt. Im Menüpunkt **Extras > Optionen** können Sie die **Maximale Anzahl der Dokumentfenster** festlegen.
- Die Tastenkombinationen **[Strg] + [Tab]** und **[Strg] + [Umschalt] + [Tab]** unterstützt das Umschalten zwischen den geöffneten Arbeitsblättern von einem Arbeitsblatt zum rechten bzw. linken Nachbarn.
- Mit der Tastenkombination **[Umschalt] + [F9]** können Sie von der Vorgangsansicht auf die Seitenansicht umschalten.

Folgende Abschnitte:

- > [Details zu den Vorgangsansichten](#)
- > [Erfassen in der Vorgangsansicht](#)

6.4.1. Details zu den Vorgangsansichten

Vorgangsansichten dienen der Bearbeitung von **Vorgängen**. In diesem Abschnitt wird der typische Aufbau dieser Ansicht beschrieben. Eine allgemeine Beschreibung zum Einsatz von MOS'aik Arbeitsblätter finden sie unter **Abschnitt 4.1.10, „Arbeitsblätter“**.

Nr.	Element	Beispiel
-----	---------	----------

1	Vorhandenen Vorgang öffnen	<i>Abbildung 6.9. Vorgangsauswahl</i>
----------	-----------------------------------	---------------------------------------

Sobald Sie in den Ordnern Projekte, Service oder Regie auf ein Symbol klicken, öffnet sich eine Liste mit den zum Symbol gehörenden Vorgängen.

- Sie können beispielsweise auch auf der Startseite die Links **Alle Vorgänge** oder **Von mir bearbeitete Vorgänge** auswählen.

Abbildung 6.9. Vorgangsauswahl

Nr. Element Beispiel

- Das Ergebnis ist in jedem Fall ähnlich; es werden jedoch unterschiedliche Filter zur Anzeige der Vorgänge voreingestellt.
- In der Liste können Sie einen Vorgang markieren und mit **Bearbeiten** [F4] öffnen.

2 / 3 **Vorgang bearbeiten**

Um einen Vorgang aus dieser Tabellenansicht auszuwählen und in die Ansicht zur Vorgangsbearbeitung zu gelangen markieren Sie mit einem einfachen Mausklick auf die erste (dunkel hinterlegte) Spalte der Tabellenzeile mit dem gewünschten Vorgang. Es erscheint ein Zeilenmarker und die Zeile wird farbig hinterlegt.

- Öffnen Sie den gewählten Vorgang mit der Funktion **Bearbeiten** [F4]. Alternativ geht das auch direkt mit einem schnellen [Doppelklick] auf den Zeilenmarker.

Abbildung 6.10. Vorgangsansicht

Die verschiedenen Bereiche der jetzt angezeigten Vorgangsansicht werden nachfolgend erläutert:

1 Kopfbereich

Im Kopfbereich der Vorgangsbearbeitung werden wichtige Grundeinstellungen zum aktuellen Vorgang angezeigt. Dazu gehören beispielsweise die Adresse, der zugeteilte Mitarbeiter, Kalkulationseinstellungen oder Beleginformationen.

Kennzeichen

- **Felder mit Stern***
In den mit einem * gekennzeichneten Feldern können Sie durch **[Anklicken]** der Feldbezeichnung oder mit **[F5]** Informationen **nachschlagen**.
- **Felder mit Doppelstern****
Bei Feldern mit ** wird beim **[Anklicken]** eine **Funktion** aufgerufen, wie z.B. die Projekte angezeigt, ein Ordner zur Dateiauswahl geöffnet oder z.B. eine Telefonverbindung (natürlich nur bei eingerichteter Technik) aufgebaut.
- **Feld mit hellgrauem Hintergrund**
Hellgrau hinterlegte Informationen sind rein informativ und können nicht geändert werden.

Felder

Nr.	Element	Beispiel
	<ul style="list-style-type: none"> • Anschrift* <ul style="list-style-type: none"> • 1. Zeile der Anschrift (Name1) Anrede einer Firma oder Person (z.B. Herr, Frau, Firma, ...). • 2. Zeile der Anschrift (Name2) Name der Adresse (z.B. Anja Adler AG). <p>Brillensymbol öffnet Editor zur mehrzeiligen Eingabe von Adressnamen (max. 255 Zeichen):</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 3. Zeile der Anschrift (Name3) Namenszusatz (z.B. Wohnungsbaugesellschaft). <p>Alternativ zum Namenszusatz kann hier auch ein Ansprechpartner erfasst werden. Der Name des Ansprechpartners muss vollständig (mit Anrede und Name, wie in der Adresse hinterlegt) angegeben werden, z.B. "Herr Peter Meier". Siehe auch den Punkt Abschnitt 6.7.3, „Registerkarte "Anschrift"“.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Straße Straße und Hausnummer (z.B. Adalbertsteinweg 112). • PLZ Postleitzahl / PLZ (z.B. 52070). • Ort Ortsname (z.B. Aachen). 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Projektakte* <ul style="list-style-type: none"> • Projektname und Link zur Projektakte des Vorgangs (z.B. 2021.00011). • In der Projektakte wird das gesamte Projekt mit allen Vorgängen und Detailinformationen erfasst. Von hier aus können Sie auf alle Vorgänge, Daten und Dokumente des Projektes zugreifen. • Bei der Beschriftung handelt es sich, einheitlich für alle Vorgangs- und Ordnerarten, um einen Link zum Öffnen der Projektakte. Alternativ öffnen Sie diese auch mit <code>[Strg]+[Klick]</code> auf den Projektnamen. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Telefon* <ul style="list-style-type: none"> • Telefonnummer der Adresse mit direkter Anwahl (falls eingerichtet, z.B. +49 241 23304). 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kurztext <ul style="list-style-type: none"> • Vorgangstitel oder Kurzbeschreibung (Hier z.B. Vorgangsbearbeitung). 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Abgabefrist <ul style="list-style-type: none"> • Datum der Angebotsabgabe 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Zschl.-Frist <ul style="list-style-type: none"> • Zuschlagsfrist bzw. letztes mögliches Datum für eine Angebotsabgabe 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Status* <ul style="list-style-type: none"> • Aktueller Status des Vorgangs [<i>Offen, Bestätigt, Storniert, In Arbeit, Übermittelt, Fakturierbar, Ausgeführt, Abgeschlossen, ...</i>]. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kalkulationsart* 	

Nr.	Element	Beispiel
	<ul style="list-style-type: none"> • Art der Vorgangskalkulation (z.B. EK+Zuschlag) • Lohn EK* • Lohnselbstkosten (z.B. 40,6700 €) • 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Die Felder <i>Lohn VK</i> und <i>Lohn EK</i> werden mit den in der Vorgangsvorlage voreingestellten Feldern <i>Lohnkostenpreis</i> und <i>Lohnerlöspreis</i> gefüllt.</p> <p>Ohne Voreinstellung in der Vorlage, werden die Felder <i>Lohn VK</i> und <i>Lohn EK</i> mit den Werten des Lohntarifs Standard gefüllt. Wenn in einer Gliederung ein bestimmter Lohntarif festgelegt wurde, wird dieser Lohntarif bei der Kalkulation verwendet!</p> </div>
	<ul style="list-style-type: none"> • Lohn VK* • Verrechnungssatz (z.B. 43,9200 €) • 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Die Felder <i>Lohn VK</i> und <i>Lohn EK</i> werden mit den in der Vorgangsvorlage voreingestellten Feldern <i>Lohnkostenpreis</i> und <i>Lohnerlöspreis</i> gefüllt.</p> <p>Ohne Voreinstellung in der Vorlage, werden die Felder <i>Lohn VK</i> und <i>Lohn EK</i> mit den Werten des Lohntarifs Standard gefüllt. Wenn in einer Gliederung ein bestimmter Lohntarif festgelegt wurde, wird dieser Lohntarif bei der Kalkulation verwendet!</p> </div>
	<ul style="list-style-type: none"> • MFaktor EK • Materialfaktor für den Einkaufspreis (z.B. 1) • MFaktor VK • Materialfaktor für den Verkaufspreis (z.B. 1,26) • Adresse • Adresskurzname und Link zur Adresse (s.o., z.B. adler). • Durch direkte Eingabe bzw. Nachschlagen [F5] einer abweichenden Adresse kann die Vorgangsadresse geändert werden. • Insofern über die Vorgangseigenschaften noch keine Rechnungsadresse oder Lieferadresse (auch: Lieferadresse bzw. Objektadresse) erfasst wurde, wird die Vorgangsadresse auch für diese Felder verwendet. • 	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Beachten Sie bei Änderungen der Vorgangsadresse, dass die Rechnungs- bzw. Buchungsadresse innerhalb von (aufbauenden) Abrechnungsketten nicht wechselt, da das Verbuchen des Vorgangs sonst abgelehnt wird (Meldung: "<i>Der Vorgang (...) kann nicht verbucht werden. Die Buchungsadresse des Vorgangs (...) weicht von der Buchungsadresse der bisherigen Rechnungen der Abrechnungskette ab.</i>"). Nur bei eigenständigen Rechnungen, Wartungsrechnungen, Barrechnungen und Gutschriften sind abweichende Adressen zulässig.</p> </div>

Nr. Element Beispiel

- Zeichen
 - Bearbeiterkurzzeichen (z.B. MOS)
- Beleg-Nr.
 - Belegnummer (wird erst beim buchenden Druck vergeben)
- Belegdatum
 - Datum des Belegdrucks
- **2** **Gliederungen/Positionen**

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Position 1					Maler- und Tapezierarbeiten	1.659,92 €	1.659,92 €
Set	1.001	m-ab 004	48	m³	mit Folie und Papier abdecken, Stösse der Folie verkleben und alles nach Gebrauch entfernen	2,88 €	138,24 €
Lohn		Standard	3,5	Min			2,56 €
Artikel		m-ab 001	1,1	m²	Abdeckpapier 130 g Hergestellt nach neuesten umweltverträglichen Verfahren durch die Firma Hellweg GmbH	0,13 €	0,14 €
Artikel		m-ab 010	1,1	m²	Abdeckfolie Type 30 Hergestellt nach neuesten umweltverträglichen Verfahren durch die Firma Hellweg GmbH	0,06 €	0,07 €
Artikel		m-ab 090	2,2	m	Klebeband	0,05 €	0,11 €

In der Vorgangsgliederung stellen Sie, je nach Vorgangsart, ihre angebotenen, benötigten oder zu bestellenden Artikel und Leistungen auf:

- Damit Sie so viele Informationen wie möglich auf dem Bildschirm sehen, empfehlen wir, ggf. die Navigationsleiste, die Seitentittleiste und den Vorgangskopf auszublenden.
- Über den Link **Detailansichten »** können Sie weitere Anzeigebereiche ein- und ausblenden (siehe unten).
- Wenn Sie in einem Tabellenfeld der Gliederungen stehen, können Sie mit der Tastenkombination **[Strg] + [+]** eine leere Zeile einfügen. Mit **[Strg] + [-]** können Sie eine Zeile löschen.
- In den meisten Tabellenfeldern können Sie mit **[F5]** nachschlagen, z.B. die Preiseinheit (*Einh*), das Sachkonto (*Kto*), etc.
- Das Zeichen ... in der Spalte *Kennung* markiert die nächste freie Eingabezeile.
- Durch einen Rechtsklick in die Tabelle der Positionen können Sie **Spalten ein- oder ausblenden** und sich damit als Benutzer eigene Ansichten erstellen, z.B. die Spalte *FP VK* mit dem "Festpreis VK" oder *L, B, H* mit Länge, Breite und Höhe usw.
- Beim Erfassen eines **Kurztextes** für eine Gliederungsposition wird dieser automatisch in die **Beschreibung** der Projektgliederung kopiert, sofern diese noch leer ist.
- **Schriftart einstellen**
 - Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in die Tabelle und stellen die Schriftart ein.
 - Mit **≡ Ansicht > Restaurieren** können Sie wieder den Standard herstellen.

- **Spalten anspringen**

Mithilfe der Taste **[ESC]** kann die aktive Positionszeile markiert werden und dann durch Tippen des Anfangsbuchstabens einer Spaltenüberschrift direkt zur nächsten Spalte mit dem eingetippten Anfangsbuchstaben gesprungen werden.

Nr.	Element	Beispiel
-----	---------	----------

- **Absatzeigenschaften**

Die Absatzeigenschaften einer Gliederungsposition erreichen Sie mit einem Rechtsklick über das Kontextmenü. Rufen Sie die Funktion Absatzigenschaften... auf.

Die Absatzformate **Abstand...**, **Absatzkontrolle** und **Absatzvorschub** werden beim Druck berücksichtigt.

Weitere Details finden Sie im [Moser FAQ](#).

Abbildung 6.11. Absatzeigenschaften

Die gewählte **Hintergrundfarbe** erscheint in der Positionstabelle und beim Druck.

Im Feld **Im Inhaltsverzeichnis anzeigen** können die Werte *<Automatisch>* (Standardeinstellung), *Nie* und *Immer* ausgewählt werden. Die Einstellung steuert den individuellen Aufbau eines optional gedruckten Inhaltsverzeichnisses (siehe dazu auch [Abschnitt 6.6.3, „Inhaltsverzeichnisse und Zusammenstellungen“](#)). Sie können auf diese Weise globale Einstellungen der Vorgangseigenschaften oder aus dem Druckdialog für die hier gewählte Position und alle darin enthaltenen Gliederungen ändern. Beispielsweise können Sie so ausgewählte Gliederungsebenen unabhängig von globalen Einstellungen explizit für eine Ausgabe in einem Inhaltsverzeichnis auswählen (*Immer*) oder davon ausschließen (*Nie*).

- **Berechnung der Menge**

Bei einer Eingabe in den Feldern **L**, **B**, **H** (Länge, Breite, Höhe) wird daraus automatisch die Menge (Spalte **Mge**) ermittelt.

Im Feld **Mge** (Menge) kann eine **Berechnung** (z.B. $3 * 4$) eingegeben werden.

- **Darstellung des GP (Gesamtpreis)**

In der Spalte **GP** (Gesamtpreis) der Kundenvorgänge wird der Preis in Abhängigkeit vom **Preismodus** (Gliederungseigenschaften) angezeigt. Bei entsprechender Einstellung wird "N.E.P." oder (z.B. bei "Optional") der Preis in eckigen Klammern **[33,99]** gezeigt oder der GP fehlt ganz.

- Die Spalte **FP VK** enthält den **Festpreis VK**

- Die Spalte **Mge** wird entsprechend der Anzahl Dezimalstellen formatiert

- In Kundenvorgängen wie Aufträgen, Arbeitszetteln, Rechnungen, Anzahlungsrechnungen, Zwischenrechnung usw., kann die Spalte **AMge** mit der Gesamtauftragsmenge eingeblendet werden, z.B. zum Vergleich mit der bereits fakturierten Menge.

- Um **Datensätze zu verbergen**, stellen Sie auf eine Zeile ein und wählen mit der rechten Maustaste Projektdatensatz verbergen]. Auf diese Weise verborgene Datensätze werden in grauer Schriftfarbe gezeigt und bei Ausdrucken und Exporten nicht berücksichtigt.

- **Preisoptionen**

Nr. Element Beispiel

Über das Menü **≡ Ansicht > Einblenden** können Preisoptionen für die Positionen ein- oder ausgeschaltet werden.

- Wenn Sie eine der Optionen **Preis hervorheben ...** aktivieren, werden die betreffenden Positionen in der Vorgangsansicht **rot** dargestellt.

Wenn Sie die **Preise (und Zeiten) im Hintergrund kalkulieren** lassen, werden große Vorgänge praktisch ohne Zeitverzögerung geöffnet. Die Werte in den Preisspalten und die Zeiten erscheinen dann erst nach einer gewissen Zeit. Bemerkbar macht sich das aber erst bei Vorgängen mit vielen Positionen.

Abbildung 6.12. Einblenden

• **3 Funktionsleiste**

In der Funktionsleiste werden Ihnen Funktionen zum aktuellen Vorgang angeboten:

- Das Angebot an Funktionen orientiert sich an der aktuellen Vorgangsart.
- Mit den Pfeilsymbolen (z.B. neben **Weitere Schritte**) können Sie die einzelnen Themenbereiche schließen und wieder öffnen.
- Alle Vorgangsansichten enthalten die Funktion **Drucken & Verbuchen** » . Damit kann ein Vorgang direkt verbucht und/oder mit direkter Layout-Auswahl gedruckt werden.
- Mit der Funktion **Workflow anzeigen...** werden alle Vorgänge des Projekts gezeigt. Der aktive Vorgang wird durch **Fettdruck** hervorgehoben (siehe auch [Abschnitt 6.5.3, „Der Workflow“](#)).
- Innerhalb der Arbeitsblätter werden Ihnen die wichtigsten Funktionen mit den Funktionstasten angezeigt (tastaturorientiertes Arbeiten). Ebenfalls sehen Sie unter **Siehe auch** sogenannte Hyperlinks zu artverwandten Themen bzw. weiteren ausführbaren Funktionen.
- Mit der Funktion **Notizen & Termin** » **Neue Notiz anlegen...** können Sie eine neue Notiz anlegen oder bereits angelegte Notizen ansehen.
- Beim Bearbeiten von Aufträgen kann unter **Weiterführende Links** die Liste der Arbeitszettel zum Auftrag abgerufen werden.
- Im Bereich **Vorgang** kann unter **Weitere Funktionen** » eine E-Mail für einen Ansprechpartner der Adresse erstellt werden (siehe dazu auch [Abschnitt 14.3, „E-Mail Funktionen“](#)).

Nr. Element Beispiel

- Im Bereich **Datensatz** stehen verschiedene Funktionen für die Positionsliste zur Verfügung. So können Sie z.B. neue Artikel, Sets oder Jumbos als Stammdaten übernehmen. Lesen Sie dazu mehr in den entsprechenden Abschnitten der Kapitel [Abschnitt 5.4, „Stammdaten“](#) und [Abschnitt 9.3, „Jumbos“](#).

• **4 Summenzeile**

Zahlungsart*	GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug	1.659,92 €	1.659,92 €		1.659,92 €	215,38 €	1.875,30 €

Unterhalb der Vorgangsgliederung finden Sie den **Fußbereich** bzw. **Summenblock**:

- Bei einigen Vorgangsarten ist auch dieser Bereich über einen Doppelklick einklappbar.
- Legen Sie im Feld **Zahlungsart*** die gewünschte **Zahlungsart** fest.
- Über das **[x]** hinter dem Eingabefeld kann die Zahlungsart entfernt werden.
- In der Summenzeile der kundenorientierten Vorgangsansichten befindet sich u. a. neben der **GP Summe** das Feld mit der **rabattfähigen** Summe, auf welches sich der Ab-/Zuschlag **± % *** aus der Summenzeile bezieht.

Das Thema **Rabattsperre** ist beispielsweise unter folgenden Themen beschrieben:

- [Abschnitt 5.4.1.2, „Adressen bearbeiten“](#)
- [Abschnitt 5.4.2.2, „Artikel bearbeiten“](#)
- [Abschnitt 5.4.2.5, „Komponenten \(Rohstoffe\)“](#)
- [Abschnitt 5.4.3.2, „Set bearbeiten“](#)
- Das Feld **Netto** zeigt den aktuellen Nettoverkaufspreis an.
- Das Feld **USt.** zeigt den aktuellen Umsatzsteuerbetrag an.
- Das Feld **Brutto** zeigt den aktuellen Bruttoverkaufspreis an.

• **5 Artikelbezugsquellen**

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh.	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen
rieserhuber				0,05 €	20,00%	0,04 €	Listenpreis	

In der Tabelle mit den Artikelbezugsquellen können Sie z.B. in einem Angebot die Artikel EK-Preise verschiedener Lieferanten als Kalkulationsbasis vergleichen:

- Öffnen Sie den Bereich **Detailansichten » Artikelbezugsquellen** über den Link im Bereich **Gliederungen/Positionen** (siehe oben).
- Eine weiterführende Beschreibung finden Sie unter den Themenbereichen **Logistik** und **Kalkulation**.
- **6 Kalkulationsdetails**

Nr. Element Beispiel

- Öffnen Sie den Bereich **Detailansichten » Kalkulationsdetails** über den Link im Bereich *Gliederungen/Positionen* (siehe oben).
- Eine weiterführende Beschreibung finden Sie z.B. unter dem Themenbereich [Lohnkalkulation](#).

Übersicht 6	
Modus *	Normal
Kennung	Artikel
OZ	
Nummer	m-ab 050
Menge	2,2 m
Verbrauch	2,2 m
= % VK	
EK Total	0,09 €
VK Total	0,11 €
Zuschlag	22,22%
Material	
LP/Einh	0,0500 €
Bez.-Rab.	20,00%
EK/Einh	0,0400 €
EK Total	0,09 €
VK Total	0,11 €
Faktor	1,22
Lohn	
EK Total	0,00 €
VK Total	0,00 €
Vsatz / h	0,00 €
Rest	
EK Rohst.	0,00 €
VK Rohst.	0,00 €
EK Sonst.	0,00 €
VK Sonst.	0,00 €
Zeit	
Min/Einh	0
Zeit Ges.	0
Manntage	0,0
Leistg. / h	0,00 m
DB	
DB I	0,02 €
DB I / h	0,00 €
DB I %	18,18%
DB II	0,02 €
DB II / h	0,00 €

• **7 Detailansichten**

Mit der Funktion **Detailansichten »** im Bereich *Gliederungen/Positionen* (siehe oben) können Sie die die Tabellen mit den "Artikelbezugsquellen" und "Kalkulationsdetails" einblenden:

- Setzen oder entfernen Sie dazu die jeweiligen Häkchen.
- Eine Beschreibung der Bereiche *Kalkulationsdetails* und *Artikelbezugsquellen* finden Sie weiter oben.

6.4.2. Erfassen in der Vorgangsansicht

Die MOS'aik-Projektverwaltung bietet Ihnen verschiedene Erfassungs- und Ansichtsformen, wie z.B. die Vorgangsansicht und die Projektaktenansicht an.

Standardmäßig wird für die Bearbeitung von Vorgängen die Vorgangsansicht geöffnet:

Abbildung 6.13. Vorgangansicht

Über den Link **Projektakte**** gelangen Sie aus der Vorgangansicht direkt in die **Projektakte**.

- Alternativ können Sie unter **Siehe auch** und dort **Listen & Strukturansichten** » zur *Akte des Projekts*, zur *Akte des Kunden* sowie zu weiteren Ansichten und Arbeitsblättern wechseln.

Weitere Themen:

- > [Einfügen von Gliederungen](#)
- > [Einfügen von Artikeln](#)
- > [Einfügen von Sets](#)
- > [Einfügen von Texten](#)
- > [Einfügen von Bildern / Dokumenten](#)
- > [Einfügen und Anzeigen von Checklisten](#)
- > [Artikel aus externen Datenbanken übernehmen](#)

6.4.2.1. Einfügen von Gliederungen

Wenn Sie eine Gliederung (**Titel**, **Position**, **Artikel**, **Sets**, **Texte**, ...) in einen Vorgang einfügen möchten, gibt es mehrere Möglichkeiten:

- Wenn Sie am Ende einer Gliederung eine weitere einfügen möchten, stellen Sie auf eine der Absatzmarken "»" oder "*" ein und wählen im Bereich **Einfügen** die entsprechende Gliederung aus.
- Wenn Sie in vorhandenen Gliederungen eine weitere einfügen möchten, stellen Sie auf eine Zeile oder auf ein Feld innerhalb einer Zeile und wählen im Bereich **Einfügen** die entsprechende Gliederung aus. Die neue Gliederung wird vor dem markierten Datensatz eingefügt.

Alternativ stehen Ihnen zum Einfügen auch folgende Symbole in der Symbolleiste zur Verfügung:

Symbolleiste	Beschreibung
A	Artikel einfügen
S	Set einfügen
T	Text aus der Textetabelle einfügen

Auf den Absatzmarken in der Spalte **Beschreibung** können Sie einen neuen Hinweistext erfassen.

Den **Beschreibungstext** einer Gliederung können Sie in den Eigenschaften der Gliederung formatieren oder Sie stellen auf die Beschreibung ein und drücken die Tastenkombination **[Umschalt] + [F2]**. Siehe auch den Punkt **Abschnitt 5.4.4.1, „Formatierte Texte (RTF)“**.

Mit den Pfeilen in der Symbolleiste können Sie einzelne Zeilen nach oben und unten verschieben. *Achten Sie dabei unbedingt auf die Einhaltung von unter- und übergeordneten Gliederungen!*

Die Möglichkeiten zum **Vorfiltern** in den Vorgangsansichten nach Artikel, Sets, Texten und Maschinen sind unter dem Punkt **Abschnitt 5.7.12, „Vorfiltern in den Vorgangsansichten“** beschrieben.

6.4.2.2. Einfügen von Artikeln

Sie können Artikel am aktuellen Zeilenmarker einer Vorgangsgliederung auf folgende Weisen einfügen:

1. Rufen Sie die Funktion **Einfügen > Artikel...** auf, um einen Artikel an der aktuellen Gliederungsposition einzufügen.

Es öffnet sich ein Nachschlagedialog für Artikel. Suchen Sie hier den gewünschten Artikel, klicken ihn mit der Maus an und **übernehmen** ihn in den Vorgang.

- Ggf. erscheint anschließend das Artikel-**Eigenschaften**-Dialogfenster. Hier geben Sie z.B. die Menge ein und können weitere Einstellungen vornehmen. Mit **[OK]** kehren in die Vorgangsansicht zurück. Das Dialogfenster der Artikeleigenschaften erreichen Sie erneut durch einen Doppelklick in das graue Feld vor einem Artikel oder über die Funktion **Datensatz > Eigenschaften...** **[F4]**.

Einheitsmenge

Wenn Sie in den Artikelstammdaten bei einem Artikel im Feld *Einheitsmenge* einen Wert eingetragen haben, dann erscheint dieses Dialogfenster nicht. Vielmehr wird der Wert als Voreinstellung in die Menge übernommen. Ebenfalls wird beim direkten Einfügen eines Artikels in der Gliederung die hinterlegte Einheitsmenge automatisch als Menge übernommen.

- Zum leichten Finden der richtigen Artikel stehen Ihnen verschiedene Suchkriterien zur Verfügung. Diese werden im **Abschnitt 5.7, „Such- und Filterfunktionen“** erklärt.
 - Sie können im Nachschlagedialog auch mehrere Artikel hintereinander mit der **[Umschalt]**-Taste oder einzelne Artikel mit der **[Strg]**-Taste markieren. Bei Anwendung der **[Strg]**-Taste werden die Datensätze in der gleichen Reihenfolge übernommen, in der sie markiert wurden.
2. Geben Sie die Artikelnummer direkt in der Spalte **Nummer*** ein und beenden Sie die Eingabe mit der Taste **[Tab]** oder **[Enter]**. Die Artikelmenge können Sie anschließend in der Spalte **Menge** der Vorgangsansicht erfassen.
3. Klicken Sie in die Spalte **Nummer** und rufen Sie die Funktion **Nachschlagen** **[F5]** auf, um einen Artikel auszuwählen.

- Das Nachschlagen von Artikeln mit [F5] kann in den Spalten *Matchcode*, *Kurztext* und *Beschreibung* in allen Erfassungszeilen (Absatzmarken, Leerzeilen) erfolgen, inklusive der zuvor beschriebenen Vorfiltrierung.

Die Artikelmenge können Sie anschließend in der Spalte *Menge* der Vorgangsansicht erfassen.

Der **Beschreibungstext** eines Artikels kann mit dem RTF-Editor (z.B. farbig) gestaltet werden (siehe auch [Abschnitt 5.4.4.1, „Formatierte Texte \(RTF\)“](#)).

6.4.2.3. Einfügen von Sets

Die im Abschnitt [Abschnitt 6.4.2.2, „Einfügen von Artikeln“](#) beschriebene Vorgehensweise gilt gleichermaßen für das Einfügen von Leistungen. Nur gibt es hier keine Voreinstellungen für die Menge.

6.4.2.4. Einfügen von Texten

Der Abruf von **Texten aus der Texttabelle** geht ähnlich. Auch hier erscheint ein Nachschlagedialog, in dem Sie den gewünschten Text aussuchen und übernehmen.

MOS'aik unterstützt bei allen Textfeldern formatierten Text (RTF). Klicken Sie den Text in der *Beschreibungsspalte* an und öffnen mit [F4], [Umschalt]+[F2] oder über das Kontextmenü (Rechtsklick) *Zoom..* das RTF-Textfenster. Weitere Informationen zur Arbeit mit dem RTF-Textfenster finden Sie in [Abschnitt 5.4.4.1, „Formatierte Texte \(RTF\)“](#).

Wenn Sie einen **Hinweistext einfügen** möchten, stellen Sie auf ein Feld in einer Zeile ein und wählen *Einfügen* > *Text* > *Hinweistext*.

6.4.2.5. Einfügen von Bildern / Dokumenten

Im Bereich **Einfügen** der Funktionsleiste können Sie über **Weitere »** ein Bild von einem Scanner oder einer Kamera direkt in den aktuellen Vorgang übernehmen. Alternativ geht das auch über das Menü *Einfügen* > *Bildverknüpfung ...* oder *Einfügen* > *Dokumentverknüpfung ...*.

Sie können aber auch in der Spalte *Kennung* einer Gliederung den Wert *Bild* oder *Dokument* eingeben, auf die Spalte *Nummer* einstellen und mit [F5] die gewünschte Datei auswählen. Mit [Strg]+[Linke Maustaste] bzw. [Strg]+[F5] können Sie diese anschließend im integrierten Browser betrachten.

Die Eigenschaften von Bildern und Dokumenten können über die Funktion **Datensatz Eigenschaften...**, mit der Taste [F4] oder durch einen Doppelklick auf den Zeilenmarker zum Bearbeiten geöffnet werden:

Abbildung 6.14. Objekteigenschaften

Im **Kurztext** können Sie beispielsweise einen Namen für das Bild oder Dokument angeben sowie über die **Beschreibung** weitere Details dokumentieren.

Druckmodus

Weiterhin können Sie hier Bilder und Dokumente über den **Druckmodus** *Als Anhang* festlegen und diese damit dann entweder **getrennt vom Beleg separat ausdrucken** oder beim Versenden eines Belegs als **E-Mail Anhang** anfügen. Wie Sie den Anhangdrucker richtig einrichten erfahren Sie im [Moser FAQ](#).

Mit der Standardauswahl *Integriert* wird das Objekt dagegen als Teil der Gliederung festgelegt. In diesem Fall wird das Objekt nur zusammen mit dem Beleg gedruckt. Dazu muss das Objekt in der Vorgangsgliederung jedoch oberhalb oder auf der gewählten **Aufgliederungsgrenze** abgelegt sein. Typischerweise können für den integrierten Druck nur Bilder sowie Dokumente im RTF oder Microsoft Word®-Format verwendet werden.

6.4.2.6. Einfügen und Anzeigen von Checklisten

Sie können einem Arbeitszettel für Service oder Regie zur Dokumentation oder als strukturierte Arbeitsanleitung eine oder mehrere **Checklisten** zufügen. Die hinterlegten Formulare können vom Mitarbeiter mithilfe der **Mobilen Kundeneinsätze** von MOSER 'allround' aktiv ausgefüllt und abgespeichert werden.

Beispiele für Checklisten

- Einsatzberichte
- Abnahmeprotokolle
- Prüfprotokolle
- Wartungsprotokolle
- Messberichte
- Montageanleitungen
- ...

Über das Menü **☰ Einfügen > Checklistenverknüpfung ..** können Sie eine **vorbereitete Checklistenvorlage** aus dem entsprechenden **Dateiablageordner** in den aktuellen Vorgang übernehmen.

Sie können aber auch in der Spalte **Kennung** einer Gliederung den Wert **Checkliste** eingeben, auf die Spalte **Nummer** einstellen und mit **[F5]** die gewünschte Datei auswählen.

Die Eigenschaften von Checklisten können über die Funktion **Datensatz Eigenschaften...**, mit der Taste **[F4]** oder durch einen Doppelklick auf den Zeilenmarker zum Bearbeiten geöffnet werden:

Abbildung 6.15. Eigenschaften Checkliste

Im **Kurztext** können Sie beispielsweise einen Namen angeben sowie über die **Beschreibung** weitere Details dokumentieren.

Abbildung 6.16. Checklisten im Arbeitszettel einfügen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einheit	Kurztext	Beschreibung	EP	GP
Checkliste		\\checklisten\checkliste pr...			Checkliste Prüfung elektrische Anlagen	Checkliste zur Prüfung elektrischer Anlagen		0,00 €

Checklisten können natürlich auch innerhalb von Gliederungen eingesetzt werden.

Da der Gliederungskontext bei der Bearbeitung einer Checkliste nicht mehr ersichtlich ist, ist zu empfehlen, in diesem Fall die Felder **Kurztext** und **Beschreibung** entsprechend zu ergänzen!

Ausgefüllte Checklisten als Anhang drucken

Ausgefüllte Checklisten können als Anhang [gedruckt](#) oder [versendet](#) werden.

Mit **[Strg]+[Linke Maustaste]** bzw. **[Strg]+[F5]** auf die Spalte **Nummer** einer Checkliste kann diese im internen Browser angezeigt werden:

Abbildung 6.17. Checklisten im Arbeitszettel anzeigen

Checklisten vs. PDF-Anlagendokumente

Weiterhin stehen in MOS'aik auch die sogenannten **PDF-Formulare als Anlagendokumente** für den Einsatz im Rahmen von Arbeitszetteln mit Anlagenbezug sowie im **Mobiler Service** zur Verfügung. Diese sind jedoch nicht kompatibel mit den hier beschriebenen Checklisten.

6.4.2.7. Artikel aus externen Datenbanken übernehmen

Wenn Sie ein umfangreiches Artikelsortiment einsetzen, müssen Sie dieses Sortiment nicht komplett in Ihre Hauptdatenbank speichern.

Sie können das komplette Artikelsortiment (z.B. bei einem DATANORM-Import) in eine "externe MOS'aik-Datenbank" auslagern. Anschließend übernehmen Sie nur die aktuell benötigten Artikel aus der externen MOS'aik-Datenbank in Ihre Hauptdatenbank. Voraussetzung ist, dass die externe MOS'aik-Datenbank die gleiche Version wie die Hauptdatenbank hat.

U. a. sparen Sie damit Platz auf der PC-Festplatte und Zeit bei der Bearbeitung der Artikeldaten.

Klicken Sie in der Artikelsuchliste auf **Externe Datenbank öffnen...** und wählen die externe MOS'aik-Datenbank aus. Anschließend werden die Artikel der externen Datenbank aufgelistet.

Das automatisch aktivierte Kontrollkästchen **Externzugriff aktivieren** zeigt, dass eine externe Datenbank im Zugriff ist.

Abbildung 6.18. Stammdaten | Verwaltung | Artikelsuchliste

Sie können die markierten bzw. ausgewählten Artikel mit der Funktion **In Artikelstamm kopieren...** aus der externen Datenbank in die Hauptdatenbank einfügen.

Mit der Funktion **Artikelstamm aktualisieren...** werden die in der externen Datenbank markierten und bereits in der Hauptdatenbank enthaltenen Artikel aktualisiert. Die Bestandsdaten bleiben dabei unverändert erhalten.

Bei der Übernahme von Artikeln aus externen Datenbanken werden auch die Artikelspezifikationen übernommen (siehe Artikelstammdaten, Registerkarte **Spezifikationen**). Gegebenenfalls in der zentralen Datenbank vorhandene Spezifikationen werden überschrieben.

Besonderheit EAN

Bei der Übernahme eines Artikels aus einer externen Datenbank wird geprüft, ob die EAN des Artikels bereits bei anderen Artikeln der Hauptdatenbank vorkommt. Falls ja, wird bei jedem dieser Artikel auf der Registerkarte Lieferanten eine Kondition mit den Artikeldaten (**Lieferant, Bestellnummer, EK** usw.) aus der externen Datenbank angelegt.

Wenn die externe Datenbank zu einem Artikel keine Bestellnummer enthält, wird die Artikelnummer in das Feld **Bestellnummer** eingefügt.

Sie können auch Artikel der externen MOS'aik-Datenbank wie gewohnt **In den Warenkorb legen** [F12] und anschließend in ein Projekt übernehmen. Falls die Artikeldaten des in den Warenkorb gelegten Artikels noch nicht in der Hauptdatenbank enthalten sind, werden die Daten dieses Artikels automatisch in die Hauptdatenbank eingefügt.

Mit der Funktion **In einen Vorgang kopieren** » erhalten Sie eine Auswahl über die derzeit geöffneten Vorgänge und können den ausgewählten Artikel in einen Vorgang übernehmen.

6.5. Projektvorgänge bearbeiten

Hier finden Sie Beschreibungen zum Anlegen, Kopieren, Stornieren, Verschieben und Löschen von Vorgängen. Außerdem werden Verfahren zur Nummerierung und zur Aktualisierung von Vorgängen bzw. Projekten vorgestellt.

Zugehörige Themen:

- > [Neue Vorgänge anlegen](#)
- > [Projektvorgänge kopieren / umwandeln](#)
- > [Der Workflow](#)
- > [Projektvorgang stornieren und erneut bearbeiten](#)
- > [Verschieben von Vorgängen](#)
- > [Löschen von Vorgängen](#)
- > [Vorgang nummerieren \(Ordnungszahlen\)](#)
- > [Projektvorgang aktualisieren](#)

6.5.1. Neue Vorgänge anlegen

Neue Vorgänge können Sie mit ☰ Datei > Neu [Strg] + [N] anlegen:

Abbildung 6.19. Neuer Vorgang

Typischerweise wählen Sie zunächst eine [Vorgangsvorlage](#) für den neuen Geschäftsvorfall sowie die Adresse Ihres Kunden aus.

- **Vorlage**

Über die Vorlage wählen Sie indirekt eine Vorgangsart sowie ggf. weitere betriebliche Voreinstellungen aus (siehe auch [Abschnitt 9.4, „Vorlagen“](#)).

Ausgeblendete oder als gelöscht markierte Vorgangsarten werden nicht zur Auswahl angeboten. Siehe dazu auch [Moser FAQ - Stammdaten ausblenden](#).

- **Feld Auftragsnummer**

Bei der Einstellung "Neu" wird im neuen Vorgang eine neue [Auftragsnummer](#) vergeben.

Bei der Einstellung "Automatisch" wird bei Aufträgen eine neue Auftragsnummer vergeben, bei Angeboten wird keine Auftragsnummer vergeben; Für andere Vorgangsarten kann eine im Projekt vorhandene Auftragsnummer ausgewählt werden.

Neuer Vorgang zu einem bestimmten Auftrag

Zur Zuordnung eines neuen Vorgangs zu einem bestimmten Auftrag wählen Sie zuerst mit Projekt nachschlagen das Projekt aus und anschließend eine zum Projekt gehörende Auftragsnummer.

- Die ausgewählte Auftragsnummer wird in den neu erstellten Vorgang übernommen und dort zusätzlich als Quellbelegnummer vermerkt.

Sie können aber auch direkt eine Auftragsnummer (und damit automatisch ein Projekt) nachschlagen, ohne vorher ein Projekt ausgewählt zu haben.

Wenn Sie in einem laufenden Projekt z.B. **Regiearbeiten** ausführen, können Sie einen neuen **Arbeitszettel** mit neuer Auftragsnummer in das Projekt einfügen, sodass die aus dem Arbeitszettel erstellte Regieabrechnung nicht in die Schlussrechnung des laufenden Projekts einfließt.

- Die Felder **Adresse**, **Lieferadresse**, **Rechnungsadresse**, **Anlage** usw. werden aus den Projekteigenschaften übernommen.
- Wenn Sie eine **Anlage nachschlagen** wird der **Projekttyp** automatisch auf **"Serviceordner"** gesetzt.

Beim Anlegen neuer lieferantenorientierter Vorgänge ist die Auswahl für den Projekttyp auch ohne Lizenz für das Modul **Regieaufträge** auf den Wert **"Ordner"** einstellbar.

- Bei der Neuanlage eines Projekts/Vorgangs kann **Personal** ausgewählt und ein **Termin** festgelegt werden. Außerdem können Sie diesen sofort in der **Agenda** sofort **Einplanen**. Wenn es sich bei dem neuen Vorgang um einen eingeplanten Arbeitszettel handelt, wird der Status des Arbeitszettels automatisch auf **"Bestätigt"** gesetzt. Andere Vorgänge erhalten den Status **"Offen"**.

6.5.2. Projektvorgänge kopieren / umwandeln

Wenn Sie z.B. aus einem Angebot einen Auftrag erstellen möchten, können Sie das Angebot in einen Auftrag **Kopieren** » oder Sie wählen dazu die Menüfunktion **Projekt > Umwandeln**.

Abbildung 6.20. Projekt umwandeln

Als **Quellvorgang** wählen Sie **"Angebot"** und als **neue Vorgangsart "Auftrag"**.

Der **Zielstatus des Quellvorgangs nach dem Kopieren** kann individuell eingestellt werden. Die grundsätzliche Einstellung erfolgt unter Stammdaten | Projekte | Vorgangsart.

Falls der **Quellvorgang noch nicht gebucht** wurde, erfolgt die Buchung automatisch und ohne weitere Rückfrage beim Umwandeln bzw. Kopieren!

Achten Sie darauf, dass der **Modus** auf **"Kopieren"** eingestellt ist. Dadurch bleibt der Quellvorgang erhalten.

Die **Anzahl der Kopien** bestimmt die Anzahl der neu zu erstellenden Vorgänge mit derselben eigenen Auftragsnummer.

Bestimmen Sie, ob Sie die Positionen des Quellvorgangs übernehmen möchten.

Die **Vorbelegung der Eingabemenge** wird abhängig von dem Quell- und Zielvorgang von MOS'aik automatisch voreingestellt. Ändern Sie diese Einstellung nur bei Bedarf.

Sie können Vorgänge auch in die gleiche Vorgangsart umwandeln. Dies ist z.B. bei Anzahlungs- oder Zwischenrechnungen sinnvoll. In diesem Fall sollten Sie die **Vorbelegung der Eingabemenge** auf **"bleibt erhalten"** setzen um in der nächsten Anzahlungs- oder Zwischenrechnung erhöhte Menge zu erfassen.

6.5.3. Der Workflow

In den Vorgangsansichten können Sie über die Funktion **Workflow anzeigen...** im Bereich **Weitere Schritte** den Projekt-Workflow aufrufen. Der Workflow bietet eine hierarchische Übersicht über die Vorgänge des Projekts:

Abbildung 6.21. Workflow anzeigen

In der ersten Zeile finden Sie die zugehörige **Projektakte**. Diese kann über die Schaltfläche **Akte öffnen** geöffnet werden. Die Listenansicht umfasst weiterhin sämtliche Vorgänge des aktuellen **Vorgangszweigs**, d.h. aller mit dem aktuellen Vorgang im Zusammenhang stehender Abläufe. Die Listeneinträge sind **chronologisch** angeordnet, d.h. oberhalb eines Eintrags finden Sie die vorausgehenden Vorgänge und unterhalb ggf. vorhandene Folgevorgänge. Beim Öffnen der Ansicht ist der **aktuelle Vorgang** ausgewählt und wird fett gedruckt dargestellt.

Die Listenansicht ist bis zu diesem Vorgang geöffnet. Durch Anklicken von **+...** oder einen **[Doppelklick]** auf die Zeile können Sie nachfolgende Listeneinträge öffnen. Nach Anklicken eines Vorgangs können Sie diesen über die Schaltfläche **Vorgang öffnen** direkt öffnen.

Über die Kombination **[Strg] + [Klick]** kann ein Vorgang aus der Liste direkt geöffnet werden. Der Workflow-Dialog wird damit geschlossen. Alternativ kann dieser über die Schaltfläche **Dialogfeld schließen**, mit der Taste **[ESC]** oder durch Anklicken von **✖** beendet werden.

Für gebuchte Vorgänge wird in der Listenansicht der **Gesamt-Nettobetrag** angezeigt. Buchhalterisch abgeschlossene Zweige werden in **grauer** Farbe dargestellt.

6.5.4. Projektvorgang stornieren und erneut bearbeiten

Wenn Sie direkt nach dem Druck eines Projektvorgangs feststellen, dass Sie etwas vergessen oder sich vertan haben, können Sie den Projektvorgang über das Menü **☰ Datei > Stornieren...** bzw. über die Funktion **Weitere Funktionen >> Stornieren...** stornieren.

- Diese Funktion ist nur bei verbuchten bzw. gedruckten Projektvorgängen verfügbar.
- Nur durch die Verwendung dieser Funktion ist gewährleistet, dass alle Fortschreibungen, die beim Druck durchgeführt wurden, wieder zurückgesetzt werden!

Die beim Verbuchen für die Anzeige in den Akten gespeicherten **Gliederungspreise** werden beim Stornieren ebenfalls gelöscht. Dadurch ist sichergestellt, dass nach dem Stornieren und Ändern von kalkulationsrelevanten Eigenschaften keine alten Preise erscheinen. Auch ist sichergestellt, dass nach dem erneuten Verbuchen eines stornierten Vorgangs keine Preise bei Alternativgliederungen erscheinen, die zuvor nicht alternativ waren.

- Die Belegnummer, die beim Erstdruck vergeben wurde, wird beim erneuten Druck in der gleichen Vorgangsart wieder verwendet.
- Das Stornieren von Vorgängen ist nicht mehr möglich, wenn der zum Vorgang passende Auftrag finanzbuchhalterisch abgeschlossen wurde.
- Das Stornieren von Vorgängen ist nur möglich, wenn das Belegdatum des Vorgangs nicht vor der Buchungsgrenzperiode liegt (siehe dazu auch [Handbuch Finanzverwaltung - Buchungsperiode festlegen](#)). Benutzer der Gruppen *Admins* oder *Journal Manager* können jedoch auch in Perioden vor diesem Datum buchen. Es können allerdings keine Vorgänge mehr storniert werden, deren ermittelte Buchungsperiode kleiner oder gleich dem Datum des letzten endgültigen Monatsabschlusses ist.
- Der Status des Projekts wird beim Stornieren automatisch auf *Offen* zurückgesetzt, wenn der bisherige Status *Abgeschlossen* war.
- Beim Stornieren werden statistische Daten grundsätzlich nicht gelöscht, sondern mit negativem Vorzeichen gebucht.

Stornierte Vorgänge können erst nach erneutem Öffnen über die Menüfunktion ☰ Datei > Wiederöffnen .. bzw. über **Weitere Funktionen > Wiederöffnen ...** wieder bearbeitet werden:

- Durch das Stornieren wird lediglich der Status des Vorgangs auf *Storniert* geändert. In diesem Zustand kann lediglich ein **Stornobeleg** zum Vorgang gedruckt werden.

Der Vorgang bleibt in diesem Zustand noch schreibgeschützt und es können weder über die Vorgangsbearbeitung, noch über die Eigenschaften Änderungen am Vorgang vorgenommen werden.

Im Status *Storniert* können Vorgänge nicht kopiert bzw. transformiert, übermittelt, umgewandelt und nur begrenzt exportiert werden. Außerdem können keine Anlagen oder Kostenbuchungen zum Vorgang erstellt werden.

- Durch die Funktion *Wiederöffnen* wird der Schreibschutz aufgehoben und der Vorgang kann erneut bearbeitet werden.

Dabei wird das Feld **Belegdatum** gelöscht und der **Status** auf *Offen* gesetzt. Mit einer erneuten Bearbeitung wird außerdem die **Revisionsnummer** des Vorgangs (Ausnahme sind "**eingehende Vorgangsarten**") um eins erhöht.

- Sowohl das Stornieren, als auch der Wiedereröffnen der Vorgangsbearbeitung werden in der **Projekthistorie** inklusive Benutzernamen protokolliert.

6.5.5. Verschieben von Vorgängen

Sie können (unverbuchte) Vorgänge in einen anderen Ordner verschieben. Wählen Sie dazu Allgemein | Info-desk | Alle Vorgänge, stellen auf den zu verschiebenden Vorgang ein, klicken auf **Verschieben** und wählen anschließend den **Zielordner** aus. Der Vorgang wird dann einschließlich der dazugehörigen Notizen verschoben.

Das Erteilen von Berechtigungen zum Verschieben von Vorgängen ist im Themenbereich [Systemrichtlinien](#) beschrieben.

6.5.6. Löschen von Vorgängen

Das Löschen von Vorgängen kann nur im Rahmen der MOS'aik-**Systemrichtlinien** für Benutzer und Benutzergruppen freigeschaltet werden. Außerdem können über die [Systemmodul Benutzerverwaltung](#) z.B. pro Vorgangsart und Benutzer oder Gruppe Zugriffsrechte (z.B. Öffnen, Ändern, Erstellen, Löschen, Drucken, Verbuchen, Stornieren) entzogen oder vergeben werden. Siehe dazu den Themenbereich [Benutzerverwaltung](#).

- **Beachten Sie, dass das Löschen von Vorgängen unter Umständen unzulässig ist, da historische Geschäftsdaten prinzipiell nicht gelöscht oder verändert werden dürfen.**
- Das Löschen eines verbuchten Vorgangs über die Projektakte ist nur möglich, wenn die Systemrichtlinie "Löschen von verbuchten Vorgängen erlauben" aktiviert ist. Siehe dazu den Themenbereich [Systemrichtlinien](#).
- Bitte beachten Sie, dass das Löschen von Vorgängen ggf. nicht rückgängig gemacht werden kann!
Einmal gelöscht Vorgänge sind damit unwiederbringlich verloren!

Das Löschen von Vorgängen ist nicht im Vorgang selbst, sondern nur in den Vorganglisten (z.B. Allgemein | Infodesk | Alle Vorgänge mit [Löschen...](#) [F6]) sowie in der Projektakte (Allgemein | Infodesk | Projektakte über die Funktion [Vorgang löschen...](#) [F6]) möglich.

6.5.7. Vorgang nummerieren (Ordnungszahlen)

Aus einer Vorgangsansicht können Sie mit der Menüfunktion [≡ Projekt > Nummerieren](#) oder der Funktion [Weitere Funktionen > Nummerieren](#) die Ordnungszahlen (OZ) eines Vorgangs neu erstellen. Ordnungszahlen spiegeln typischerweise die Gliederungsstruktur eines Vorgangs wider und nummerieren alle Element mit dem jeweiligen Index der Gliederungsebene aufsteigend. Es sind jedoch weitere Einstellungen möglich:

Abbildung 6.22. Nummerieren

- **Gliederung**

Wählen Sie aus, welche Gliederungsstufe(n) nummeriert werden sollen:

- Die erste gewählte Gliederung legt, unabhängig von ggf. darüber liegenden Elementen, fest, mit welcher Gliederungsebene die Vergabe von Ordnungszahlen beginnen soll. Abweichende Ebenen oberhalb dieser Gliederung werden nicht nummeriert.
- Jede weitere Gliederung legt die nächste zu berücksichtigende Nummerierungsebene fest. Es spielt also keine Rolle, wie viele Gliederungsebenen im Vorgang der vorhergehenden Gliederung folgen; nur die hier

ausgewählte Gliederung wird als nachfolgende Nummerierungsebene betrachtet und erhält eine entsprechende Ordnungszahl.

- Sie können gleiche Gliederungen mehrfach angeben (z.B. *Positionen, Sets, Artikel und Maschinen*) und so festlegen, dass diese auf verschiedenen Ebenen auf die angegebene Weise nummeriert werden sollen. So legen Sie z.B. fest, wie Positionen und ggf. darin enthaltene Artikel oder Sets nummeriert werden (siehe Beispiel unten).
- **Trennzeichen** [.] [,] [;] [-] [:] [/] [\] [] [*] [+]
Grundsätzlich übernehmen Ordnungszahlen jeder Ebene die Ordnungszahl der darüber liegenden Ebene (falls vorhanden) und fügen eine Nummerierung für die aktuelle Ebene gemäß der Konfiguration hinzu. Das Trennzeichen legt das Zeichen fest, mit dem die übergeordnete OZ von der aktuellen Nummer getrennt wird.
- **Stellenanzahl**
Für jede Nummerierungsebene kann eine variable oder feste Stellenzahl festgelegt werden. Mit der Auswahl *Automatisch* erfolgt eine Standardnummerierung mit dynamischer Stellenzahl (1...9, 10...99, 100...999,...). Eine Vorgabe der Mindeststellenzahl (*Mindestens 2...6*) führt dazu, dass Nummern mit geringerer Stellenanzahl abhängig von der *Ausrichtung*, rechts oder links mit *Füllzeichen* aufgefüllt werden.
- **Startwert**
Legt den ersten Wert für die Nummerierung dieser Ebene fest.
Im Auswahlfeld vor dem Startwert kann zusätzlich ein **Präfix** [Leerzeichen], [M], [N] oder [Z] für eine alphanumerische Darstellung der ersten Ordnungszahlstufe ausgewählt werden.
- **Schrittweite**
Legt den Wert fest, um den die nachfolgende Nummerierung dieser Ebene erhöht wird. Eine Schrittweite mit dem Wert 2 und einem Startwert von 2 würde beispielsweise nur gerade Ordnungszahlen erzeugen (2, 4, 6, 8, 10,...).
- **Anfangstrennzeichen, Abschlußtrennzeichen**
Während das *Trennzeichen* aufeinanderfolgende Nummerierungen der Ebenen voneinander trennt, legen Sie mit dem Anfangstrennzeichen das erste und mit dem Abschlusstrennzeichen das letzte Zeichen der gesamten Ordnungszahl fest. Sie können so beispielsweise eckige Klammern um die Ordnungszahl setzen (Beispiel: [1.003.09]).
- **Ausrichtung**
Hier legen Sie die Ausrichtung der OZ-Komponente fest. Mit *Links* erfolgt die Nummerierung linksbündig zum Trennzeichen und es werden keine Füllzeichen zugefügt (d.h. ggf. keine Mindeststellenzahl berücksichtigt). Die Auswahl *Automatisch* entspricht der Einstellung *Rechts* und fügt ggf. *Füllzeichen* zwischen dem Trennzeichen und der aktuellen Nummer bis zum Erreichen der gewählten *Stellenanzahl* ein.
Weitere Details finden Sie im Themenbereich [GAEB - Ausrichtung und Index](#).
- **Index**
Weitere Details finden Sie im Themenbereich [GAEB - Ausrichtung und Index](#).

Grundsätzlich werden auch alphanumerische Komponenten von Ordnungszahlen unterstützt. Dazu können zwischen den Trennzeichen vor bzw. hinter der Nummer einer Ebene zusätzliche Buchstaben (A-Z, a-z) vergeben werden. Bei der Ermittlung einer nachfolgenden Ordnungszahl werden diese Präfixe bzw. Suffixe nicht berücksichtigt, die enthaltene Nummer um die Schrittweite erhöht und die Zeichen wieder zugefügt.

Beispiel:

Im folgenden Beispiel wird ein Angebot folgendermaßen nummeriert:

1. Lose, Gewerke und Abschnitte werden nicht nummeriert.
2. *Titel* werden ab der Ordnungszahl 1 aufsteigend nummeriert (1,2,3,...).

3. *Positionen, Sets, Artikel und Maschinen* unterhalb unterhalb der vorhergehenden Nummerierungsebene (Titel) werden von der vorhergehenden Nummerierung durch einen Punkt als Trennzeichen getrennt und werden mindestens 3-stellig von 1 aufsteigend nummeriert (001, 002, 003, ...).
4. *Positionen, Sets, Artikel und Maschinen* unterhalb der vorhergehenden Nummerierungsebene (Positionen) werden von der vorhergehenden Nummerierung durch einen Punkt als Trennzeichen getrennt und werden mindestens 2-stellig von 1 aufsteigend nummeriert (01, 02, 03, ...).

Abbildung 6.23. Beispielangebot nummerieren

Sie können diese Funktion auch schon bei der **Neuanlage von Vorgängen** nutzen, indem Sie zunächst die Nummerierung über den Dialog einstellen und anschließend die Gliederung erstellen. Jede Ebene wird dann direkt mit der gewünschten Nummerierung der Ordnungszahlen eingefügt.

Wenn Sie einen Vorgang nur **teilweise neu nummerieren** möchten, markieren Sie vor dem Aufruf der Funktion im Vorgang den entsprechenden Gliederungsbereich und führen anschließend die Funktion aus.

6.5.8. Projektvorgang aktualisieren

Die Menüfunktion **Projekt > Aktualisieren** bzw. die Funktion **Weitere Funktionen >> Aktualisieren...** dient dazu, Projekt und Projektvorgänge auf den aktuellen Stand zu bringen. Dazu stehen Ihnen im Auswahlfeld **Profil** folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

Abhängig vom gewählten Profil werden die entsprechenden Einstellungen (Häkchen) im unteren Bereich des Dialogs angezeigt.

Im Bereich **Aktualisierungsbereich** können Sie außerdem festlegen, ob die Anpassungen für alle im Vorgang vorhandenen Datensätze oder nur für den aktuellen Datensatz vorgenommen werden sollen.

Alternativ zum Aktualisieren kann auch die Funktion zum **Suchen & Ersetzen** für gezielte Anpassungen verwendet werden.

- **00.** <Individuell>

Mit diesem Profil nehmen Sie sämtliche Einstellungen für die Aktualisierung individuell vor die Schalter des Dialogfensters wie benötigt einstellen.

Aktualisieren der Einheiten und Einheitsumrechnungen

Auf diese Weise können Sie die Einheiten und Einheitsumrechnungen aufgrund von Änderungen der Artikelstammdaten in einem Vorgang aktualisieren.

Betroffen sind die Felder **Mengeneinheit**, **Verbrauchseinheit** und **Gebindeeinheit** sowie der **Mengenfaktor**, der **Verbrauchsfaktor**, der **Minimalverbrauch** und die **Gebindegröße**.

Aktualisieren der Lohnpreise gemäß Lohn tariff

Die Stellen Sie sich vor, ein Interessent ist nach Ablauf der Frist für die Preisbindung an einem neuen Angebot interessiert. Inzwischen hat es aber eine Lohnerhöhung gegeben. Für Sie, mithilfe von MOS'aik ist das kein Problem:

1. Ändern Sie die entsprechenden Lohntarifstammdaten.
2. Öffnen Sie den Kundenvorgang.
3. Wählen Sie **≡ Projekt > Aktualisieren**, machen ein Häkchen vor **Aktualisieren der Lohnpreise gemäß Lohntarif** und drücken **OK**.
4. Die Lohnanteile eines Vorgangs (beim Set, Artikel und in einer Gliederung) werden für die gewählten Datensätze aktualisiert.

Aktualisieren der Kalkulationsfaktoren des Vorgangs

Mit dieser Einstellung übernehmen Sie die aktuellen Kalkulationsfaktoren aus dem Mandanten in das Projekt und errechnen alle Preise neu, die sich darauf beziehen.

Aktualisieren der Pauschal-Verkaufspreise der Sets

Nach einer Änderung der VK-Preise in den Set-Stammdaten können Sie so die geän-

derden Set-VK-Preise in den aktuellen Vorgang übernehmen.

Stammdaten abrufen

- Artikel
- Maschinen
- Sets und Stücklisten

Nach einer Änderung von Artikeln, Maschinen, Sets sowie auch Set-Stücklisten in den Stammdaten können Sie die aktuellen Daten in den aktuellen Vorgang übernehmen.

- Die Aktualisierung ist auch möglich, wenn die Daten über einen **Jumbo** eingefügt werden, der noch nicht aktualisiert wurde!

Details zu weiteren Schaltern erfahren Sie in den nachfolgenden Punkten.

01. Artikelpreise im Vorgang aktualisieren

Mit diesem Profil aktualisieren Sie die EK- und VK-Preise Ihrer Artikel.

02. Preise & Zeiten der Datensätze im Vorgang aktualisieren

Mit diesem Profil aktualisieren Sie die Rohstoffpreise, Lohnpreise, Zeitvorgaben sowie die EK- und VK-Preise Ihrer Artikel.

03. Preise, Zeiten & Texte der Datensätze im Vorgang aktualisieren

Mit diesem Profil aktualisieren Sie die Rohstoffpreise, Lohnpreise, Zeitvorgaben, die EK- und VK-Preise Ihrer Artikel sowie alle Kurz- und Beschreibungstexte.

- 04. Preise, Zeiten & Texte der Datensätze im Vorgang aktualisieren und auf Listenpreiskalkulation einstellen

Mit diesem Profil aktualisieren Sie die Rohstoffpreise, Lohnpreise, Zeitvorgaben, die EK- und VK-Preise Ihrer Artikel sowie alle Kurz- und Beschreibungstexte.

Zusätzlich wird die Vorgangskalkulation auf die Kalkulationsart **Listenpreis** umgestellt.

Die Umstellung der Kalkulationsart erfolgt nur, wenn für die Aktualisierung **Alle Datensätze des Vorgangs** ausgewählt wurden.

- 05. Preise, Zeiten & Texte der Datensätze im Vorgang aktualisieren und auf Zuschlagskalkulation einstellen

Mit diesem Profil aktualisieren Sie die Rohstoffpreise, Lohnpreise, Zeitvorgaben, die EK- und VK-Preise Ihrer Artikel sowie alle Kurz- und Beschreibungstexte.

Zusätzlich wird die Vorgangskalkulation auf die Kalkulationsart **EK + Zuschlag** umgestellt.

Die Umstellung der Kalkulationsart erfolgt nur, wenn für die Aktualisierung **Alle Datensätze des Vorgangs** ausgewählt wurden.

- 06. Festpreise im Vorgang löschen

Mit diesem Profil löschen Sie vergebene Festpreise und ermöglichen damit wieder eine dynamische Kalkulation der Preise.

- 07. Zeitvorgaben der Datensätze auf Zeitgruppe 1 aktualisieren
- 08. Zeitvorgaben der Datensätze auf Zeitgruppe 2 aktualisieren
- 09. Zeitvorgaben der Datensätze auf Zeitgruppe 3 aktualisieren

Mit diesem Profil legen Sie die Zeitvorgaben Ihrer **Sets und Artikel** auf die entsprechende Zeitgruppe 1, 2 bzw. 3 fest.

Sie können die Zeitgruppe von Sets nur wechseln, wenn diese in der entsprechenden Einstellung der **Set-Stammdaten** auf **Automatisch** steht.

- 10. Felder für die Kalkulation der EK-/Kostenpreise aus den Konditionen eines Lieferanten aktualisieren

Mit diesem Profil können Einkaufspreise aus den **Einkaufskonditionen** eines Lieferanten übernommen werden. Dazu ist es erforderlich, den gewünschten Lieferanten im Dialogfeld **Lieferant** auszuwählen.

- 11. Felder für die Kalkulation der EK-/Kostenpreise und VK-Preise aus den Konditionen eines Lieferanten aktualisieren

Mit diesem Profil können Einkaufs- und Verkaufspreise aus den **Einkaufskonditionen** eines Lieferanten übernommen werden. Dazu ist es erforderlich, den gewünschten Lieferanten im Dialogfeld **Lieferant** auszuwählen.

- 12. Felder für die Kalkulation der EK-/Kostenpreise aus einem anderen Vorgang aktualisieren

Mit diesem Profil können Einkaufspreise aus einem Vorgang (z.B. das zugehörige **Preisangebot** eines Lieferanten) übernommen werden. Der Vorgang muss dazu nicht verbucht sein.

Wählen Sie den gewünschten Vorgang im Dialogfeld **Quellvorgang** aus.

- 13. Felder für die Kalkulation der EK-/Kostenpreise und VK-Preise aus einem anderen Vorgang aktualisieren

Mit diesem Profil können Einkaufs- und Verkaufspreise aus einem Vorgang (z.B. das zugehörige **Preisangebot** eines Lieferanten) übernommen werden. Der Vorgang muss dazu nicht verbucht sein.

Wählen Sie den gewünschten Vorgang im Dialogfeld **Quellvorgang** aus.

14. Einkaufspreise aus einem Preisangebot oder Preisspiegel übernehmen

Mit diesem Profil können Artikel (Einkaufspreise) aus einem Vorgang (Preisangebot oder **Preisspiegel**) in zugeordnete Positionen des aktuellen Vorgangs übernommen werden.

Ein typischer Anwendungsfall für dieses Profil ist z.B. die Übernahme von Artikeln aus einem **Preisangebot (GAEB)** in die (noch leeren) Ausschreibungspositionen eines Angebots.

Der Quellvorgang muss dazu nicht verbucht sein und im Dialogfeld **Quellvorgang** ausgewählt werden.

Beachten Sie, dass mit diesem Profil keine sonstigen Preise oder Eigenschaften aktualisiert werden.

15. Positionen auf automatische Anpassung des Lohnanteils und der Zeit einstellen

Mithilfe der Preisanpassung kann bei Eingabe eines Pauschalpreises und Materialanteils der Lohnanteil und die Zeit von Positionen automatisch bestimmt werden. So kann beispielsweise nach einem GAEB-Import für die markierte Auswahl oder alle Positionen der Schalter für die **Preisanpassung** in einem Schritt umgestellt werden.

Mit dieser Aktualisierung wird eine Neuberechnung der Preise ausgelöst, welche nicht rückgängig gemacht werden kann. Bestätigen Sie den entsprechenden Hinweis.

Das Feld **Preisanpassung** in den Positionseigenschaften wird für die ausgewählten Positionen umgestellt und Lohnpreis **Lohn EP** und Zeitvorgabe **Min/Einh** werden neu berechnet. Zusätzliche Informationen zur Preisanpassung finden Sie auch den Themenbereich **Kalkulation**.

Aktualisieren der Rohstoffanteile
 Sie können die Rohstoffanteile bzw. den Rohstoffpreis in einem Vorgang mit den Notierungen eines bestimmten Tages neu ermitteln lassen. Dazu tragen Sie in den **Eigenschaften** des Vorgangs auf der

Registerkarte Sonstiges das entsprechende *Notierungsdatum* ein. In den betreffenden Rohstoffstammdaten (Stammdaten | Artikel | Rohstoff) müssen natürlich das **Notierungsdatum** und ein **Tagespreis** hinterlegt sein:

Abbildung 6.24. Rohstoff

Abbildung 6.25. Rohstoffpreise aktualisieren

Rufen Sie in der Vorgangsansicht **Projekt > Aktualisieren** auf, wählen das Profil **<Individuell>**, setzen ein Häkchen vor **Aktualisieren der Rohstoffpreise gemäß Notierungsdatum** und legen den Aktualisierungsbereich fest. Entfernen Sie ggf. gesetzte weitere Häkchen und klicken Sie auf **OK**, um die Aktualisierung zu starten.

Aktualisieren mehrerer Datensätze durch "Ersetzen"

Mit dieser Methode können Sie unter anderem die Artikel eines Vorgangs mit aktuellen Einkaufspreisen versehen. Sie können Artikeln einen anderen Preiscode geben oder eine Artikelnummer durch eine andere Artikelnummer ersetzen. Weiter haben Sie die Möglichkeit, mehreren Sets nachträglich eine andere Zeitgruppe zuzuordnen:

- Wählen Sie **Bearbeiten > Ersetzen [Strg] + [H]**.

So aktualisieren Sie alle Artikel im Leistungsverzeichnis. Diese Funktion ist gleichbedeutend mit einem **Neuaufruf aller Artikel** aus der Datenbank.

Abbildung 6.26. Ersetzen

In dem Feld *Suchbereich* kann das **Suchen bzw. Ersetzen** auf den Teilbereich eines Leistungsverzeichnisses eingegrenzt werden. So versehen Sie Artikel mit einem neuen Preiscode:

Abbildung 6.27. Ersetzen

Wenn Sie eine Artikelnummer durch eine andere ersetzen wollen, dann machen Sie sinngemäß folgende Eintragungen:

Abbildung 6.28. Ersetzen

Mit dieser Methode ordnen Sie Sets einer neuen Zeitgruppe zu:

Abbildung 6.29. Ersetzen

Sie können mit dieser Funktion auch Artikel, Sets oder Positionen aus dem Leistungsverzeichnis **entfernen**, indem Sie das Feld **Ersetzen durch** leer lassen.

Sie können auch den Lohntarif austauschen:

Abbildung 6.30. Ersetzen

6.6. Gliedern von Projektvorgängen

Projektvorgänge können in verschiedene Gliederungsstufen unterteilt werden. MOS'aik unterstützt nachfolgende Hierarchiestufen. Die Stufen sind dabei über die abgebildeten Symbole auch direkt aus der Symbolleiste aufrufbar. Dazu müssen Sie ggf. die Symbolleiste entsprechend Ihrem Bedarf anpassen ([≡ Ansicht > Symbolleisten > Anpassen](#)) und hier die Funktion mit der Maus an die gewünschte Position der Symbolleiste ziehen:

Symbolleiste	Beschreibung
O	Einfügen eines Loses
G	Einfügen eines Gewerks
T	Einfügen eines Titels
I	Einfügen eines Abschnitts
#	Einfügen einer Position

Ausgewählt werden die verschiedenen Gliederungsstufen über die o. a. Symbole, im Bereich **Einfügen** oder im Menü [≡ Einfügen](#).

Abbildung 6.31. Gliederungsstufen im Vorgang

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung software interface. The main window displays a project hierarchy for 'Zweig: 1. Auftrag Diverse Beispiele im Handbuch PV 15.08.2014 (adler)'. The hierarchy includes levels for 'Gewerk', 'Titel', 'Abschnitt', and 'Position'. Below the hierarchy is a detailed table of positions with columns for 'Kennung *', 'OZ', 'Nummer *', 'Mge', 'Einh', 'Beschreibung', 'EP', and 'GP'. The table lists various tasks such as 'Elektroarbeiten in der Häuserreihe Hauptstrasse' and 'Installationsarbeiten Haus 1 mit Strassenanschluss x1'. At the bottom of the table, there is a summary row for 'Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug' with columns for 'GP Summe', 'Rabattfähig', '± % *', 'Netto', 'USt.', and 'Brutto'.

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP	
Gewerk	1	Gewerk			Elektroarbeiten in der Häuserreihe Hauptstrasse 1, 3, 5		6.132,92 €	
Titel	1.1	Titel			Installationsarbeiten Haus 1 mit Strassenanschluss x1		3.301,65 €	
Abschnitt	1.1.1	Abschnitt defekte DB			Installationsarbeiten Erdgeschoss 2 x		3.795,00 €	
Position	1.1.1.1	Position	2	Stck	Wohnungen links B	813,00 €	1.626,00 €	
Position	1.1.1.2	Position	3	Stck	Wohnungen rechts	723,00 €	2.169,00 €	
Titel	1.2	Titel			Installationsarbeiten Haus 3 mit Strassenanschluss x2		2.831,27 €	
Abschnitt	1.2.1	Abschnitt defekte DB			Installationsarbeiten Erdgeschoss 2 x		3.181,20 €	
Position	1.2.1.1	Position	2	Stck	Wohnungen links	723,00 €	1.446,00 €	
Position	1.2.1.2	Position	3	Stck	Wohnungen rechts	723,00 €	2.169,00 €	
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug							GP Summe	6.132,92 €
							Rabattfähig	6.132,92 €
							± % *	
							Netto	6.132,92 €
							USt.	1.165,25 €
							Brutto	7.298,17 €

Für viele Anwender sind die Gliederungsstufen **Titel** und **Abschnitt** ausreichend. Die oberste Ebene **Lose** kommt so selten vor, dass wir hier auf ein Beispiel verzichten.

Die Gliederungen eines Vorgangs werden automatisch nummeriert. Eine nachträgliche Neunummerierung können Sie unter [Projekt > Nummerieren](#) durchführen, siehe auch das Kapitel [Abschnitt 6.5.7](#), „Vorgang nummerieren (Ordnungszahlen)“.

Wichtig ist, dass übergeordnete Gliederungsstufen nicht in untergeordneten Stufen vorkommen dürfen. Ein Titel kann also nicht in einem Abschnitt erfasst werden, sondern nur umgekehrt ein Abschnitt in einem Titel.

Die Arbeit mit Gliederungsstufen bietet Ihnen bei der Bearbeitung viele Vorteile:

- Jede Stufe lässt sich **öffnen** und **schließen**. So lassen sich Projekte übersichtlich und strukturiert darstellen. Stellen Sie auf eine Gliederungsstufe ein und wählen im Kontextmenü [Gliederungsanzeige ...](#).
- Das **Löschen** einer Gliederungsstufe löscht den gesamten Inhalt, einschließlich der untergeordneten Stufen.
- **Verschieben** und **Kopieren** von Gliederungsstufen ist innerhalb eines Vorgangs mit den Pfeilsymbolen möglich. Auch das Kopieren und Einfügen (auch aus anderen Vorgängen) wird unterstützt.

Gliederungen stehen zur Bearbeitung der grundsätzlichen Einstellungen im Bereich Stammdaten | Texte | Alle Texte zur Verfügung. Filtern Sie dazu ggf. in der Spalte [Matchcode](#) auf [Gliederungen](#).

Aufgliederung

Im Feld *Aufgliederung* (Text im Bereich Einstellungen bzw. Datensatzeigenschaften im Bereich Divereses) bestimmen Sie, ob neben dem Text einer Gliederung auch die Texte darin enthaltenen Elemente gedruckt werden sollen.

- *<Automatisch>*: Übernimmt die Einstellung der übergeordneten Gliederung (Standardeinstellung).
- *Nie*: Keine Druckausgabe der enthaltenen Gliederungen.
- *Immer*: Vollständige Druckausgabe der enthaltenen Gliederungen.
- *Menge*: Menge und Mengeneinheit werden gedruckt.
- *Einheitspreis*: Menge, Mengeneinheit und Einzelpreis werden ausgewiesen.

Beim Druck wird die Einstellung nur berücksichtigt, wenn die **Aufgliederungsgrenze** auf den Wert *<Standard>* eingestellt wird, andernfalls wird die für den Druck gewählte Aufgliederungsgrenze verwendet.

Weitere Themen:

- > [Titel](#)
- > [Abschnitt](#)
- > [Inhaltsverzeichnisse und Zusammenstellungen](#)
- > [Positionen](#)

6.6.1. Titel

Wenn Sie das Symbol **T** für Titel einfügen drücken bzw. im Menü **≡ Einfügen > Titel** auswählen, erscheint folgender Dialog:

Abbildung 6.32. **Einfügen Titel...** bzw. **Datensatz Eigenschaften...**

Der Inhalt im Feld **Kurztext** wird in der Titelizeusammenstellung gedruckt.

Im Feld **Beschreibung** tragen Sie die ausführliche Beschreibung des Titels ein. Sie wird auf den Formularen ausgedruckt.

Die Ordnungszahl enthält die (automatisch vergebene) Ordnungszahl des Titels.

Mit OK kehren Sie in die Vorgangsansicht zurück. Fügen Sie nun über die bekannten Funktionen weitere Titel ein.

6.6.2. Abschnitt

Sie können Titel noch weiter untergliedern, indem Sie **Abschnitte** einfügen. Abschnitte bilden dabei eine Art **Zwischensumme** innerhalb einer Gliederungsebene.

Dazu drücken Sie im Titel das Symbol **I** in der Symbolleiste bzw. im Menü Einfügen > Abschnitt.

Die **Vorgehensweise** zur Erfassung und Bearbeitung von Gliederungsstufen ist einheitlich. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein **Los**, **Gewerk** oder **Titel etc.** handelt.

6.6.3. Inhaltsverzeichnisse und Zusammenstellungen

Bei umfangreichen Projekten möchte man häufig am Anfang eines Dokuments ein **Inhaltsverzeichnis** oder am Ende des Ausdrucks eine **Zusammenstellung** beschriebener Leistungen ausdrucken. Dazu können Sie optional folgende **Zusammenstellungen** für den Druck auswählen:

Zusammenstellungen

- Zusammenstellung Lose Zusammenstellung Gewerke Zusammenstellung Titel
 Zusammenstellung Abschnitte

Inhaltsverzeichnisse

- Inhaltsverzeichnis Lose Inhaltsverzeichnis Gewerke Inhaltsverzeichnis Titel
 Inhaltsverzeichnis Abschnitte Inhaltsverzeichnis Positionen Inhaltsverzeichnis Sets
 Inhaltsverzeichnis Artikel Inhaltsverzeichnis Maschinen Inhaltsverzeichnis Aufmaßpositionen
 Inhaltsverzeichnis Räume

Abbildung 6.33. Beispiel: Inhaltsverzeichnis Titel+Abschnitte, Zusammenstellung Abschnitte

Inhaltsverzeichnis		
Titel 1: Renovierung Esszimmer		1
Abschnitt 1.1: Vorbereitung		1
Abschnitt 1.2: Erneuerungsarbeiten		1
Titel 2: Renovierung Kinderzimmer		2
Abschnitt 2.1: Vorbereitung		2
Abschnitt 2.2: Erneuerungsarbeiten		2
Dokument: Auftragsbestätigung Firma Fritz Berger 1.10.2014		3
Bild: Leica Disto Lasermessgerät		4
Hinweistext: Vertragsgrundlage VOB		4
Zusammenstellung Abschnitte		
Titel 1	Renovierung Esszimmer	2.997,89 €
Abschnitt	Vorbereitung	2.127,57 €
1.1		
Abschnitt	Erneuerungsarbeiten	870,32 €
1.2		
Titel 2	Renovierung Kinderzimmer	1.366,20 €
Abschnitt	Vorbereitung	855,36 €
2.1		
Abschnitt	Erneuerungsarbeiten	510,84 €
2.2		
Summe Zusammenstellung Abschnitte		4.364,09 €

Die Auswahl können Sie auf verschiedene Weisen vornehmen:

1. Einstellung im **Druckdialog**:

Sie können die gewünschte Einstellung individuell bei jedem Ausdruck über das Menü **≡ Datei > Drucken** [Strg] + [P] bzw. **≡ Datei > Seitenansicht** vornehmen:

Abbildung 6.34. Drucken bzw. Seitenansicht

2. Einstellung in den **Projekt- bzw. Vorgangseigenschaften**:

In den Projekteigenschaften **≡ Projekt > Eigenschaften** oder Vorgangseigenschaften **Vorgang Eigenschaft...** können Sie die Einstellung auf der Registerkarte **Merkmale & Optionen** als Standardeinstellung für den Druck hinterlegen:

Abbildung 6.35. Projekt- bzw. Vorgangseigenschaften

Siehe dazu auch Abschnitt [Abschnitt 6.7.7, „Registerkarte "Merkmale & Optionen"“](#).

3. Einstellung in den **Absatzeigenschaften**:

Über die Kontextmenüfunktion **≡ Absatzeigenschaften** können Sie im Bereich **Positionen** für einzelne Gliederungen festlegen, ob diese in einem Inhaltsverzeichnis angezeigt werden sollen. Dazu stehen Ihnen im Feld **Im Inhaltsverzeichnis anzeigen** die folgenden Werte zur Verfügung:

- **<Automatisch>** (Standardeinstellung)

Die Ausgabe der Gliederungsebene im Inhaltsverzeichnis erfolgt, falls die Ebene einer der oben beschriebenen ausgewählten **Zusammenstellungen** entspricht (d.h. beispielsweise wird ein Abschnitt ausgegeben, wenn für den Druck die Zusammenstellung *Inhaltsverzeichnis Abschnitte* ausgewählt wird).

- **Nie**

Die Ausgabe der Gliederungsebene im Inhaltsverzeichnis erfolgt grundsätzlich nicht - unabhängig von den oben beschriebenen Einstellungen der **Zusammenstellungen**. Sie können damit also einzelne Absätze von einer Ausgabe in einem Inhaltsverzeichnis ausnehmen.

- **Immer**

Die Ausgabe der Gliederungsebene im Inhaltsverzeichnis erfolgt grundsätzlich immer - unabhängig von den oben beschriebenen Einstellungen der **Zusammenstellungen**. Sie können damit also die Ausgabe einzelner Absätze in einem Inhaltsverzeichnis erzwingen.

Siehe dazu auch den Abschnitt [Absatzeigenschaften](#).

Texte, Bilder und Objekte im Inhaltsverzeichnis

Sie können übrigens auch **Texte** (z.B. allgemeine Geschäftsbedingungen), **Bilder** (Pläne, Skizzen etc.) oder sonstige **Objekte**, wie z.B. angefügte Office-Dokumente, mit ihrer *Kennung*, dem *Kurztext* bzw. alternativ der *Beschreibung* in einem Inhaltsverzeichnis aufnehmen, indem Sie die Absatzeigenschaften entsprechend einstellen.

Abbildung 6.36. Beispiel

Inhaltsverzeichnis

Dokument: Auftragsbestätigung Firma Fritz Berger 1.10.2014	3
Bild: Leica Disto Lasermessgerät	4
Hinweistext: Vertragsgrundlage VOB	4

Zum Festlegen von Texteigenschaften lesen Sie auch den Abschnitt [Abschnitt 5.4.4, „Texte“](#). Texteigenschaften werden beim Einfügen von Texten in die Absatzeigenschaften des Vorgangs übernommen.

Zusammenstellungen werden dabei grundsätzlich den Vorgangsseiten angehängt. Zum Druck müssen Sie dazu eine verfügbare Seitenauswahl mit *Seite 1 ff.* auf der Registerkarte Einstellungen Hauptlayout des Druckdialogs wählen (Standardvorgabe).

Ein **Inhaltsverzeichnis** wird nach dem *Deckblatt* und vor der *Seite 1ff.* ausgegeben. Sie müssen für den Druck allerdings eine verfügbare Seitenauswahl mit *Inhalt* auf der Registerkarte Einstellungen Hauptlayout des Druckdialogs wählen.

Wird für den Druck eine Eingrenzung der Druckseiten über die Felder *Von / Bis* des Druckdialogs festgelegt, bezieht sich diese Angabe auf den Druck der Vorgangsseiten *Seite 1 ff.* (Seitenauswahl). Wird nur das *Inhaltsverzeichnis* gedruckt, bezieht sich die Angabe auf die Seiten des Verzeichnisses. Der Druck eines Deckblattes wird durch die Angabe nicht beeinflusst.

Siehe dazu auch Abschnitt [Abschnitt 6.11.2.4, „Registerkarte "Einstellungen Hauptlayout" \(Druck\)“](#).

Zur Unterstützung von Inhaltsverzeichnissen werden im Standardlieferungsumfang die Layoutsektionen *Inhaltsverzeichnis Kopf*, *Inhaltsverzeichnis Eintrag* und *Inhaltsverzeichnis Fuß* ausgeliefert.

6.6.4. Positionen

Positionen bieten Ihnen die Möglichkeit, mehrere Einzelleistungen als übergeordnete Stückliste preislich zusammenzufassen. So erscheinen Artikel, Sets und Texte als eine Komplettleistung mit einem Gesamtpreis. Beim **Ausdruck** werden Einzelmengen und Einzelpreise unterdrückt. Optional können Sie diese auch ausdrucken lassen.

Wenn Sie eine neue Position anlegen wollen, dann wählen Sie die Funktion **Einfügen Position...**, das Menü **Einfügen > Position** oder das Symbol in der Symbolleiste.

Abbildung 6.37. **Einfügen Position...** bzw. **Datensatz Eigenschaften...**

Tragen Sie **Menge** und **Mengeneinheit** für die Gesamtleistung ein.

Im Feld **Beschreibung** geben Sie den Text ein, der später auf den Formularen ausgedruckt werden soll. Der **Kurztext** wird in der Gliederungsansicht angezeigt.

Im **Textstil** legen Sie fest, was später ausgedruckt werden soll. Dabei bedeutet:

- **Vollständiger Text:** Beschreibungstext der Position und die Beschreibungstexte der Einzelelemente werden gedruckt (siehe Musterdruck).
- **Nur Gliederungstext:** Nur der Beschreibungstext der Position wird gedruckt, die untergeordneten Einzeltexte werden unterdrückt. Die Einzelteile dienen nur der Preisermittlung.
- **Nur Einzeltexte:** Es werden nur die Beschreibungstexte der Einzelelemente gedruckt.
- **Gliederungskurztext:** Es wird nur der Kurztext der Gliederung gedruckt. Diese Funktion wird häufig im *SHK*-Bereich angewandt. Dort beschreiben Sie z.B. einen Heizkörpertyp einmalig mit allen Eigenschaften; alle weiteren Heizkörper, die sich nur noch in der Dimension unterscheiden, mit dem Kurztext.

Im Feld **Aufgliederung** (im Bereich **Diverses**) bestimmen Sie, ob neben dem Text der Position auch die Texte der in der Position eingefügten Gliederungen gedruckt werden sollen (siehe **Aufgliederung**). Beim Druck wird die Einstellung nur berücksichtigt, wenn die **Aufgliederungsgrenze** auf den Wert **<Standard>** eingestellt wird, andernfalls wird die für den Druck gewählte Aufgliederungsgrenze verwendet.

Nachdem Sie die Position angelegt haben fügen sie über die bekannten Funktionen Artikel, Sets etc. ein. Als Menge tragen Sie den **Anteil** des Sets oder des Materials **für eine Mengeneinheit der Position** ein. Die jeweils aufgelaufene Positionssumme ist in der Positionszeile sichtbar.

Abbildung 6.38.

The screenshot shows the 'MOS aik Projektverwaltung' interface. The main window displays project details for 'Zweig: 1. Auftrag Diverse Beispiele im Handbuch PV 15.08.2014 (adler)'. Below this, a 'Positionen' table is visible, showing a hierarchical structure of work items with columns for 'Kennung', 'OZ', 'Nummer', 'Mge', 'Einh', 'Beschreibung', 'EP', and 'GP'. A summary row at the bottom shows 'GP Summe' of 12,736.22 € and 'Brutto' of 15,156.10 €.

Kennung	OZ	Nummer	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Gewerk	1	Gewerk			Elektroarbeiten in der Häuserreihe Hauptstrasse 1, 3, 5		12.736,22 €
Titel	1.1	Titel	3		Installationsarbeiten Haus 1 mit Strassenanschluss x1		9.904,95 €
Abschnitt	1.1.1	Abschnitt defekte DB			Installationsarbeiten Erdgeschoss 2 x		3.795,00 €
Position	1.1.1.1	Position	2	Stck	Wohnungen links B	813,00 €	1.626,00 €
Set		e-ka 001	300	lfdm	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	2,71 €	813,00 €
Lohn		Elektro	3	Min			1,65 €
Artikel		e-1004	3	lfdm	NYM 3 x 1,5 mm²	25,41 €	1,06 €
Position	1.1.1.2	Position	3	Stck	Wohnungen rechts	723,00 €	2.169,00 €

Abbildung 6.39. Seitenansicht der oben definierten Positionen:

The screenshot shows the 'AUFTRAGSBESTÄTIGUNG' (order confirmation) page. It lists project details and a detailed breakdown of costs for 'Gewerk 1 Elektroarbeiten in der Häuserreihe Hauptstrasse 1, 3, 5'. The table includes columns for 'Position', 'Text', 'Menge', 'Einh', 'Einzelpreis', and 'Gesamtpreis'.

Position	Text	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.1.1.1	Wohnungen links B	2	Stck	813,00 €	1.626,00 €
1.1.1.2	Mantelleitung NYM 3 x 1,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	3	Stck	723,00 €	2.169,00 €
Zwischensumme Abschnitt 1.1.1					3.795,00 €
Zwischensumme					3.795,00 €
Nachlass					-13,00%
Summe Titel 1.1					9.904,95 €

6.7. Projekt- und Vorgangseigenschaften

In den Projekt- und Vorgangseigenschaften legen Sie grundsätzliche Einstellungen zur Steuerung des Projekts oder des jeweiligen Vorgangs fest.

- Die **Projekteigenschaften** zu einem geöffneten Vorgang oder der aktuellen Projektakte rufen Sie über das Menü **≡ Projekt > Eigenschaften** auf.
- Die **Vorgangseigenschaften** zu einem geöffneten oder in der aktuellen Projektakte ausgewählten Vorgang rufen Sie über das Menü **≡ Projekt > Vorgangseigenschaften** bzw. über die Funktion **Eigenschaften...** in der jeweiligen Vorgangsansicht auf.

Die Eigenschaftsdialoge sind thematisch in mehrere Registerkarten zusammengefasst:

- [Abschnitt 6.7.1, „Registerkarte "Vorgang"“](#)
- [Abschnitt 6.7.2, „Registerkarten "Vor- und Schlussbemerkungen"“](#)
- [Abschnitt 6.7.3, „Registerkarte "Anschrift"“](#)
- [Abschnitt 6.7.4, „Registerkarte "Infodesk"“](#)
- [Registerkarte "Sonderzuschläge"](#)
- [Abschnitt 6.7.5, „Registerkarte "Sonstiges" \(Projekteigenschaften\)“ / Abschnitt 6.7.6, „Registerkarte "Sonstiges" \(Vorgangseigenschaften\)“](#)
- [Abschnitt 6.7.7, „Registerkarte "Merkmale & Optionen"“](#)

Die Einstellungen werden zum Teil aus den Vorlagen und den Adress-Stammdaten übernommen. Deshalb müssen Sie dauerhafte Veränderungen in den Stammdaten durchführen.

- Beim **Einfügen eines Vorgangs** in ein Projekt werden die Projekteigenschaften in den Vorgang übernommen.
- Beim **Kopieren bzw. Umwandeln eines Vorgangs** werden die Eigenschaften aus dem Quellvorgang in den neuen Vorgang übernommen.

6.7.1. Registerkarte "Vorgang"

Abbildung 6.40. Registerkarte Vorgang

The screenshot shows a dialog box titled 'Eigenschaften 1. Auftrag Musterprojekt 24.04.2019 (adler)'. The 'Vorgang' tab is active. The form contains the following fields and values:

Kurztext/Suchbegriff (z.B. Bauvorhaben)	Typ	Kennung	
Musterprojekt	Zweig	Vorgang	
Thema *	Stichwörter *		
Kunde			
Bearbeiterkennzeichen	Belegdatum *	Valutadatum *	Zahlungsart
MOS			NETTO14
Eigene Auftragsnummer *	Belegnummer	Eigene Quellbelegnummer	Fremdbelegnummer
AB1900041			
Folgenummer	Externe Vergabenummer	Angebotsabgabe *	Zuschlagsfrist * Chance (%)
1			
Personal	Termin *	Anlage *	
Preiscode	Zeitgruppe	Steuercode	Steuerart
EK+Zuschlag	Zeitvorgabe 1	Netto plus Steuer	<Automatisch>
Mindestertrag	Provision	Schätzzeit (Std)	Erlodigt (%)
		Priorität	Status
		<Keine>	Offen

Buttons at the bottom: Text nachschlagen..., BTF-Editor..., OK, Abbrechen.

Wenn Sie eine Rechnung mit Valuta drucken, wird das **Valutadatum** automatisch eingetragen.

Das Feld **Folgenummer** enthält pro Vorgangsart eine laufende Folgenummer. Eine Vorgangsart wird pro **Auftragsnummer** immer beginnend mit eins durchnummeriert und es entsteht z.B. die "1.", "2." oder "3. Anzahlungsrechnung". Die Folgenummer ist auch bei gedruckten Vorgängen noch nachträglich änderbar.

Das Feld **Personal** dient einer späteren Provisionsabrechnung und wird aus dem Kundenstammdaten übernommen oder kann erfasst werden. Die Felder **Termin** und **Anlage** werden bei der Wartung von Anlagen verwendet. Das Feld **Schätzzeit** kommt bei Aufträgen mit Arbeitspaketen zum Einsatz.

Bei Reparatur- oder Kleinrechnungen können Sie mit dem **Preiscode** auf die *Verkaufspreise 1-5* im Artikelstamm zugreifen.

Kommen Sie bei der Erfassung des Projektes zu Leistungen, die unter erschwerten Bedingungen durchgeführt werden müssen, dann können Sie eine andere **Zeitgruppe** einschalten. Das Gleiche gilt, wenn große Mengen anliegen. Hier schalten Sie auf eine kleinere Zeitvorgabe.

Beim Wechsel des **Steuercodes**, wird die Steuerart zwecks Überprüfungsmöglichkeit auf *<Automatisch>* gesetzt.

Wenn Sie im Feld *Mindestertrag* einen Prozentsatz eingeben, werden Ihnen in der Gliederungsansicht alle Gliederungsebenen *rot* angezeigt, die diesen Ertrag nicht erreichen. Das erleichtert Ihnen die Kontrolle, speziell bei großen Projekten.

Das Feld *Status* enthält den von MOS'aik festgelegten Vorgangstatus. Dieser sagt z.B. aus, ob ein Projektvorgang offen oder abgeschlossen ist. Darüber hinaus können Sie einen Status auch manuell vergeben, z.B. "Abgelehnt, weil ...".

Im Arbeitsblatt **Alle Projekte** bzw. **Alle Vorgänge** können Sie nach dem Status filtern (siehe auch Abschnitt [Abschnitt 9.1.1, „Projektsuche“](#)).

Der Status *Fakturierbar* wird z.B. bei der Wartung von Anlagen verwendet.

Die Felder *Angebotsabgabe* und *Zuschlagsfrist* sind Datumsfelder zu Ihrer Information, damit Sie keine Termine versäumen.

Zur besseren **Angebotsnachverfolgung** kann in den Vorgangseigenschaften im Feld *Chance %* ein Wert für die Annahmewahrscheinlichkeit (Zuschlagschance) erfasst werden. Dieser Wert wird in den Arbeitsunterlagen zum Nachschlagen von Angeboten und Angebotsaufforderungen ebenfalls gezeigt.

Die Eingabefelder zum Bearbeiten der **Anlagedaten** stehen nur zur Verfügung, wenn das **Modul Service & Wartung** lizenziert ist.

6.7.2. Registerkarten "Vor- und Schlussbemerkungen"

Tragen Sie in den Registerkarte *Vorbemerkungen* und *Schlussbemerkungen* Ihre individuellen Texte ein, die am Anfang bzw. am Ende eines Vorgangs gedruckt werden sollen.

Mit der Schaltfläche *Text nachschlagen* können außerdem vorbereitete **Textstammdaten** vom *Typ Hinweistext* oder *Kommentartext* ausgewählt werden.

Abbildung 6.41. Registerkarten *Vorbemerkungen* und *Schlussbemerkungen*

Beim **Nachschlagen von Texten** für die Vor- bzw. Schlussbemerkungen werden variable Textstellen berücksichtigt.

In der Textetabelle können dazu Hinweistexte mit Textpassagen in **geschweiften Klammern** erfasst werden, z.B. "**Sehr geehrte{Ref.Address.Opening}**". "Ref" enthält eine Referenz auf den Vorgang (siehe dazu auch [Moser FAQ - Arbeiten mit Platzhaltern](#)).

Die Texte der Vor- und Schlussbemerkungen können Sie mit dem **RTF-Editor** (z.B. farbig) gestalten (siehe auch [Abschnitt 5.4.4.1, „Formatierte Texte \(RTF\)“](#)).

Sie können immer wiederkehrende Bemerkungen komfortabel auch in der jeweiligen Projektvorlage hinterlegen. Mehr dazu unter dem Kapitel [Abschnitt 9.4, „Vorlagen“](#).

6.7.3. Registerkarte "Anschrift"

Abbildung 6.42. Registerkarte Anschrift

Bei der Neuanlage eines Projektvorgangs oder beim Neuabruf einer **Adresse*** werden die bei der Adresse hinterlegten **Adressreferenzen**, wie z.B. eine Lieferadresse und/oder eine Rechnungsadresse, in die **Projekt-/Vorgangseigenschaften** übernommen. Dadurch können Sie Lieferscheine und Rechnungen mit abweichenden Anschriften drucken.

Sie können aber auch eine beliebige **Rechnungsadresse*** und/oder **Lieferadresse bzw. Objekt-/Baustellenadresse*** nachschlagen.

- Beachten Sie, dass die Rechnungs- bzw. Buchungsadresse innerhalb von (aufbauenden) **Abrechnungsketten** nicht wechselt, da das Verbuchen des Vorgangs sonst abgelehnt wird (Meldung: "*Der Vorgang <...> kann nicht verbucht werden. Die Buchungsadresse des Vorgangs <...> weicht von der Buchungsadresse der bisherigen Rechnungen der Abrechnungskette ab.*"). Nur bei eigenständigen Rechnungen, Wartungsrechnungen, Barrechnungen und Gutschriften sind abweichende Adressen zulässig.

Mit der Schaltfläche (in der Lieferadresse) können Sie die in der Adresse hinterlegten **Ansprechpartner** (bei denen Ort und Straße vorhanden ist) nachschlagen und als Lieferadresse in die Vorgangseigenschaften übernehmen.

Das Feld **Name** der Adresse bzw. Objektadresse ist mehrzeilig und kann bis zu 255 Zeichen enthalten (rote Markierung, siehe auch [Abschnitt 5.4.1.2.1](#), „Registerkarte **"Allgemein"** (Adresse)“).

Bei einer **Änderung der Adresse** werden grundsätzlich auch die zur Adresse gehörende Rechnungs- und Objekt- bzw. Lieferadresse aktualisiert. Eine vorhandene Lieferadresse wird jedoch beim Wechsel nicht durch eine leere Lieferadresse ersetzt! **Ausnahme** ist hier, wenn die neue Adresse eine Postfachanschrift verwendet, jedoch über keine separate Lieferanschrift verfügt: In diesem Fall wird die neue Straßenadresse als Lieferadresse verwendet!

Der **Erfüllungsort** wird ebenfalls mit den Einstellungen aus den Adressstammdaten vorbelegt und kann hier vorgangsspezifisch geändert werden. Lesen Sie mehr dazu im [Moser FAQ](#).

Das Land der Lieferanschrift wird aus dem Erfüllungsort ermittelt, wenn die Lieferadresse nicht mit einer Adresse aus den Stammdaten verknüpft ist.

Im Feld **Ansprechpartner** kann der Namenszusatz oder eine Ansprechpartner (mit automatischer Anpassung der **Briefanrede**) für den Adressausdruck ausgewählt werden.

Ein **Lieferhinweis/Versandtext** wird auf den Vorgangsausdrucken mit ausgegeben. Er kann erfasst oder (mit [F5]) nachgeschlagen werden. Beim Nachschlagen werden Versandtexte aus den Textstammdaten (siehe [Abschnitt 5.4.4](#), „**Texte**“) aufgelistet. Nach der Auswahl eines Versandtextes wird der Kurztext des Versandtextes in den Vorgang übernommen.

Bei der Auswahl **"Mehr..."** werden Hinweis- und Kommentartexte aus den Textstammdaten aufgelistet. Übernommen wird die **Beschreibung** des ausgewählten Hinweis- oder Kommentartextes oder der Kurztext, falls keine Beschreibung vorhanden ist.

Siehe auch die [Abschnitt 6.7.7](#), „Registerkarte **"Merkmale & Optionen"**“.

6.7.4. Registerkarte "Infodesk"

Die Registerkarte zeigt Ihnen projektbezogene, statistische Daten und die Kontonummer der Adresse. Oben rechts werden die Daten des auf der Registerkarte **Anschrift** eingestellten Ansprechpartners gezeigt.

Zur Erstellung einer E-Mail klicken Sie auf die **blau** hervorgehobene **E-Mail ****-Adresse. Voraussetzung für die Nutzung der E-Mail- und Telefonfunktionen ist natürlich die entsprechende technische Einrichtung.

Abbildung 6.43. Registerkarte *Infodesk*

6.7.5. Registerkarte "Sonstiges" (Projekteigenschaften)

Abbildung 6.44. Registerkarte Sonstiges

The screenshot shows the 'Eigenschaften' dialog box for project 'Projekte' 2019.00028. The 'Sonstiges' tab is active. The fields are organized as follows:

Unternehmensbereich <Nicht festgelegt>	Zahlungsmittel <Kein>	Konto * 8400	Kostenstelle *
Bank für Sperrkonto <Keine>	Art der Sicherheitsleistung <Keine>		
Gewährleistungsbasisatz 	Gewährleistungssatz 	Gewährleistungseinbehalt 	Gewährleistungsfrist *
Startdatum * 	Notierungsdatum * 	Abnahmedatum * 	Nachkalkulation <Standard>
Arbeitspaket <Standard>	Lagerhaltung Standard	Lager <Standard>	
Textspeicherung Set-, Text- und Artikelbeschreibungen übernehmen	Dezimalstellen 2	Standardlohnentarif Standard	
Druckdatum 	Nettobetrag 0,00 €	Bruttobetrag 0,00 €	Sollzeit
Erstanlagdatum 24. Apr 2019 12:48	Eigentümer admin	Änderungsdatum 24. Apr 2019 12:48	Bearbeiter admin

Buttons at the bottom: Text nachschlagen..., RTF-Editor..., OK, Abbrechen.

Wählen Sie einen anderen **Standardlohnentarif**, wenn für dieses Projekt nicht der Standardverrechnungssatz aus den Firmenstammdaten genommen werden soll.

Fast alle Eintragungen in dieser Registerkarte kommen als Voreinstellung aus der ausgewählten Adresse. Hier müssen Sie nur dann etwas eingeben, wenn sich Einstellungen für dieses spezielle Projekt ändern oder wenn Sie mit einer "Diversen Adresse" arbeiten.

Wenn Sie einen **Sicherheitseinbehalt** vereinbart haben, dann tragen Sie im Feld *Gewährleistungsfrist* den Ablauftermin ein. Im Feld *Gewährleistungseinbehalt* geben Sie den Betrag oder im Feld *Gewährleistungssatz* den Prozentsatz ein. Der Eintrag im Feld *Art der Sicherheitsleistung* steuert die Art der Verrechnung (siehe Punkt [Abschnitt 8.4, „Sicherheitsleistungen“](#)). MOS'aik druckt diese Einträge auf der Schlussrechnung bei den Zahlungsbedingungen. Die Verwaltung von Sicherheitseinhalten erfolgt automatisch, wenn das **Erweiterungsmodul OP & Mahnwesen** eingesetzt wird.

Die *Gewährleistungsfrist* kann auch nach dem **Verbuchen** noch geändert werden, wenn die *Art der Sicherheitsleistung* auf "<Keine>" oder "Bürgschaft" steht!

Das Feld *Nachkalkulation* bestimmt, ob ein Projekt nachkalkuliert werden soll. Bei Bauvorhaben ist damit eine Baustellenüberwachung möglich. Die Informationen hierzu können Sie dem Themenbereich [Nachkalkulation](#) entnehmen.

In dem Feld *Lagerhaltung* können Sie die Lagerbuchungen bei bestimmten Vorgängen (z.B. Lieferscheine) ausschalten.

Bei Einsatz des **Moduls Lager & Inventur** kann im Feld *Lager* das Lager zur Bestandsabbuchung eingestellt werden.

Im Feld *Textspeicherung* haben Sie die Wahl, ob beim Drucken die Texte aus den Stammdaten geholt werden (*platzsparend*, Speicherung im Projekt erfolgt erst bei Textänderung) oder ob die Texte ganz oder teilweise im Projekt abgelegt werden (Einstellungen *Set- und Textbeschreibungen übernehmen* bzw. *Set-, Text- und Artikelbeschreibungen übernehmen*). Dabei wird beim Einfügen der vollständige Text von Artikeln, Sets, Texten bzw. Maschinen in die Beschreibung übernommen. Über das Feld *Textkennzeichen* der Artikel- und Set-Stammdaten legen Sie dazu fest, welche Texte die Beschreibung enthalten soll.

Löschen von Artikeln

Bei *platzsparender* Speicherung ist die dauerhafte Existenz der verwendeten Text-, Set- und Artikeldaten besonders wichtig. Das Löschen von Stammdaten muss in diesem Fall vermieden werden.

Das Feld *Notierungsdatum* ist dann wichtig, wenn die Rohstoffpreise eines bestimmten **Stichtages** zugrunde gelegt werden sollen. Dazu müssen Sie bei den Rohstoffen unter diesem Datum eine Notierung eintragen. Sie können auch zu einem späteren Zeitpunkt die Rohstoffanteile aktualisieren lassen (siehe [Abschnitt 6.5.8](#), „Projektvorgang aktualisieren“)

Falls der Ausdruck eines Vorgangs in einer anderen Währung erfolgen soll, stellen Sie das **Zahlungsmittel** entsprechend ein.

Die Buchungen erfolgen in Euro. Auch der **MwSt.-Satz** entspricht dem des Mandanten! Siehe auch Punkt [Abschnitt 5.3.12](#), „Zahlungsmittel“.

Im Feld *Unternehmensbereich* können Sie einen **UB** auswählen.

6.7.6. Registerkarte "Sonstiges" (Vorgangseigenschaften)

Abbildung 6.45. Registerkarte Sonstiges

Hier kann das SEPA-*Lastschriftmandat* ausgewählt werden. Falls mehrere Mandate zur IBAN der aktuellen Adresse vorliegen, stehen diese ebenfalls zur Auswahl. Diese Einstellung wird bei Buchung in den OP übertragen.

- Zusätzlich werden in der Auswahl auch die Lastschriftmandate der Lieferadresse angezeigt. Damit ist es beispielsweise möglich, zu einer Kundenadresse zusätzliche Lieferadressen mit abweichenden Bankverbindungen anzulegen und diese Lieferadresse im Vorgang zu hinterlegen. Die zugehörigen SEPA-Mandate werden dann hier zur Auswahl angeboten.
- In der Auswahlliste der Lastschriftmandate werden auch diejenigen Mandate aufgeführt, die in der Vertragskennung die Auftragsnummer des Vorgangs enthalten.

Belegdatum, Fertigstellungsdatum, Abnahmedatum und Buchungsperiode

Neben dem **Belegdatum** können Sie in der MOS'aik-Projektverwaltung ein **Abnahmedatum** sowie ein **Fertigstellungsdatum** erfassen. Auf Basis des Fertigstellungsdatums wird automatisch die gültige **Steuerart** bestimmt (wichtig bei der Änderung der MwSt.-Sätze).

- Abhängig von Rechnungsart und Fertigstellungsdatum werden beim Rechnungsdruck folgende **Hinweise** ausgegeben:
- Auf der Rechnung wird das Fertigstellungsdatum als "*Leistungsdatum*" gedruckt:

Abbildung 6.46. Rechnungsdruck erbrachte Leistungen (mit Fertigstellungsdatum)

RECHNUNG				
	<u>Steuernummer</u>	<u>UStID Absender</u>	<u>Konto</u>	
	1234567890PV	DE12345678901234	45028	
<u>Projekttakte</u>	<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>
2012.00170	adler	ME		14.11.2013
<u>Position</u>	<u>Text</u>	<u>Menge</u> <u>Einh.</u>	<u>Einzelpreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
Leistungsdatum: 15.11.2013				

Wenn kein Fertigstellungsdatum im Vorgangskopf hinterlegt ist, erscheint unterhalb des Seitenkopfes der 1. Seite der Text "*Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum*" (für Rechnungen und Gutschriften):

Abbildung 6.47. Rechnungsdruck erbrachte Leistungen (ohne Fertigstellungsdatum)

RECHNUNG				
	<u>Steuernummer</u>	<u>UStID Absender</u>	<u>Konto</u>	
	1234567890PV	DE12345678901234	45028	
<u>Projekttakte</u>	<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>
2012.00170	adler	ME		14.11.2013
<u>Position</u>	<u>Text</u>	<u>Menge</u> <u>Einh.</u>	<u>Einzelpreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum				

Bei nicht-kundenorientierten Vorgängen wird der Hinweis auf das Datum der Leistungserbringung grundsätzlich nicht gedruckt.

- Für die Vorgangsarten *Akontoanforderung*, *Anzahlungsrechnung* und *Pauschalanzahlungsrechnung* erfolgt an dieser Stelle der Hinweis "*Abrechnung über noch nicht erbrachte Leistungen*":

Abbildung 6.48. Rechnungsdruck nicht erbrachte Leistungen (ohne Fertigstellungsdatum)

2. ANZAHLUNGSRECHNUNG				
	<u>Steuernummer</u>	<u>UStID Absender</u>	<u>Konto</u>	
	1234567890	DE12345678901234	11000	
<u>Projekttakte</u>	<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>
Vorgangsarten-1	adler			02.02.2015
<u>Position</u>	<u>Text</u>	<u>Menge</u> <u>Einh.</u>	<u>Einzelpreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
Abrechnung über noch nicht erbrachte Leistungen				

Wenn ein Fertigstellungsdatum im Vorgangskopf hinterlegt ist, erscheint unterhalb des Seitenkopfes der 1. Seite der Text "*Voraussichtliches Leistungsdatum:* " mit Angabe des gewählten Datums:

Abbildung 6.49. Rechnungsdruck nicht erbrachte Leistungen (mit Fertigstellungsdatum)

2. ANZAHLUNGSRECHNUNG				
	<u>Steuernummer</u>	<u>UStID Absender</u>	<u>Konto</u>	
	1234567890	DE12345678901234	11000	
<u>Projekttakte</u>	<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>
Vorgangsarten-1	adler			02.02.2015
<u>Position</u>	<u>Text</u>	<u>Menge</u> <u>Einh.</u>	<u>Einzelpreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
Voraussichtliches Leistungsdatum: 24.02.2015				

Die Verwendung eines Fertigstellungsdatums in Bezug auf diese Rechnungsarten ist fragwürdig. Im steuerlichen Sinne handelt es sich bei solchen Rechnungen immer um die Abrechnung von noch nicht (vollständig) erbrachten Leistungen und nur aus diesem Grund ergibt sich die besondere steuerliche Behandlung! Deshalb wird auch davon abgeraten, für solche Vorgangsarten ein Fertigstellungsdatum festzulegen.

Beachten Sie außerdem, dass ein in der Zukunft liegendes Fertigstellungsdatum die Buchungsperiode der MOS'aik-Finanzverwaltung in die Zukunft verschiebt!

- In der OP- bzw. Finanzverwaltung wird anhand des Fertigstellungsdatums die **Buchungsperiode** festgelegt.
- Ein zusätzlich erfasstes **Belegdatum bzw. Valutadatum** steht für das Rechnungsdatum und OP-Datum und wird in der OP-Verwaltung z.B. zur Ermittlung des Zahlungsziels und der Skontotermine genutzt.
- Falls Sie in der MOS'aik-Projektverwaltung **kein Fertigstellungsdatum** erfassen, wird die Buchungsperiode durch das Belegdatum bestimmt.
- Das Abnahmedatum kann auch nach dem Verbuchen des Vorgangs (siehe auch [Einstellungen der Vorgangsarten](#)) noch bearbeitet werden.

Ein erfasstes [Ablaufdatum](#) wird auch in den Vorgangsaufstellungen gezeigt.

Im Feld [Textspeicherung](#) haben Sie die Wahl, ob beim Drucken die Texte aus den Stammdaten geholt werden (*platzsparend*, Speicherung im Projekt erfolgt erst bei Textänderung) oder ob die Texte ganz oder teilweise im Projekt abgelegt werden (Einstellungen *Set- und Textbeschreibungen übernehmen* bzw. *Set-, Text- und Artikelbeschreibungen übernehmen*). Dabei wird beim Einfügen der vollständige Text von Artikeln, Sets, Texten bzw. Maschinen in die Beschreibung übernommen. Über das Feld [Textkennzeichen](#) der Artikel- und Set-Stammdaten legen Sie dazu fest, welche Texte die Beschreibung enthalten soll.

Löschen von Artikeln

Bei *platzsparender* Speicherung ist die dauerhafte Existenz der verwendeten Text-, Set- und Artikeldaten besonders wichtig. Das Löschen von Stammdaten muss in diesem Fall vermieden werden.

6.7.7. Registerkarte "Merkmale & Optionen"

Für ein Projekt, einen Vorgang und für die Gliederungen eines Vorgangs (Titel, Positionen, Artikel, Sets, ...) können **Erweiterte Merkmale** hinterlegt werden. Die erweiterten Merkmale eines **Projekts** bzw. **Vorgangs** können dazu direkt in den Projekt- und Vorgangseigenschaften auf der Registerkarte Merkmale & Optionen (siehe Abbildung) bearbeitet werden:

Abbildung 6.50. Registerkarte Merkmale & Optionen

Zur Festlegung eines Merkmals muss dieses zuvor im Arbeitsblatt Stammdaten | Einstellungen | Merkmale definiert werden (siehe [Abschnitt 5.3.5, „Merkmale“](#)). Anschließend kann dieses im Feld **Merkmale** ausgewählt und im Feld **Wert** ein Wert eingegeben oder über die Schaltfläche **Nachschlagen** oder mit **[F5]** ausgewählt werden. Mit **Speichern** fügen Sie dem Vorgang das neue Merkmal zu und es erscheint in der Liste **Gespeicherte Merkmale**. Hier können Sie ein Merkmal zur Bearbeitung auswählen oder dieses mit der Schaltfläche **Löschen** wieder entfernen.

Die erweiterten Merkmale von **Gliederungen** können Sie bearbeiten, in dem Sie im Vorgang auf die Gliederung einstellen und mit einem Rechtsklick die Funktion **Erweiterte Merkmale anzeigen..** auswählen. Die hinterlegten Merkmale gelten dann nur für die jeweilige Gliederung.

Siehe auch den Themenbereich [Erweiterte Merkmale](#).

Im Bereich **Zusammenstellungen** stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten für zusätzliche Übersichten beim Druck zur Verfügung. Sie können damit beispielsweise eine zusätzliche Zusammenstellung der in Ihrem Vorgang enthaltenen Abschnitte (und aller darüber liegenden Gliederungsebenen) oder ein Inhaltsverzeichnis für bestimmte Gliederungen drucken. Lesen Sie für weitere Informationen auch den [Abschnitt 6.6.3, „Inhaltsverzeichnisse und Zusammenstellungen“](#).

Die **Optionen** **Beim Ändern der Adresse: ...** (**... Preiscode erhalten**, **... Kalkulationszuschlag erhalten**, **... Personal/Einkäufer erhalten**, **... Objektadresse erhalten** oder **... Versandtext erhalten**) bewirken, dass entsprechenden Felder beim Wechseln der Vorgangsadresse unverändert bleiben. Wenn z.B. die Objektadresse nicht erhalten wird, bleibt beim Wechsel einer Adresse eine bereits im Vorgang gespeicherte Liefer-/Objektadresse unverändert, es sei denn, bei der neu abgerufenen Adresse ist ebenfalls eine Liefer-/Objektadresse hinterlegt.

- Über den Schalter **Aufbauende Abrechnung nach dem Nettozuwachsprinzip** kann ein Vorgang vom standardmäßig verwendeten **Bruttoprinzip** zur Summenberechnung auf das **Nettoprinzip** umgestellt werden. Damit ist die Fortführung von Projekten über Zeiträume mit gesetzlichen Steueränderungen ohne Abgrenzung des Auftrags möglich (siehe ???).

6.8. Der Auftrag

Aufträge werden wesentlich durch ihre Auftragsnummer gekennzeichnet. Die Nummer dient außerdem zur Gruppierung von zusammengehörigen Aufträgen, wie z.B. Nachtragsaufträgen.

Weitere Themen:

- > [Die Auftragsnummer](#)
- > [Ein weiterer Auftrag im Projekt](#)

- > [Nachtragsaufträge mit konsolidierten Rechnungen](#)
- > [Auftragsabrechnung](#)

6.8.1. Die Auftragsnummer

Beim Anlegen einer neuen Projektakte werden die Projekt- und Vorgangsdaten aus den Kundenstammdaten gefüllt. Vorgangsarten besitzen eigene Kopfdaten (Adresse, Preiscode, usw.) sowie eigene Kalkulationsfaktoren.

Beim buchenden Druck eines Auftragsvorgangs wird in den Vorgangseigenschaften eine **eigene Auftragsnummer** gespeichert.

Beim **Kopieren** von Vorgängen werden die Daten des Quellvorgangs einschließlich der "eigenen Auftragsnummer" in den neuen Vorgang übernommen. Alle Vorgänge mit derselben "eigenen Auftragsnummer" werden in der späteren Schlussrechnung einschließlich der geleisteten Zahlungen gemeinsam abgerechnet.

Beim **Einfügen** von Vorgängen in ein Projekt kann eine neue Auftragsnummer vergeben werden, siehe unter dem Punkt [Abschnitt 6.8.2, „Ein weiterer Auftrag im Projekt“](#) oder die Auftragsnummer wird aus einem bereits vorhandenen Auftrag zum Erstellen eines Nachtragsangebots übernommen, siehe unter dem Punkt [Abschnitt 6.8.3, „Nachtragsaufträge mit konsolidierten Rechnungen“](#).

Grundsätzlich ist eine Auftragsnummer für alle Vorgangsarten mit Ausnahme der "angebotsartigen" Vorgänge, Aufmaße, Materialbedarfslisten, Bestellanforderungen und Vorgangsarten der Gruppe "Sonstige" erforderlich. Eine Prüfung der Auftragsnummer erfolgt grundsätzlich beim Verbuchen bzw. Stornieren eines Vorgangs. Fehlt die Auftragsnummer, wird eine Meldung der Art *"Für den Vorgang <...> ist die Angabe einer Auftragsnummer zwingend erforderlich."* ausgegeben.

6.8.2. Ein weiterer Auftrag im Projekt

Sie können ein laufendes Projekt um ein weiteres Angebot bzw. einen weiteren Auftrag ergänzen und alle zu dem zusätzlichen Angebot/Auftrag gehörenden Vorgänge, wie z.B. Akontoanforderungen, Anzahlungsrechnungen oder Zwischenrechnungen, in einer **separaten Schlussrechnung** abrechnen.

Fügen Sie dazu einen neuen Vorgang *"Angebot"* oder *"Auftrag"* in ein bereits vorhandenes Projekt ein (siehe unter [Abschnitt 6.5.1, „Neue Vorgänge anlegen“](#)) oder kopieren Sie das ursprüngliche Angebot in ein neues Angebot mit neuer Auftragsnummer.

Erfassen Sie die Positionen und kopieren das neue Angebot in einen Auftrag. Beim Kopieren erhalten das Angebot und der Auftrag eine neue **eigene Auftragsnummer** (siehe [Vorgang Eigenschaften...](#) [Eigene Auftragsnummer*](#)).

Abbildung 6.51. *Eigene Auftragsnummer**

The screenshot shows a dialog box titled "Eigenschaften 1. Auftrag Diverse Beispiele im Handbuch PV 18.03.2019 (adler)". The "Vorgang" tab is selected. The "Eigene Auftragsnummer" field is highlighted with a red box and contains the value "AB1900008". Other fields include "Kurztext/Suchbegriff" (Diverse Beispiele im Handbuch PV), "Thema" (Kunde), "Belegdatum", "Valutadatum", "Zahlungsart" (NETTO14), "Belegnummer", "Eigene Quellbelegnummer", "Fremdbelegnummer", "Folgenummer" (1), "Externe Vergabenummer", "Angebotsabgabe", "Zuschlagsfrist", "Chance", "Personal", "Termin", "Anlage", "Preiscode" (EK+Zuschlag), "Zeitgruppe" (Zeitvorgabe 1), "Steuercode" (Netto plus Steuer), "Steuerart" (<Automatisch>), "Mindestertag", "Provision", "Schätzzeit", "Erledigt", "Priorität" (<Keine>), and "Status" (Offen). Buttons at the bottom include "Text nachschlagen...", "RTF-Editor...", "OK", and "Abbrechen".

Diese Eigene Auftragsnummer wird beim Erstellen weiterer Vorgänge (z.B. Akontoanforderungen, Anzahlungsrechnungen, Zwischenrechnungen, Schlussrechnung) mit kopiert. Alle zu dem Angebot/Auftrag gehörenden Vorgänge werden anhand der gleichen eigenen Auftragsnummer identifiziert und in einer eigenen Schlussrechnung abgerechnet.

Die beschriebene Abwicklung gilt auch für **Kostenvoranschläge**.

Eine detaillierte Ablaufbeschreibung zu diesem Thema finden Sie im Themenbereich [Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - Ein weiterer Auftrag im Projekt](#).

6.8.3. Nachtragsaufträge mit konsolidierten Rechnungen

Die Vorgangsarten **Nachtragsangebot bzw. Nachtragsauftrag** unterscheiden sich bezüglich der Vergabe einer eigenen Auftragsnummer von anderen Angeboten und Aufträgen.

Nachtragsverwaltung

MOS'aik bietet eine Vielzahl von möglichen Vorgehensweisen zur Nachtragsverwaltung an. Hier sehen Sie, wie sie Nachträge erfassen können:

Ziel ist die Verwaltung von zusätzlichen Leistungen als Nachtragsangebot/Nachtragsauftrag und die gemeinsame Abrechnung mit dem (Haupt-)Auftrag in aufbauenden Anzahlungs- oder Zwischenrechnungen und einer **konsolidierten Schlussrechnung**.

Nachtragsverwaltung über weitere Aufträge innerhalb eines Projekts Die erste Möglichkeit Nachträge über MOS'aik zu erfassen ist die, weitere Vorgänge vom Typ „Auftrag“ innerhalb einer Projektakte anzulegen. Diese Vorgehensweise führt dazu, dass jeder Auftrag eine eigene Auftragsnummer erhält. Die Abrechnung erfolgt pro Auftrag mit den darin enthaltenen Positionen.

Nachtragsverwaltung mittels eigens dafür vorgesehenen Vorgangsarten Über die Nachtragsverwaltung mittels „Nachtragsangeboten“ und „Nachtragsaufträgen“ können sie aus einem Angebot oder Auftrag ihren bestehenden Auftragsstrang verändern oder erweitern. So lassen sich nicht nur Zusatzarbeiten, sondern auch Mengenänderungen verwalten. Durch das Kopieren in einen Nachtragsauftrag wird die Auftragsnummer des Hauptauftrags übernommen. So kann eine Zusammenfassung in der Abrechnung automatisiert erfolgen. Die Positionen und Mengen aus den Nachträgen werden gemeinsam mit denen aus dem Hauptauftrag zusammengefasst. So angelegte Nachträge werden gut nachvollziehbar in der Projektakte aufgeführt und stehen hier jederzeit zur Verfügung.

Details und beispielhafte Arbeitsabläufe zum Thema finden Sie im Themenbereich [Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - Nachtragsaufträge mit konsolidierten Rechnungen](#).

6.8.4. Auftragsabrechnung

Unter Büroarbeiten | Fakturierung | Auftragsabrechnung finden Sie eine **Liste der abzurechnenden Aufträge**.

Im Bereich **Filter** können die Aufträge nach ihrem **Status** (*Laufende Aufträge, Alle Aufträge, Erledigte Aufträge*) gefiltert und in der Tabellenansicht sortiert oder über das Feld **Suchen** anhand von Texten oder Nummern gesucht werden.

Sie können einen aufgeführten **Auftrag Bearbeiten** [F4], direkt in einen **neuen Vorgang** (z.B. eine Rechnung) **Kopieren**, den **Status festlegen** (beispielsweise *Abgeschlossen* oder *Storniert*) oder **Löschen...** [F6]. Weiterhin haben Sie von hier aus die Möglichkeit direkt zur **Akontoverwaltung** oder zum **Stunden und Material buchen** zu wechseln.

Verbuchte **Wartungsverträge** werden in der Auftragsabrechnung nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen finden Sie im Themenbereich [Nachkalkulation](#).

6.9. Rechnungen und Akontoanforderungen

MOS'aik unterstützt folgende **Arten der Rechnungsschreibung**:

- Akontoanforderungen
- Anzahlungsrechnungen (aufbauende Akontoanforderungen)
- Abschlagsrechnungen
- Rechnungen
- Zwischenrechnungen (aufbauende Rechnungen)
- Schlussrechnung
- Gutschriften
- Pauschale Gutschriften

Moser empfiehlt für aufbauende [Abrechnungsketten](#) den Einsatz von Ist-versteuerten [Akontoanforderungen](#) bzw. [Anzahlungsrechnungen](#). Diese werden zum Projektabschluss ebenfalls mit einer Soll-versteuerten Schlussrechnung final abgerechnet und unterliegen im Fall *gesetzlicher Steueränderungen während laufender Projekte* keinen besonderen Einschränkungen ([weitere Erläuterungen](#)).

Bei **Abschlagsrechnungen, Rechnungen** und (Pauschal-) **Zwischenrechnungen** werden auf der **Schlussrechnung** (und auch auf den [Pauschal-]Zwischenrechnungen) die Summen der zuvor geschriebenen Rechnungen, Gutschriften und Pauschalgutschriften abgezogen.

Bei **Akontoanforderungen** und **Anzahlungsrechnungen** werden auf der **Schlussrechnung** (und auch auf den Anzahlungsrechnungen) die Summen der geleisteten Zahlungen abgezogen.

Zur Buchung der oben genannten Vorgangsarten und der dazugehörigen Zahlungen, benötigen Sie das **Erweiterungsmodul [OP & Mahnwesen](#)**.

Sie dürfen die unterschiedlichen Rechnungsarten nicht miteinander mischen, da es ansonsten fallweise zu nicht nachvollziehbaren Ergebnissen kommen kann!

Siehe auch den Themenbereich [Rechnungsarten und der Summenblock](#).

Bei Rechnungen und Gutschriften an Privatpersonen (Adresse vom **Typ Privatkunde**) wird unter dem Summenblock grundsätzlich der Hinweis zur Aufbewahrungspflicht gedruckt:

Abbildung 6.52. **Aufbewahrungspflicht nach §14 UStG***

Nettogesamtpreis	100,00 €
Umsatzsteuer 19,0%	19,00 €
Gesamtsumme	119,00 €

Rechnungen über Werklieferungen und sonstige Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück sind nach §14 UStG von nichtunternehmerischen Leistungsempfängern 2 Jahre aufzubewahren.

Beispiel für einen Werbetext

Wenn Sie beim Drucken als Layout **"Rechnung mit Lohnausweis"** wählen, wird der Hinweis zu §35 (Haushaltsnahe Dienstleistungen / Steuervergünstigung für Handwerkerarbeitslohn) gedruckt.

Beim Druck von Rechnungen über eine innergemeinschaftliche Lieferung bzw. Leistung wird unterhalb der Gesamtsumme ein Hinweis auf §14 UStG **"Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung/Leistung"** ausgegeben. Der Hinweis auf eine EG-Rechnung erscheint auch im Kopf der Rechnung durch ein vorangestelltes **"EG"**.

Zahlungen

Wenn Sie Zahlungen erfasst haben, wird eine **Übersicht der geleisteten Zahlungen** auf der jeweiligen Rechnung ausgedruckt. Diese können Sie wahlweise vor oder nach dem Summenblock drucken lassen. Die entsprechende Einstellung nehmen Sie beim Druck in der Registerkarte Einstellungen Hauptlayout in der Auswahlbox **Zahlungsauflistung** vor. Dauerhaft einstellen können Sie dies auf der Registerkarte **Darstellungen** bei der betreffenden Vorgangsart.

Eine umfassende Übersicht der Rechnungsvorgangsarten finden Sie auch im Themenbereich [Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - Rechnungsvorgänge](#).

Weitere Themen:

- > [Rechtliche Unterschiede](#)
- > [Akontoanforderungen/Akontoverwaltung](#)
- > [Anzahlungsrechnungen](#)
- > [Abschlagsrechnungen](#)
- > [Einzelne Rechnungen](#)
- > [Zwischen- und Schlussrechnungen](#)
- > [Zahlungen in der OP-Verwaltung buchen](#)
- > [Zahlungen in der Projektverwaltung buchen](#)

6.9.1. Rechtliche Unterschiede

Rechtlich gesehen gibt es bei der **Soll-Versteuerung** (siehe auch [Begriffsklärung / Glossar - Umsatzbesteuerung](#)) zwei unterschiedliche Formen bzgl. der Umsatzsteuer:

- bei einer **Akontoanforderung und Anzahlungsrechnung** (über noch nicht erbrachte Leistungen) wird die Umsatzsteuer erst fällig, wenn eine Zahlung erfolgt ist. Und zwar in der Höhe, in der sie im Zahlbetrag enthalten ist.
- Bei **Abschlagsrechnungen, Rechnungen, Zwischen- und Schlussrechnungen** wird die Umsatzsteuer in dem Zeitraum fällig, in dem die Leistung erbracht bzw. die Rechnung geschrieben wurde.

Die Vorgangsarten *Anzahlungsrechnung*, *Pauschalanzahlungsrechnung* und *Akontoanforderung* sind bei eingerichteten MOS'aik-Mandanten mit **Ist-Versteuerung** nicht verfügbar!³

6.9.2. Akontoanforderungen/Akontoverwaltung

Sie haben einen Auftrag mit vielen Positionen erfasst. Nach Auftragserteilung möchten Sie eine Akontoanforderung erstellen.

Eine Akontoanforderung können Sie entweder direkt aus dem Auftragsvorgang über die Funktion **Kopieren » In Akontoanforderung (ohne Positionen)** **oder** mithilfe der Funktion **Akontoverwaltung** erstellen. Die **Akontoverwaltung** steht alternativ auch in der Tabellenansicht Alle Aufträge zur Verfügung. Einen beispielhaften Arbeitsablauf dazu finden Sie im Themenbereich [Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - Akontoanforderung mit Schlussrechnung erstellen](#).

Beim Druck einer Akontoanforderung wird ein Offener Posten angelegt und lediglich die Adressenumsatzstatistik geführt. Die übrigen Statistiken werden beim Verbuchen der Schlussrechnung nachgeholt.

6.9.3. Anzahlungsrechnungen

Anzahlungsrechnungen sind **aufbauende** Rechnungen.

Zur Erstellung einer 1. Anzahlungsrechnung kopieren Sie den Auftrag in eine Anzahlungsrechnung und passen die zu berechnenden Mengen an. Zur Erstellung einer weiteren Anzahlungsrechnung kopieren Sie die letzte Anzahlungsrechnung und erhöhen die zu berechnenden Mengen.

Aufbauende Rechnungen müssen immer alle Gliederungen enthalten, ggf. mit der Menge "0". Wenn eine Gliederung (z.B. beim Ausdruck) nicht berücksichtigt werden soll, kann die betreffende Zeile markiert und mit der rechten Maustaste über **≡ Projektdatensatz verbergen** deaktiviert werden. Die betreffende Gliederung kann mit der rechten Maustaste über **≡ Projektdatensatz anzeigen** wieder aktiviert werden.

Beim buchenden Druck einer Anzahlungsrechnung wird ein OP gebildet und lediglich die Adressenumsatzstatistik geführt. Die übrigen Statistiken werden beim Verbuchen der Schlussrechnung nachgeholt.

Zur Erstellung der Schlussrechnung kopieren Sie die letzte Anzahlungsrechnung oder den Auftrag. Die Quelle ist dabei immer die letzte Anzahlungsrechnung mit den darin enthaltenen Positionen und Mengen die beim Kopieren in die Schlussrechnung übernommen werden.

Die Mengen für die Schlussrechnung werden dabei automatisch errechnet.

Auf Anzahlungsrechnungen geleistete Zahlungen werden in nachfolgenden Anzahlungsrechnungen und in der Schlussrechnung durch Abzug berücksichtigt.

Siehe auch den Themenbereich [Rechnungsarten und der Summenblock](#). Hier werden auch die Besonderheiten bei der Ermittlung des "skontofähigen Betrags" bei aufbauenden Rechnungen erläutert.

Pauschale Anzahlungsrechnungen

Mit der Vorgangsart **Pauschalanzahlungsrechnung** können aufbauende, pauschale Anzahlungsrechnungen erzeugt werden. Wie bei aufbauenden Anzahlungsrechnungen üblich, müssen in der aktuellen Pauschalanzahlungsrechnung (oder Schlussrechnung) die Rechnungswerte erhöht werden, wobei dann im Summenblock die Zahlungen auf vorherige Pauschalanzahlungsrechnungen abgezogen werden. Erst in der Schlussrechnung werden die Positionen des Auftrags abgerechnet. Beim Verbuchen einer

³Der Grund liegt darin, dass solche Vorgänge grundsätzlich der Ist-Versteuerung unterliegen und für Unternehmen mit ausschließlicher Ist-Versteuerung andere Rechnungsarten eingesetzt werden können.

Pauschalanzahlungsrechnung wird lediglich die Adressenumsatzstatistik geführt. Die übrigen Statistiken werden beim Verbuchen der Schlussrechnung nachgeholt.

Vereinfachte Rechnungserstellung mit der Akontoverwaltung

Zur Erstellung von Anzahlungsrechnungen können Sie aber auch die Tabellenansicht Alle Aufträge aufrufen, wählen den Auftrag aus und klicken auf **Akontoverwaltung**. In der Akontoverwaltung wählen Sie dann die *Vorgangsart** *Anzahlungsrechnung* und speichern den Vorgang. Der neue Vorgang wird damit in das Projekt eingefügt und in der unteren Tabelle der Akontoverwaltung mit dem Status *Offen* aufgelistet. Passen Sie in der neuen *Anzahlungsrechnung* die zu berechnenden Mengen an. Beim Druck der Anzahlungsrechnung ändert sich der Status in der unteren Tabelle der Akontoverwaltung in *Abgeschlossen*. Zur Erstellung der Schlussrechnung wählen Sie in der Akontoverwaltung die entsprechende *Vorgangsart** aus. Die Mengen für die Schlussrechnung werden dabei automatisch errechnet.

Siehe auch den Themenbereich [Rechnungsarten und der Summenblock - Erstellen von Pauschalanzahlungsrechnungen mit der Akontoverwaltung](#).

Bei Anzahlungs- und Schlussrechnungen kann optional der **Text für den Betrag** eingegeben werden. Die Eingabe eines Textes hat zur Folge, dass der gesamte Inhalt der Rechnung in einen äußeren Abschnitt eingegliedert wird. Die Einstellungen des Abschnitts sind so gewählt, dass beim Druck keine Aufgliederung erfolgt und nur der Gesamtpreis sowie der eingegebene Text gedruckt werden.

6.9.4. Abschlagsrechnungen

MOS'aik unterstützt auch die Erstellung von "pauschalen Rechnungen".

Zur Erstellung einer Abschlagsrechnung kopieren Sie z.B. einen Auftrag in eine Abschlagsrechnung (ohne Positionen) und erfassen den pauschalen Rechnungsbetrag in einer Position.

Zur Erstellung einer weiteren Rechnung kopieren Sie die letzte Rechnung und passen den zu berechnenden Betrag an.

Beim buchenden Druck einer Rechnung wird ein OP gebildet.

Statistikdaten (Umsätze) werden erst beim Druck der Schlussrechnung erstellt.

Zur Erstellung der **Schlussrechnung** kopieren Sie den Auftrag. Die Mengen für die Schlussrechnung werden dabei automatisch errechnet. Zuvor geschriebene Abschlagsrechnungen werden in der Schlussrechnung durch Abzug berücksichtigt.

Vereinfachte Rechnungserstellung mit der Akontoverwaltung

Wählen Sie dazu die Tabellenansicht Alle Aufträge, wählen den Auftrag aus und klicken auf **Akontoverwaltung**. In der Akontoverwaltung wählen Sie als *Vorgangsart** *Abschlagsrechnung*. Sie können den Akontobetrag als Prozentsatz (*Anteil %*) vom Auftragswert oder als festen Betrag erfassen. Der neue Vorgang wird damit in das Projekt eingefügt und in der unteren Tabelle der Akontoverwaltung mit dem Status *Offen* aufgelistet. Beim Druck der Akontoanforderung ändert sich der Status in der Tabelle der Akontoverwaltung in *Abgeschlossen*.

Zur Erstellung der **Schlussrechnung** wählen Sie in der Akontoverwaltung die entsprechende *Vorgangsart** aus. Die Mengen für die Schlussrechnung werden dabei automatisch errechnet. Zuvor geschriebene Abschlagsrechnungen werden in der Schlussrechnung durch Abzug berücksichtigt.

Siehe auch den Themenbereich [Rechnungsarten und der Summenblock](#).

6.9.5. Einzelne Rechnungen

Bei einzelnen Rechnungen, werden nur die Arbeiten berechnet, die seit der letzten Rechnungsschreibung durchgeführt wurden (dies gilt sinngemäß auch für die erste Rechnung).

Zur Erstellung einer 1. Rechnung **kopieren** Sie den Auftrag in eine Rechnung und passen die zu berechnenden Mengen an. Falls Sie die Mengen des Auftrags nicht in die Rechnung kopieren möchten, setzen Sie die "Vorbelegung der Eingabemenge" entsprechend. Die Mengen können auch in einem Teilaufmaß erfasst und übernommen werden (siehe Kapitel [Kapitel 10, Aufmaße](#)).

Zur Erstellung einer weiteren Rechnung kopieren Sie die letzte Rechnung und passen die zu berechnenden Positionen und Mengen an.

Beim buchenden Druck einer Rechnung werden ein **OP** gebildet und statistische Umsatzdaten gebucht.

Falls Sie Einzelrechnungen in einer **Schlussrechnung** abrechnen möchten, müssen Sie unbedingt darauf achten, dass jede Rechnung alle Positionen enthält. Nur so ist sichergestellt, dass die Umsatzbuchungen korrekt durchgeführt werden!

Zur Erstellung der **Schlussrechnung** kopieren Sie die letzte Einzelrechnung. Im Auftrag enthaltene und in den zuvor geschriebenen Rechnungen bereits abgerechnete Positionen werden in der Schlussrechnung durch Abzug berücksichtigt.

6.9.6. Zwischen- und Schlussrechnungen

Zwischenrechnungen sind **aufbauende** Rechnungen.

Zur Erstellung einer 1. Zwischenrechnung kopieren Sie einen Auftrag in eine Zwischenrechnung und passen die zu berechnenden Mengen an. Zur Erstellung einer weiteren Zwischenrechnung kopieren Sie die letzte Zwischenrechnung in eine Weitere und erhöhen die zu berechnenden Mengen.

Aufbauende Rechnungen müssen immer alle Gliederungen enthalten, ggf. mit der Menge "0". Wenn eine Gliederung (z.B. beim Ausdruck) nicht berücksichtigt werden soll, kann die betreffende Zeile markiert und mit der rechten Maustaste über **Projektdatensatz verbergen** deaktiviert werden. Die betreffende Gliederung kann mit der rechten Maustaste über **Projektdatensatz anzeigen** wieder aktiviert werden.

Beim buchenden Druck einer Zwischenrechnung werden ein OP gebildet und statistische Umsatzdaten gebucht.

Zur Erstellung der Schlussrechnung kopieren Sie die letzte Zwischenrechnung oder den Auftrag. Die Quelle ist dabei immer die letzte Zwischenrechnung mit den darin enthaltenen Positionen und Mengen die beim Kopieren in die Schlussrechnung übernommen werden. Die Mengen für die Schlussrechnung werden dabei automatisch errechnet.

Siehe auch den Themenbereich [Rechnungsarten und der Summenblock](#). Hier werden auch die Besonderheiten bei der Ermittlung des "skontofähigen Betrags" bei aufbauenden Rechnungen erläutert.

Pauschale Zwischenrechnungen

Mit der Vorgangsart **Pauschalzwischenrechnung** können aufbauende, pauschale Zwischenrechnungen erzeugt werden. Wie bei aufbauenden Zwischenrechnungen üblich, müssen in der aktuellen Pauschalzwischenrechnung (oder Schlussrechnung) die Rechnungswerte erhöht werden, wobei dann im Summenblock die Rechnungswerte vorheriger Pauschalzwischenrechnungen abgezogen werden. Erst in der Schlussrechnung werden die Positionen des Auftrags abgerechnet. Beim Verbuchen einer Pau-

schalzwischenrechnung wird lediglich die Adressenumsatzstatistik geführt. Die übrigen Statistiken werden beim Verbuchen der Schlussrechnung nachgeholt.

Vereinfachte Rechnungserstellung mit der Akontoverwaltung

Zur Erstellung von Zwischenrechnungen und Pauschalzwischenrechnungen können Sie aber auch Projekt | Aufträge | Alle Aufträge oder Büroarbeiten | Fakturierung | Auftragsabrechnung aufrufen, einen Auftrag auswählen und auf **Akontoverwaltung** klicken. In der Akontoverwaltung wählen Sie dann die Vorgangsart *Zwischenrechnung* oder *Pauschalzwischenrechnung*. Bei Pauschalzwischenrechnungen können Sie den Rechnungsbetrag als Prozentsatz (*Anteil %*) vom Auftragswert oder als festen Betrag erfassen. Speichern Sie nun den Vorgang. Der neue Vorgang wird damit in das Projekt eingefügt und in der unteren Tabelle der Akontoverwaltung mit dem Status *Offen* aufgelistet. Zur Bearbeitung klicken Sie doppelt auf den Vorgang. Bei der Vorgangsart *Zwischenrechnung* können Sie nun die zu berechnenden Mengen anpassen. Beim Druck der Rechnung ändert sich der Status in der unteren Tabelle der Akontoverwaltung in *Abgeschlossen*.

Zur Erstellung der **Schlussrechnung** wählen Sie in der Akontoverwaltung die entsprechende **Vorgangsart*** aus. Die Mengen für die Schlussrechnung werden dabei automatisch errechnet.

Siehe auch den Themenbereich [Rechnungsarten und der Summenblock - Erstellen von Pauschalzwischenrechnungen mit der Akontoverwaltung](#).

Bei Zwischen- und Schlussrechnungen kann optional der **Text für den Betrag** eingegeben werden. Die Eingabe eines Textes hat zur Folge, dass der gesamte Inhalt der Rechnung in einen äußeren Abschnitt eingegliedert wird. Die Einstellungen des Abschnitts sind so gewählt, dass beim Druck keine Aufgliederung erfolgt und nur der Gesamtpreis sowie der eingegebene Text gedruckt werden.

6.9.7. Zahlungen in der OP-Verwaltung buchen

Um Zahlungen in der OP-Verwaltung zu buchen, starten Sie die MOS'aik-Finanzverwaltung (auch OP-Verwaltung) und klicken z.B. auf **Offene Posten Kunden** :

Abbildung 6.53. Startseite

Die Liste **Offene Posten** zeigt alle fälligen **OPs**:

Markieren Sie den gewünschten Datensatz, indem Sie mit der rechten Maustaste in das **graue Feld** links davor klicken und wählen im Kontextmenü den Befehl **»Zahlung buchen«** aus.

Prüfen Sie zunächst die Vorauswahl des **Unternehmensbereiches** für die Zahlung und ändern Sie diesen gegebenenfalls.

- Es werden nur die nicht ausgeblendeten bzw. gelöschten Unternehmensbereiche zur Auswahl angeboten (siehe [Moser FAQ - Stammdaten ausblenden](#)).

Geben Sie nun im Feld **Zahlbetrag** die erfolgte Zahlung ein; tolerierte Skontoabzüge kommen in das Feld **Skontobetrag**. Im Feld **Gegenkonto** muss immer ein Konto angegeben sein. Bei fehlenden Eingaben wird die Schaltfläche **OK** inaktiv. Drücken Sie die aktive Schaltfläche, um die Zahlung verbucht.

Abbildung 6.54. Offene Posten (Kunden)

Abbildung 6.55. Zahlung buchen

Zum Buchen einer **Zahlung** auf ein Projekt ohne OP-Bezug finden Sie ein Beispiel unter **???**.

Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des **Erweiterungsmoduls OP & Mahnwesen** im **Handbuch Finanzverwaltung** sowie unter **???**.

6.9.8. Zahlungen in der Projektverwaltung buchen

Sie können Zahlungen auch direkt im Projekt erfassen, ohne in die OP-Verwaltung wechseln zu müssen. Wählen Sie dazu z.B. aus dem Rechnungsvorgang oder der Projektakte heraus den Menüpunkt **Projekt > Offene Posten**.

- In **hybriden Umgebungen** kann über das Dialogfeld kein OP geändert bzw. gebucht werden. Buchen Sie in diesem Fall Ihre Zahlungen mit der Finanzverwaltung (**Abschnitt 6.9.7, „Zahlungen in der OP-Verwaltung buchen“**) oder verwenden Sie 'allround'.

Abbildung 6.56. Offene Posten - Zahlung buchen

In dem Dialog werden die offenen Posten zur Projektadresse aufgelistet. Erfassen Sie die **Zahlung** sowie gewährte Skontobeträge und den **Unternehmensbereich**.

- Es werden nur die nicht ausgeblendeten bzw. gelöschten Unternehmensbereiche zur Auswahl angeboten (siehe [Moser FAQ - Stammdaten ausblenden](#)).

Abbildung 6.57. Neue Anzahlung/Zahlung buchen

Um **Zahlungen ohne OP-Bezug** zu erfassen, wählen Sie im Auswahlfeld **Buchung** den Punkt "<Neue Anzahlung/Zahlung buchen>".

Füllen Sie die Zahlungsdaten aus und legen Sie im Feld **Buchungsart** fest, inwiefern die Zahlung zu versteuern ist:

1. **Anzahlung mit Steuerfälligkeit**

Anzahlungen sind steuerpflichtig!

Erhaltene Zahlungen ohne OP-Bezug werden standardmäßig als *Anzahlung mit Steuerfälligkeit* gebucht und sind damit steuerpflichtig!

Um die sofortige Steuerfälligkeit zu verhindern, kann das Feld **Buchungsart** auf den Wert *Zahlung* eingestellt werden.

2. **Zahlung**

In diesem Fall kann die Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt einem OP zugeordnet werden (z.B. über "OP-Verrechnen", Zwischen- oder Schlussrechnung).

Über das Arbeitsblatt ist auch das Löschen von Zahlungsaufteilungen möglich, solange die MOS'aik-Finanzverwaltung nicht eingerichtet wurde. Dazu muss jedoch die Systemrichtlinie *Löschen von Offenen Posten erlauben* entsprechend eingerichtet sein (siehe [Systemrichtlinien](#)).

Weitere Hinweise: ???

6.10. Eingangsrechnungen und -gutschriften

Eingangsrechnungen Ihrer Lieferanten können sowohl über die MOS'aik-Projektverwaltung , als auch über die MOS'aik-Finanzverwaltung erfasst werden:

- [Abschnitt 6.10.1, „Import von Eingangsrechnungen und -gutschriften \(MOS'aik-Projektverwaltung\)“](#)
- [Abschnitt 6.10.2, „Erstellen von Eingangsrechnungen \(MOS'aik-Finanzverwaltung\)“](#)

Diese Form der Erfassung bietet sich insbesondere für die auftragsübergreifende Beschaffung im Rahmen des Moduls **Logistik** an.

- [Abschnitt 6.10.3, „Eingangsrechnungen für Warenzugänge erstellen \(MOS'aik-Projektverwaltung\)“](#)

Die Erstellung von Eingangsrechnungen für vorhandene Warenzugänge ist ebenfalls ein typischer Anwendungsfall im Rahmen des Moduls **Logistik**.

Übersicht der Eingangsrechnungen

Lieferantenbezogene Rechnungen können unter Büroarbeiten | Eingangsrechnungen | Rechnungen abgerufen werden (siehe auch [Abschnitt 6.10.1, „Import von Eingangsrechnungen und -gutschriften \(MOS'aik-Projektverwaltung\)“](#)). Für die Verwendung des Arbeitsbereichs ist die Lizenz **Eingangsrechnungen** erforderlich.

- Die Übersicht führt alle Eingangsrechnungen und Eingangsstornorechnungen auf (siehe [Vorgangstypen und Arbeitsabläufe - Rechnungsvorgänge](#)).

Die Ansicht kann nach dem Vorgangstatus (**Filter > Status**) sowie nach dem Unternehmensbereich (falls das Modul **Systemmodul Unternehmensbereiche** verwendet wird) gefiltert werden.

Das Arbeitsblatt ermöglicht außerdem die Erstellung (**Neu** [F8]), Bearbeitung (**Bearbeiten** [F4]), den Druck (**Drucken**, **Liste drucken...**) von Eingangsrechnungen.

- Beim Bearbeiten eines Vorgangs werden die Fremdbelegnummer und das Valuta-Datum in den Feldern Fremdbeleg und Valuta angezeigt.
- Beim Rechnungsdruck werden die *Zahlungsbedingungen* unterhalb des Summenblocks ausgegeben:

Nettogesamtpreis	2.980,00 €
Umsatzsteuer 19,0%	566,20 €
Gesamtsumme	3.546,20 €

ben:

Zahlbar mit 2% Skonto bis zum 9.9.2019, ohne Abzug bis zum 2.10.2019.
Skontoabzug 70,92 € bei Zahlung bis zum 09.09.2019 (59,60 € Netto + 19,0% USt = 11,32 €)

- Falls eine Rechnung mit einem bestehenden MOS'aik Vorgang verknüpft wurde (z.B. durch Kopieren), finden Sie in der Spalte *Quellbelegnummer* die Belegnummer des vorausgegangenen MOS'aik Vorgangs. Dieser Quellvorgang kann mit [Strg]+[Klick] direkt geöffnet werden.
- In der Spalte *Fremdbeleg* wird ggf. die Belegnummer des Lieferantenvorgangs angezeigt.

Übersicht der Eingangsgutschriften

Lieferantenbezogene Gutschriften können unter Büroarbeiten | Eingangsrechnungen | Gutschriften abgerufen werden (siehe auch [Abschnitt 6.10.1, „Import von Eingangsrechnungen und -gutschriften \(MOS'aik-Projektverwaltung\)“](#)). Für die Verwendung des Arbeitsbereichs ist die Lizenz **Eingangsrechnungen** erforderlich.

- Die Übersicht führt alle Eingangsgutschriften und Eingangsstornogutschriften auf (siehe [Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - Rechnungsvorgänge](#)).

Die Ansicht kann nach dem Vorgangstatus (**Filter > Status**) sowie nach dem Unternehmensbereich (falls das Modul **Systemmodul Unternehmensbereiche** verwendet wird) gefiltert werden.

Das Arbeitsblatt ermöglicht außerdem die Erstellung (**Neu** [F8]), Bearbeitung (**Bearbeiten** [F4]), den Druck (**Drucken**, **Liste drucken...**) von Eingangsgutschriften.

- Beim Bearbeiten eines Vorgangs werden die Fremdbelegnummer und das Valuta-Datum in den Feldern Fremdbeleg und Valuta angezeigt.
- Beim Rechnungsdruck werden die *Zahlungsbedingungen* unterhalb des Summenblocks ausgegeben:

Nettogesamtpreis	350,00 €
Umsatzsteuer 19,0%	66,50 €
Gesamtsumme	416,50 €

ben: Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug, 2% Skonto innerhalb von 7 Tagen

- Falls eine Gutschrift mit einem bestehenden MOS'aik Vorgang verknüpft wurde (z.B. durch Kopieren), finden Sie in der Spalte *Quellbelegnummer* die Belegnummer des vorausgegangenen MOS'aik Vorgangs. Dieser Quellvorgang kann mit [Strg]+[Klick] direkt geöffnet werden.
- In der Spalte *Fremdbeleg* wird ggf. die Belegnummer des Lieferantenvorgangs angezeigt.

6.10.1. Import von Eingangsrechnungen und -gutschriften (MOS'aik-Projektverwaltung)

Über das Arbeitsblatt Büroarbeiten | Eingangsrechnungen | Rechnungen können digitale Eingangsrechnungen und -gutschriften im *PDF/ZUGFeRD*- und *UGL-Format* (siehe dazu auch den Themenbereich [UGL-Schnittstelle - UGL Eingangsrechnung importieren](#)) importiert und verarbeitet werden.

- Der Import unterstützt die Verarbeitung von Eingangsrechnungen und -gutschriften sowie Stornoeingangsrechnungen und -gutschriften (siehe [Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - Rechnungsvorgänge](#)). Damit wird eine bessere Unterscheidung von Eingangsrechnungen, -gutschriften und ihrer Stornierungen möglich.
- Folgende Formate werden unterstützt:
 - ZUGFeRD *Basic*
 - ZUGFeRD *Comfort*
 - ZUGFeRD *Extended*

Bei Bedarf können die Rechnungsdaten auch direkt im entsprechenden XML-Format importiert werden.

- Mit dem Import werden entsprechende eigenständige Vorgänge erstellt, die anhand von Auftrags-, Bestell- und/oder Lieferscheinnummer dem zugehörigen Projekt zugeordnet werden.
- Beim ZUGFeRD-Import werden Rohstoffzuschläge sowie Sammelrechnungen mit Dokumentreferenzen und Unterpositionen gemäß der [Empfehlung des Bundesverbands Bausoftware \(BVBS\)](https://www.bvbs.de/wp-content/uploads/2018/12/BVBS-Implementierungsempfehlung-ZUGFeRD_Version-1.1.pdf) [https://www.bvbs.de/wp-content/uploads/2018/12/BVBS-Implementierungsempfehlung-ZUGFeRD_Version-1.1.pdf] verarbeitet.
- Wenn Sie das Modul **Systemmodul Belegarchivierung** einsetzen, werden importierte Dokumente außerdem im Dateiablageordner abgelegt.

Voraussetzungen

Die Import-Funktion steht nur bei Einsatz von MOS'aik zusammen mit 'allround' (sog. "hybrider" Einsatz) zur Verfügung!

- **Systemvoraussetzungen**

Die technischen [Systemvoraussetzungen](https://www.moser.de/dienstleistungen/systemvoraussetzungen/) [https://www.moser.de/dienstleistungen/systemvoraussetzungen/] müssen erfüllt sein.

• "Hybride" Installation

Es wird eine "hybride" Installation der [neuen Produktgeneration](#) benötigt. Der Moser Application Server muss installiert und betriebsbereit eingerichtet sein (siehe [MOS'aik Schnelleinstieg - Anwendungsserver](#)).

MOS'aik greift über den Benutzer "Mosaik" auf die Anwendungsschnittstelle von 'allround' zu. Dazu sind folgende Einstellungen erforderlich:

- Über die Einstellung im Feld [G4 Api Server Url](#) auf dem Arbeitsblatt Stammdaten | Einstellungen | Firmenstammdaten der MOS'aik-Projektverwaltung wird die Verbindung zum Anwendungsserver festgelegt. Falls das Feld leer ist oder eine ungültige Adresse enthält muss diese ergänzt werden. Siehe dazu [Firmenstammdaten](#).
- Die Rolle "Api" muss über Zugriffsberechtigungen auf die Anwendungsschnittstelle "App.Accounting" verfügen. Zusätzlich erfordert der Benutzer "Mosaik" für den uneingeschränkten Datenzugriff die Mitgliedschaft in der Benutzerrolle "Mandantenmanager". Diese Zuordnungen sind standardmäßig voreingestellt und müssen nur im Bedarfsfall geprüft werden. Details werden im "Handbuch 'allround'" beschrieben.

• Lizenz

Es wird eine zusätzliche Lizenz "Start > Rechnungseingang > Digitaler Workflow" für die neue Produktgeneration benötigt.

• Speicherung

Zur Speicherung der Eingangsdokumente muss diese gemäß [PDF Dokumente einrichten und erstellen - Speicherung von PDF-Dokumenten](#) eingerichtet sein.

Vorbereitungen für den Import (ZUGFeRD/UGL)

Für den Import von Eingangsrechnungen/-gutschriften müssen folgende Vorbereitungen getroffen werden:

• Test des Rechnungsimports

Es wird empfohlen, beim erstmaligen Erhalt von ZUGFeRD-Dateien eines Lieferanten, einmalig den Import der Daten zu testen. Idealerweise setzen Sie dazu einen [Testmandanten](#) ein. MOS'aik zeigt Ihnen im beim Import erstellten Vorgang ggf. [Bearbeitungsvermerke](#) mit Hinweisen zu möglichen Problemen an.

Prüfen Sie diese Vermerke und korrigieren Sie fehlerhafte oder unvollständige Angaben in Ihren Stammdaten bzw. klären Sie Widersprüche mit dem Lieferanten. Anschließend kann der unverbuchte Vorgang gelöscht und der Import wiederholt werden. Wiederholen Sie dieses Verfahren, bis möglichst keine Bearbeitungsvermerke mehr angezeigt werden.

• Umsatzsteuer-ID

Prüfen Sie die korrekte Angabe der Umsatzsteuer Identifikationsnummer bzw. Ihrer Steuernummer im Feld *UStID* Ihrer [Firmenstammdaten](#). Beim Import wird die entsprechende Angabe des Lieferanten im Eingangsdokument mit Ihrer Einstellung verglichen.

• Lieferantenadresse

Die Adresse des Lieferanten (Rechnungsaussteller) muss in Ihren [Adressstammdaten](#) korrekt hinterlegt sein. Dazu müssen für eine eindeutige Identifikation folgende Einstellungen vorhanden sein:

- Feld *UstID* enthält die korrekte Umsatzsteuer-ID bzw. Steuernummer des Rechnungsausstellers.

- Feld *ILN* ('International Location Number', auch *GLN* - 'Global Location Number') sollte möglichst hinterlegt sein.
- Feld *PLZ* enthält die gültige Postleitzahl des Rechnungsausstellers.
- Feld *Status* = *Aktiv* (nicht *Ausgeblendet* oder *Gelöscht*)
- Feld *Kundennummer* enthält, sofern bekannt, die eigene Kundennummer beim Lieferanten. Damit kann eine Rechnung auch dann zugeordnet werden, wenn der Lieferant lediglich Ihre Kundennummer in der Rechnung anstelle Ihrer *UStID* angibt.
- Beim Import von Eingangsrechnungen werden 3-stellige Länderkürzel nach *ISO-3166 ALPHA-3* unterstützt.

Mit diesen Informationen wird versucht eine eindeutige Zuordnung des Eingangsdokuments zu einem Lieferanten vorzunehmen. Fehlt diese, so wird der neue Vorgang (z.B. Rechnung, Gutschrift) in einem neuen Projekt für die Adresse "*Diverse Lieferanten*" erzeugt.

- **Gültige Vorgangsreferenz**

Beim Import von ZUGFeRD Rechnungen wird überprüft, ob die verfügbaren Auftrags-, Bestell- und/oder Lieferscheinnummern eindeutig referenziert werden können. Fehlt eine Zuordnung zu einem vorhandenen Projekt, so wird automatisch ein neues Projekt für den Lieferanten erstellt, in dem der Vorgang abgelegt wird.

- **Bekante Zahlungsmittel und Zahlungsarten**

Die vom Lieferanten verwendeten [Zahlungsmittel](#) und [Zahlungsarten](#) sollten im Vorfeld mit Ihnen abgesprochen sein und mit Ihren erfassten Stammdaten übereinstimmen.

- **Eindeutige Fremdbelegnummer**

Die im Eingangsdokument verwendete Fremdbelegnummer muss eindeutig sein und darf nicht in einem bereits erfassten Geschäftsvorfall des Lieferanten verwendet werden.

Vorgehensweise zum Import:

- 1 Öffnen Sie das Arbeitsblatt Büroarbeiten | Eingangsrechnungen | Rechnungen.
- 2 Rufen Sie im Arbeitsblatt die Funktion **Importieren >> Digitale Eingangsrechnung importieren** auf.
- 3 Wählen Sie über den Dateiauswahldialog die von Ihrem Lieferanten empfangene Eingangsrechnung (bzw. Eingangsgutschrift) aus und wählen Sie die Schaltfläche **Öffnen**, um den Import des Dokuments zu starten.

Probleme beim ZUGFeRD-Import

Sollte sich die vorliegende ZUGFeRD-Datei nicht einlesen lassen, besteht die Möglichkeit, diese über das Portal [din-zugferd-validation.org](https://www.din-zugferd-validation.org) [https://www.din-zugferd-validation.org] zu überprüfen.

Es wird jedoch empfohlen, zunächst mithilfe eines Standard-PDF-Programms (z.B. *Adobe Reader*) zu überprüfen, ob überhaupt ein Rechnungsanhang mit dem Namen "[ZUGFeRD-invoice.xml](#)" in der Datei enthalten ist.

Neue Eingangsrechnung / Eingangsgutschrift

Mit dem Import wird ein entsprechender Vorgang erstellt und dieser anschließend in der Übersicht Büroarbeiten | Eingangsrechnungen | Alle Rechnungen aufgeführt (siehe [Abschnitt 6.10](#), „Eingangsrechnun-

gen und -gutschriften“). Sie können nun den Vorgang auswählen und zur weiteren Prüfung mit [F4] öffnen:

- Wenn kein Vorgang erstellt wird, sollten Sie das importierte PDF-Dateiformat prüfen. Dazu steht beispielsweise das Internetportal [pdf-online.com](https://www.pdf-online.com) [https://www.pdf-online.com/osa/validate.aspx] zur Verfügung.
- Zur Analyse von Problemen mit den ZUGFeRD-Rechnungsdaten kann zusätzlich das Internetportal [din-zugferd-validation.org](https://www.din-zugferd-validation.org) [https://www.din-zugferd-validation.org] eingesetzt werden. Hier prüfen Sie Ihre empfangene ZUGFeRD-Rechnung auf syntaktische Fehler.
- Der erstellte Vorgang wird nicht automatisch verbucht. Das Belegdatum wird jedoch gemäß dem Belegdatum des Lieferanten voreingestellt und wird beim buchenden Druck beibehalten.

Bearbeiten Sie den Vorgang nach Bedarf und verbuchen Sie diesen anschließend.

- Zur eindeutigen Identifikation des Lieferanten (Rechnungsaussteller) wird neben der *UstID* zusätzlich das Feld *ILN* geprüft (sofern dieses in der ZUGFeRD-Datei übergeben wird). Sind beide Felder in mehr als einer Adresse identisch, wird außerdem noch die *PLZ* der Adressen geprüft (falls in der ZUGFeRD-Datei verfügbar). Ist mit diesen Informationen keine eindeutige Lieferantenauswahl möglich, die die Lieferantenadresse *Diverser Lieferant* gewählt.
- Als Fremdbelegnummer wird dem Vorgang die Rechnungsbelegnummer des Lieferanten zugefügt.
- Grundsätzlich werden für identifizierte Lieferanten alle Daten aus den Lieferantenstammdaten übernommen und durch in der Rechnungsdatei enthaltene Adressinformationen ergänzt.
- Der *Erfüllungsort* wird zunächst der Stammdresse des Lieferanten entnommen, kann aber durch ggf. in der Datei enthaltene Angaben überschrieben werden.
- Grundsätzlich werden, falls möglich, Artikel- und Lieferanteninformationen aus vorhandenen Stammdaten übernommen und durch in der Rechnungsdatei enthaltene Informationen ergänzt.
- In der ZUGFeRD-Rechnung enthaltene Zuschlagspositionen werden im erstellten Vorgang als separate Positionen aufgeführt.
- Bei der Verarbeitung der Eingangsrechnung wird das Valutadatum automatisch aus dem Fälligkeitsdatum der Rechnung und der Zahlungsbedingung des Lieferanten berechnet. Die Berechnung erfolgt nur für die Zahlungsarten mit Zieltagemodus *Wochentage*, *Werktage Mo-Fr* und *Werktage Mo-Sa*.
- Nach dem Import werden im neu erstellten Vorgang unter Umständen **Bearbeitungsvermerke** mit Hinweisen zu möglichen Problemen aufgeführt.

Abbildung 6.58. Bearbeitungsvermerke im Vorgang

Positionen	Keinung *	OZ	ZOZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	VHge	VHE	EK/VHE		
	Kommentartext					← „addresses“: [					
	Bearbeitungsvermerk					Das digitale Dokument ist für einen fremden Empfänger bestimmt.					
	Bearbeitungsvermerk					Die Lieferscheinnummer «6512345678» kann nicht aufgelöst werden.					
	Bearbeitungsvermerk					Die Bestellbelegnummer «-» kann nicht aufgelöst werden.					
	Bearbeitungsvermerk					Die Auftragsnummer «TESTSCHEIN» kann nicht aufgelöst werden.					
	Bearbeitungsvermerk					Das Zahlungsmittel «» des Lieferanten passt zu keinem Zahlungsmittel des digitalen Dokuments.					
	Bearbeitungsvermerk					Die Zahlungsart «» des Lieferanten passt nicht zu den Zahlungsbedingungen des digitalen Dokuments.					
	Bearbeitungsvermerk					Zahlungsbedingung: Zahlbar bis 23.09.2017 ohne Abzug; Valutadatum: «07.09.2017», Zeitspanne: «16» Tage (23.09.20...					
	Artikel	1000			PPB15	Bogen Proffress 15mm 90 Grad Kupfer, mit Pressanschluss	1	Stück	3,10 €		
	Bearbeitungsvermerk					Die Bestellbelegnummer «-» kann nicht aufgelöst werden.					
	Position					Logistiksicherung					
Zahlungsart *							GP Summe	Rabattfähig ± % *	Netto	USt.	Brutto
							3,12 €	3,12 €	3,12 €	0,59 €	3,71 €

Folgende Bearbeitungsvermerke können beispielsweise auftreten:

- Das digitale Dokument ist für einen fremden Empfänger bestimmt.

Ihre *UStID* aus den [Firmenstammdaten](#) ist möglicherweise beim Rechnungsaussteller abweichend hinterlegt. Übermitteln Sie Ihre korrekte Umsatzsteuer Identifikationsnummer an den Lieferanten und bitten Sie diesen zukünftige Rechnungen mit der korrekten Angabe zu erstellen.

- Die Adresse des Verkäufers <xxxx> kann nicht aufgelöst werden.

Die Lieferantenadresse zur Rechnung konnte nicht ermittelt werden. Prüfen Sie Ihre [Lieferantenadresse](#) bezüglich der *UStID*, *GLN* etc. Falls hier kein Fehler vorliegt, werden die Informationen vom Lieferanten in der Rechnung nicht korrekt übermittelt (siehe [ZUGFeRD-Referenz](#)).

- Das Zahlungsmittel <xxxx> des Lieferanten passt zu keinem Zahlungsmittel des digitalen Dokuments.

Es wurde kein zu den in der ZUGFeRD-Datei empfangenen Daten passendes [Zahlungsmittel](#) in Ihren Lieferantenstammdaten gefunden. Überprüfen Sie, ob das in Ihrer Lieferantenadresse hinterlegte Zahlungsmittel korrekt ist und passen Sie dieses bei Bedarf an. Diese Meldung kann ggf. ignoriert werden, da Zahlungsmittel per ZUGFeRD häufig nicht angegeben werden.

- Die Zahlungsart <xxxx> des Lieferanten passt zu nicht zu den Zahlungsbedingungen des digitalen Dokuments.

Es wurde keine zu den in der ZUGFeRD-Datei empfangenen Zahlungsbedingungen passende [Zahlungsart](#) in Ihren Lieferantenstammdaten gefunden. Überprüfen Sie, ob die in Ihrer Lieferantenadresse hinterlegte Zahlungsart korrekt ist und passen Sie diese bei Bedarf an oder klären Sie den Widerspruch mit Ihrem Lieferanten.⁴

- Zahlungsbedingung: <Zahlbar bis xxxx ohne Abzug>, Valutadatum: <xxxx>, Zeitspanne: <x> Tage (<xxxx>), Abzugsfähiger Betrag: <x €>, Abzug: <x %> (<x €>)

Diese Meldung weist nicht auf einen Fehler hin und wird grundsätzlich (typischerweise zweimal⁴) ausgegeben. Mit der Meldung wird auf die in der ZUGFeRD-Datei enthaltenen Netto- und Skonto-Zahlungsbedingungen des Lieferanten hingewiesen und hier ist insbesondere die Information über den *"Abzugsfähigen Betrag"* wichtig.

- Der kalkulierte skontofähige Betrag weicht ab vom skontofähigen Betrag des digitalen Dokuments.

In diesem Fall weicht der in der Rechnung ausgewiesene skontofähige Betrag von dem in MOS'aik berechneten Wert ab.

Prüfen Sie den Betrag und passen Sie zur [Lösung des Problems](#) nach dem Buchen des Vorgangs in den Zahlungseigenschaften der Stapelbuchung den Skontofähigen Betrag (Registerkarte Zahlungskonditionen) entsprechend an (siehe *"Abzugsfähiger Betrag"* oben).

- Entsprechende Meldungen werden ausgegeben, falls die in der Lieferantenadresse hinterlegte Bankverbindung keiner in der Rechnungsdatei aufgeführten Banken entspricht.

Prüfen Sie in diesem Fall die Bankverbindung des Lieferanten in Ihren Stammdaten und setzen Sie sich ggf. mit Ihrem Lieferanten in Verbindung.

- Ein Vorgang des Lieferanten <xxxx> mit der Fremdbelegnummer <yyyy> existiert bereits.

Das Dokument wurde von Ihnen bereits importiert (Duplikat) oder die Fremdbelegnummer wurde vom Lieferanten mehrfach verwendet.

- Das digitale Dokument enthält kein bekanntes Format oder ungültige Daten.

Beim Versuch ungültige ZUGFeRD-Dateien zu importieren wird diese Meldung angezeigt.

- Die Auftragsnummer <xxxx> kann nicht aufgelöst werden.

⁴Zahlungsbedingungen: In ZUGFeRD werden im Gegensatz zu MOS'aik für Netto- und Skontozahlungen separate Bedingungen erfasst. Beim Einlesen von ZUGFeRD-Dateien werden diese dann mit der im Lieferanten hinterlegten MOS'aik Zahlungsart verglichen.

Die Lieferscheinnummer <xxxx> kann nicht aufgelöst werden.

Die Bestellbelegnummer <xxxx> kann nicht aufgelöst werden.

Es ist ein Zuordnungsfehler aufgetreten und es konnte kein passender Vorgang (z.B. Bestellung) zu dem Eingangsdokument gefunden werden. Die Rechnung wird damit automatisch in einem neuen Projekt zur Lieferantenadresse abgelegt.

Details zur Auftragszuordnung:

- Wenn das Eingangsdokument keinem Auftrag bzw. keiner Bestellung oder keinem Lieferschein/Warenzugang zugeordnet wurde, konnte die dazu erforderliche Information in der ZUGFeRD-Datei nicht gefunden werden.

Damit eine Erkennung und Zuordnung zweifelsfrei möglich ist, muss der Lieferant (Rechnungsaussteller) mindestens eine der nachfolgend beschriebenen Referenznummern kennen und in seiner Rechnung angeben. Dazu sollten die [Empfehlungen des Bundesverbands Bausoftware \(BVBS\)](https://www.bvbs.de/wp-content/uploads/2018/12/BVBS-Implementierungsempfehlung-ZUGFeRD_Version-1.1.pdf) [https://www.bvbs.de/wp-content/uploads/2018/12/BVBS-Implementierungsempfehlung-ZUGFeRD_Version-1.1.pdf] eingehalten werden. **Die wesentlichen Aspekte werden nachfolgend erläutert und können außerdem als PDF-Dokument heruntergeladen und zur Information an den Lieferanten weitergeleitet werden:**

ZUGFeRD-Referenz (PDF):

- Beschreibung der Zuordnungskriterien für Eingangsdokumente:

1. <DeliveryNoteReferencedDocument>

Das Feld *DeliveryNoteReferencedDocument* einer ZUGFeRD-Datei sollte die **Lieferscheinnummer des Lieferanten** (Feld kann keine, eine oder mehrere Nummern enthalten), auf den sich die Rechnung bezieht, enthalten. Diese ist, wenn der Empfang der Lieferung von Ihnen in MOS'aik (ERP-System) durch einen Warenzugang oder Baustellenwarezugang dokumentiert wurde, im Feld *Fremdbelegnummer* des Warenzugangsvorgang hinterlegt.

Die Information kann in der ZUGFeRD-Datei auf Kopf- und Positionsebenen, ggf. inklusive einer *LineID* für die referenzierten Position, enthalten sein.

Wird hierzu keine Referenz gefunden, erfolgt die Zuordnung im nächsten Schritt.

2. <BuyerOrderReferencedDocument>

Das Feld *BuyerOrderReferencedDocument* einer ZUGFeRD-Datei sollte die **Bestellnummer des Handwerkers**, auf den sich die Rechnung bezieht, enthalten. Diese ist im Feld *Belegnummer* Ihres zugehörigen MOS'aik Bestellvorgangs hinterlegt und wird z.B. bei elektronischen Bestellungen mittels *IDS-Connect* oder *UGL* an den Lieferanten übermittelt.

Die Information kann in der ZUGFeRD-Datei auf Kopf- und Positionsebenen, ggf. inklusive einer *LineID* für die referenzierten Position, enthalten sein.

Wird hierzu ebenfalls keine Referenz gefunden, erfolgt die Zuordnung im nächsten Schritt.

3. <AdditionalReferencedDocument>

Das Feld *AdditionalReferencedDocument* (auf Positionsebene mit *TypeCode=AER*) einer ZUGFeRD-Datei kann die **Auftragsnummer des Handwerkers** (nicht die Projektnummer), auf den sich die Rechnung bezieht, enthalten. Diese ist in allen Vorgängen, die zu einem MOS'aik Auftrag gehören, im Feld *Auftragsnummer* hinterlegt und wird z.B. bei elektronischen Bestellungen mittels *IDS-Connect* oder *UGL* ebenfalls an den Lieferanten übermittelt.

Wenn eine Bestellung per Mail, Fax, Telefon oder Thekenabholung erfolgt, ist die Auftragsnummer als Referenz anzugeben!

Wird hierzu keine Referenz gefunden, erfolgt die Zuordnung im nächsten Schritt.

4. <BuyerReference>

Das Feld *BuyerReference* einer ZUGFeRD-Datei sollte die **Auftragsnummer des Handwerkers** (nicht die Projektnummer), auf den sich die Rechnung bezieht, enthalten. Diese ist in allen Vorgängen, die zu einem MOS'aik Auftrag gehören, im Feld *Auftragsnummer* hinterlegt und wird z.B. bei elektronischen Bestellungen mittels *IDS-Connect* oder *UGL* ebenfalls an den Lieferanten übermittelt.

Wenn eine Bestellung per Mail, Fax, Telefon oder Thekenabholung erfolgt, ist die Auftragsnummer unbedingt als Referenz anzugeben!

Wird auch hierzu keine Referenz gefunden, so wird das Dokument automatisch der Adresse „Div. Lieferanten“ zugeordnet.

Referenzen sollten bei Einzelrechnungen immer nur entweder auf Kopf- oder auf Positionsebene angegeben werden, nicht jedoch an beiden Stellen!

Probleme bei der Auftragszuordnung

Sollte sich eine korrekte Auftragszuordnung in Ihrem Betrieb als schwierig erweisen, wird der Einsatz des MOS'aik Moduls **Logistik** empfohlen. Damit können Vorgänge vom Typ *Bestellung* erzeugt und übermittelt werden. Die Belegnummer des Vorgangs wird in jedem Fall an den Lieferanten übermittelt (z.B. per Post, E-Mail, *IDS-Connect*, ...) und es steht damit grundsätzlich eine Vorgangsreferenz für die spätere Zuordnung der Eingangsrechnung zur Verfügung.

- Ein **Kommentartext** enthält technische Details zu den importierten Daten.

Vor dem Buchen Bearbeitungsvermerke prüfen!

Prüfen Sie die ggf. beim Import erfassten und im Vorgang aufgeführten **Bearbeitungsvermerke** (siehe oben) sorgfältig, bevor Sie den Vorgang verbuchen!

Beheben Sie nach Möglichkeit die Probleme, löschen Sie den Vorgang und wiederholen Sie den Import.

6.10.2. Erstellen von Eingangsrechnungen (MOS'aik-Finanzverwaltung)

Zur Erstellung von Eingangsrechnungen mit der MOS'aik-Finanzverwaltung öffnen Sie das Arbeitsblatt **Buchen | Allgemein | Eingangsrechnungen** und wählen Sie über die Funktion **Warenzugänge** den der vorliegenden Lieferantenrechnung zugrundeliegenden **Warenzugang** aus:

Abbildung 6.59. Warenzugang

The screenshot shows the 'Eingangsrechnungen buchen' screen in the MOS'aik Finanzverwaltung software. The main content area includes the following sections:

- Buchungsdetails:**
 - Personenkonto 72000 (Lieferant below)
 - Firma: Bettina Bellov & Co. Eisenwaren, Burgstr. 3, 57518 Betzdorf, Telefon +49 2741 76655, Bettina.Bellov@provider..., SEPA-Überweisung, Saldo: 100,00 €/H
 - Sachkonto 3400 (Wareneingangskonto/B..., Wareneingang Normalst..., Saldo: 139,11 €/S)
 - Artikel d-003: Drahtstifte 34/80 blank..., EK: 3,00 €/ 1 kg, Lager: 41,3 kg, Bestellt: 0 kg, Geliefert: 0 kg, Zu liefern: 0 kg, Berechnet: 0 kg
- Aufteilung Aufwandskonten:**

Artikel *	Konto *	OZ	Kostenträger *	Auftrag *	Menge	FaktMge	Einh *	EK	Betrag	St/	U
d-021	3400	1.001		AB100060	71,9		lfdm	0,90 €	77,00 €		V
d-002	3400	1.001		AB100060	2,15		kg	3,30 €	8,45 €		V
d-016	3400	1.002		AB100060	5		Stck	32,...	193,38 €		V
d-016	3400	1.002		AB100062	50		Stck	32,...	1.933,...		V
d-017	3400	1.003		AB100060	6		Stck	32,...	232,05 €		V
d-017	3400	1.003		AB100062	60		Stck	32,...	2.320,...		V
d-001	3400	1.001		AR100062	215,7		lfdm	1,00 €	256,68 €		V
- Buchungsprotokoll:**

Konto	Belegdatum	Belegnummer	Betrag	Buchungstext	Aufteilung
88000	01.01.2017	ER170003	13,84 €	Rechnung Kreditor ...	3400/N 19: 13,84 €/S

- In der MOS'aik-Finanzverwaltung wird durch Mitführen der kundenseitigen **OZ** (im Feld **ZOZ** der Lieferantenvorgänge) sichergestellt, dass die Positionen eines Lieferantenvorgangs anhand der **ZOZ** und **Auftragsnummer** (*Auftrag*) wieder dem Projekt/ *Kostenträger* des ursprünglichen Kundenvorgangs exakt zugeordnet werden können und damit positionsbezogene Buchungen und Auswertungen möglich sind.

Kostenträger für die Nachkalkulation

- Für **Sachkonten** die einen Kostenträger verpflichtend erfordern, muss in der entsprechenden Buchungsaufteilung nicht nur ein Kostenträger, sondern auch eine **Auftragsnummer** vorhanden sein, die in diesem Fall zwingend einen **auftragsbildenden** Kundenvorgang angeben muss. Andernfalls erfolgt eine Fehlermeldung:

Abbildung 6.60.

- Im Fall einer *"auftragsübergreifenden Beschaffung"* wird das Kennzeichen für die **Nachkalkulation** nicht direkt aus dem Projekt bestimmt, in dem sich der (z.B. Bestell-)Vorgang befindet, sondern aus dem Projekt des zugehörigen Kostenträgers (also z.B. dem kundenseitigen Auftrag)!

- Beim Verbuchen einer Eingangsrechnung werden auch dann Projektkosten erzeugt, wenn sich die Auftragsnummer eines Artikels auf einen möglichen **zukünftigen Kostenträger** bezieht!
- Die Kriterien für die Ermittlung von Kostenträgern finden Sie im [Glossar/Kostenträger](#).

- Geben Sie im Feld **Rechnungsbetrag** den Betrag und im Feld **Fremdbelegnummer** die Nummer der vorliegenden Lieferantenrechnung ein. Prüfen Sie alle weitere Angaben.
- Die vorliegende Rechnung kann optional über die Schaltfläche **Scannen** direkt von einem angeschlossenen Scanner bzw. einer (Handy-) Kamera eingescannt werden. Alternativ kann diese auch über den Link **Dateiverknüpfung*** z.B. als PDF-Datei oder Foto zugeordnet werden. In beiden Fällen wird das Dokument automatisch im Dateiablageordner "Eingangsrechnungen" des Personenkontos gespeichert.

Beim Buchen wird der im Feld **Dateiverknüpfung** eingetragene Dateiname in der Tabelle Archivverknüpfungen abgelegt. Für den entsprechenden Lieferanten-OP kann der zugehörige Dateiablageordner dann im Arbeitsblatt **Offene Posten | Auswertungen | Buchung** im Feld **Dokumentordner** angezeigt und über das Symbol geöffnet werden:

- Für Eingangsrechnungen und Eingangsgutschriften steht ein spezielles Zahlungsmittel **Lieferantenlastschrift** für den anstehenden Lastschrifteinzug des Lieferanten zur Verfügung. Über den Dialog **Zahlungseigenschaften...** steht Ihnen die Auswahl im Feld **Zahlungsmittel** zur Verfügung.
- Beim Verbuchen einer Eingangsrechnung mit Artikelbezug werden der **letzte EK** und das Datum der letzten **Preisänderung** beim Artikel vermerkt:

Abbildung 6.61. Letzte Preisänderung im Artikel

6.10.3. Eingangsrechnungen für Wareneinzug erstellen (MOS'aik-Projektverwaltung)

Erfassen Sie einen Wareneinzug.

Kopieren Sie den Wareneingang in eine **Eingangsbuchung**.

Durch Mitführen der kundenseitigen **OZ** im Feld **ZOZ** der Lieferantenvorgänge wird sichergestellt, dass die Positionen eines Lieferantenvorgangs anhand der **ZOZ** und **Auftragsnummer (Auftrag)** wieder den Positionen des ursprünglichen Kundenvorgangs exakt zugeordnet werden können und damit positionsbezogene Buchungen und Auswertungen möglich sind.

nung	OZ	ZOZ	Auftrag	Nummer	Bestell-Nr.	B	VMge	VME	EK/VME	EK Gesamt	L	B	H	Farbe
1	1.001	AB100060	4-021	LATT26159-1	71,9	lfdm	0,90 €	64,71 €						
2	1.001	AB100060	4-002	86157-1	2,15	kg	3,30 €	7,10 €						
3	1.002	AB100060	4-016	JACF240515-1	55	Stck	32,50 €	1.787,50 €						braun
4	1.002	AB100060	4-016	JACF240515-1	5	Stck	32,50 €	162,50 €						braun
5	1.002	AB100062	4-016	JACF240515-1	50	Stck	32,50 €	1.625,00 €						braun
4	1.003	AB100060	4-017	JACF240519-1	66	Stck	32,50 €	2.145,00 €						braun
5	1.003	AB100060	4-017	JACF240519-1	6	Stck	32,50 €	195,00 €						braun
5	1.003	AB100062	4-017	JACF240519-1	60	Stck	32,50 €	1.950,00 €						braun
5	1.001	AB100062	4-001	26735-1	215,7	lfdm	1,00 €	215,70 €						

Zahlungsart
 EK Gesamt: 4.246,11 €
 Rab: 4.246,11 €
 USt: 806,76 €
 Netto: 5.052,87 €

6.11. Druckausgaben

Mit MOS'aik stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur Ansicht und zum Druck von Arbeitsblättern, Tabellen und Vorgängen zur Verfügung. Diese werden in den folgenden Abschnitten vorgestellt.

- Grundlegende Voreinstellungen für den Druck können über die [Darstellungen von Vorgangsarten](#) festgelegt werden.
- Details zum [Druck von Datensatzlisten](#)

- > [Seitenansicht](#)
- > [Druckdialog](#)

6.11.1. Seitenansicht

Mit der Seitenansicht können Sie einen Projektvorgang so am Bildschirm darstellen lassen, wie er später beim Ausdruck auf Papier aussehen wird, z.B. zur Überprüfung der Seitenumbrüche.

Abbildung 6.62. Seitenansicht

Der Projektvorgang wird im Format des Hauptlayouts dargestellt:

Wünschen Sie ein **anderes Layout** als das Hauptlayout, dann wählen Sie das entsprechende Layout unter **[Datei > Seitenansicht]**.

Bei mehrseitigen Projekten gehen Sie mit **[Strg]+[Bild Runter]** ans Ende des Ausdrucks und blättern mit den Tasten **[Bild Hoch]** bzw. **[Bild Runter]** seitenweise vor und zurück. Mit der linken Maustaste schalten Sie zwischen einer vergrößerten und der 1:1 Darstellung um. Schließen Sie die Seitenansicht mit **[Esc]**.

Wollen Sie den Projektvorgang ausdrucken, können Sie auf das Symbol klicken oder die Funktionstasten **[F9]** verwenden, mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen und **[Drucken]** wählen oder sie wählen **[Datei > Drucken [Strg]+[P]]**.

Bei der Ausgabe von mehreren Kopien eines Druckauftrags wird am Ende einer Kopie automatisch eine leere Seite angefügt, wenn in der Druckereinrichtung ein beidseitiges Duplexverfahren verwendet wird. Dadurch ist sichergestellt, dass die erste Seite einer Folgekopie auf einer neuen Seite mit Vorderseite/Rückseite ausgegeben wird.

Diese Einstellung betrifft nur den Druck, jedoch nicht das Senden, Speichern oder Faxen.

Mit **[Datei > Senden]** können Sie Vorgänge auch direkt aus der Seitenansicht heraus per **E-Mail** versenden.

6.11.2. Druckdialog

Mit der Funktion **Drucken & Verbuchen** können Sie einen Vorgang *proforma drucken*, *buchend drucken* oder *ohne Ausdruck verbuchen*. Der Druckdialog wird sowohl für die **Seitenansicht** (**[Datei > Seitenansicht]**) als auch für den **Druck** (**[Datei > Drucken [Strg]+[P]]**) von Vorgängen gezeigt. Einzelne Einstellungen können dabei abhängig von der Aufgabe deaktiviert sein. So wird beispielsweise für die Seitenansicht die Auswahl eines Druckers ausgegraut.

Das Dialogfenster enthält **vier Registerkarten**, die nachfolgend vorgestellt werden:

- > Registerkarte "Allgemein" (Druck)
- > Registerkarte "Anhänge" (Druck)
- > Registerkarte "Layouts" (Druck)
- > Registerkarte "Einstellungen Hauptlayout" (Druck)

6.11.2.1. Registerkarte "Allgemein" (Druck)

Auf der Registerkarte Allgemein werden grundsätzliche Einstellungen für den Druck bzw. die Ansicht vorgenommen.

Abbildung 6.63. Registerkarte Allgemein:

Standarddrucker

Wählen Sie hier zunächst den zu verwendenden Drucker aus.

Exemplare

Anzahl der Ausdrucke

Belegdatum

Standardmäßig ist das Tagesdatum voreingestellt.

Belegdatum beim Druck mehrerer Vorgänge

So können Sie z.B. beim Druck mehrerer Vorgänge aus einer Vorgangsliste, z.B. bei Wartungsrechnungen, das Belegdatum im Druckdialogfeld eingeben. Markieren Sie dazu die zu druckenden Vorgänge, wählen nach einem Rechtsklick **Drucken** und erfassen das Belegdatum für den Druck der Vorgänge. Alle markierten Vorgänge müssen in diesem Fall dieselbe Vorgangsart haben.

Druckmodus

1. *<Standard>*

Der Vorgang wird standardmäßig verbucht, gedruckt und ggf. im Dateiablageordner gespeichert.

2. *Proforma*

Soll ein Vorgang, wie z.B. eine Rechnung, erst noch überprüft werden, bevor er verschickt wird, empfiehlt es sich, diesen zunächst ohne Buchung zu drucken.

- Beim Proforma-Druck erfolgt keine Speicherung.
- Mit dieser Einstellung werden keine Fortschreibungen durchgeführt.

Beim Proforma-Druck von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Gutschriften erscheint der Hinweis "PROFORMA":

Abbildung 6.64. Proforma-Druck

ANGEBOT		Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum
PROFORMA		oder	ME		02.12.2015
Position	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
Projekttakte					
Musterprojekt-2015					

Für Rechnungen und Gutschriften erfolgt dieser Hinweis nur beim Druck des Hauptlayouts oder eines Alternativlayouts, da ohnehin nur in diesen Fällen Buchungen möglich sind (siehe [Abschnitt 6.11.2.3, „Registerkarte "Layouts" \(Druck\)“](#))!

3. Papierlos

Alle Buchungen werden durchgeführt, es erfolgt jedoch kein Ausdruck.

- Beim papierlosen Druck erfolgt ggf. eine Speicherung des Vorgangsdrucks.

4. Stornobeleg

Ein Stornobeleg ist ein nahezu identischer Druck des Originalbelegs, jedoch mit dem zusätzlichen Hinweis "STORNOBELEG" direkt unterhalb der Vorgangsart (siehe Formularektion "Kopf Seite 1" des Standardlayouts).

- Der Druck ist nicht buchend und ändert den Status des Vorgangs nicht.
- Für den Storno-Druck erfolgt ggf. eine Speicherung des Stornobelegs. Dazu wird im entsprechenden Dateiablageordner des Vorgangs ein Verzeichnis `Revision NNN Storno` mit der aktuellen Revisionsnummer des Vorgangs erstellt und der Stornobeleg als PDF-Datei darin abgelegt.
- Bei Druck eines Stornobelegs zu einem Vorgang, der nicht den Status *Storniert* hat, erfolgt eine Rückfrage, ob tatsächlich ein Ausdruck erfolgen soll.
- Im Status *Storniert* kann ein Vorgang grundsätzlich nur als Stornobeleg gedruckt werden! Siehe dazu auch den [Abschnitt 6.5.4, „Projektvorgang stornieren und erneut bearbeiten“](#).
- Dieser Druckmodus kann für die Layouts der Vorgangsarten über das Arbeitsblatt *Vorgangsart* in der Spalte *Druckmodus* auf der Registerkarte *Darstellungen* voreingestellt werden. Siehe dazu auch [Abschnitt 6.2.1, „Vorgangsarten Darstellungen“](#).

Werbetext

Hier legen Sie fest, ob und welcher Werbetext gedruckt wird. Die Werbetexte erfassen Sie in den Textstammdaten (siehe [Abschnitt 5.4.4, „Texte“](#)).

Filtern nach Folgenummer

Beim **Druck von Aufmaßvorgängen** (siehe z.B. [Aufmaße](#)) kann über diesen Filter gewählt werden, ob entweder alle oder nur ausgewählte Aufmaß- bzw. Rechnungsfolgennummern berücksichtigt werden sollen.

- *Keine Filterung*

Es werden alle im Vorgang enthaltenen Aufmaße gedruckt.

- *Nach Aufmaßfolgennummer / Nach Rechnungsfolgennummer*

Es werden nur die Aufmaße berücksichtigt, die den gewählten Aufmaß- bzw. Rechnungsfolgennummern entsprechen:

- Falls keine Häkchen gesetzt sind, werden grundsätzlich alle Folgenummern verwendet!
- Mit der Tastenkombination `[Strg] + [A]` können alle verfügbaren Folgenummern gewählt und wieder abgewählt werden.

Buchender Druck

Beim buchenden Druck eines Vorgangs (Druckmodus=<Standard> bzw. *Papierlos*) werden verschiedene Fortschreibungen gemacht. So werden z.B. beim Druck einer Rechnung **Umsätze** abgespeichert und ein **Offener-Posten** angelegt.

Diese gedruckten/gebuchten Vorgänge werden **schreibgeschützt** und können später nur durch Stornieren rückgängig gemacht werden.

Das **Verbuchen** erfolgt vor dem eigentlichen Druckvorgang. Ein **Abbrechen** des Drucks führt zu einer Meldung, dass der bereits verbuchte Vorgang ggf. storniert werden muss.

Abhängig von den Einstellungen des Schalters **Ursprungsvorgang (Auftrag) nach dem Verbuchen eines Vorgangs dieser Vorgangsart abschließen** für die Vorgangsart (siehe [Abschnitt 6.2, „Einstellen der Vorgangsarten“](#)), kann beim Verbuchen des Vorgangs der zugehörige Auftrag und ggf. auch das Projekt bzw. der Ordner automatisch abgeschlossen werden.

Weitere Hinweise

1. Bei Rechnungen und Gutschriften an **Privatpersonen** (Adresstyp* *Privatkunde*) wird unter dem Rechnungssummenblock grundsätzlich der Hinweis zu §14 UStG (Aufbewahrungspflicht) gedruckt ([Beispiel](#)).
2. Der in einer Adresse erfasste **Ländername** im Feld Land* wird beim Ausdruck von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen, Bestellungen usw. automatisch groß geschrieben.

In den Formularen wird für die Ländereinstellung **Schweiz** des Mandanten der Begriff *Mehrwertsteuer (MwSt.)* anstelle von *Umsatzsteuer (USt.)* gedruckt.

6.11.2.2. Registerkarte "Anhänge" (Druck)

Auf dieser Registerkarte werden verfügbare Anhänge aus der Vorgangsgliederung aufgeführt, die z.B. über die Funktionen , oder zugefügt wurden:

Abbildung 6.65. Registerkarte Anhänge

- Dokumente, die in der Gliederung bereits mit dem Druckmodus "Als Anhang" vorbelegt wurden, werden automatisch vorausgewählt.

Um diese Anhänge zu drucken, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die gewünschten Anhänge auf der Registerkarte "Anhänge" aus.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Layouts" das gewünschte Drucklayout (siehe [Abschnitt 6.11.2.3, „Registerkarte "Layouts" \(Druck\)“](#)).
3. Stellen Sie auf der Registerkarte "Einstellungen ..." den Schalter `Anhänge=Ja` sowie das Feld `Druckereinrichtung Anhänge=Standard Anhang` (siehe [Abschnitt 6.11.2.4, „Registerkarte "Einstellungen Hauptlayout" \(Druck\)“](#)).
4. Bestätigen Sie den Vorgang mit der Schaltfläche `Drucken`.

Das gewählte Vorgangslayout sowie die gewählten Anhänge werden nacheinander gedruckt bzw. bei Einsatz des PDF-Druckers eDocPrintPro unter dem dafür [konfigurierten Speicherpfad](#) (z.B. `C:\Temp`) als PDF-Datei abgelegt.

Weitere Informationen zur Einrichtung des Anhangdrucks finden Sie unter [FAQ - Einrichtung des Anhangdruckers](#).

6.11.2.3. Registerkarte "Layouts" (Druck)

Im Bereich `Darstellung` können Sie ein Haupt- oder Alternativlayout (gekennzeichnet mit *) sowie einzelne Anhänge auswählen:

Abbildung 6.66. Registerkarte Layouts (Beispiel für einen Auftragsvorgang)

Der Bereich **Layouts** zeigt die Standardeinstellung *Layout wird gedruckt*. Dieser ist im Beispiel die **Darstellung** ** Angebot* zugeordnet (Hauptlayout).

Die angezeigten Layouts/Darstellungen variieren pro Vorgangsart!

Weiterhin finden Sie hier neun Layouts vom Typ *<Kein Anhang 1 ... 9>*, denen die Darstellung *<Kein>* zugeordnet ist. Damit ist dem Layout kein fester Anhang zugeordnet!

Wählen Sie z.B. die Darstellung *Materialliste - Mit Bildern* wird das in den jeweiligen Artikelstammdaten im Feld **Bildpfad** hinterlegte Bild gedruckt. Möchten Sie diesen Anhang beim buchenden Druck eines Angebotsvorgangs grundsätzlich mit dem Vorgang ausdrucken (siehe auch [Abschnitt 6.2, „Einstellen der Vorgangsarten“](#)), erreichen Sie das wie folgt:

1. Öffnen Sie das Arbeitsblatt Stammdaten | Projekte | Vorgangsart (z.B. für ein Angebot)
2. Ändern Sie im Bereich **Darstellungen** die Einstellung **Typ *** der *Materialliste - Mit Bildern* von *Alternativanhang 6* auf *Anhang 1* und speichern Sie die Änderung. Auf diese Weise können Sie bis zu neun fest Anhänge kennzeichnen und der jeweiligen Vorgangsart zuordnen!
3. Erstellen oder öffnen Sie einen Angebotsvorgang und rufen Sie das Druckmenü **≡ Datei > Drucken [Strg] + [P]** auf.
4. Bearbeiten Sie die Registerkarte **Layouts**.
5. Im Bereich **Layouts**

Abbildung 6.67. Anhang 1 wird gedruckt

6. Im Beispiel wird jetzt neben dem Angebot auch die *Materialliste - Mit Bildern* gedruckt.

Sollen die **Anhänge zum Vorgang nur einmalig mit ausgedruckt** werden, klicken Sie im Bereich **Layouts** auf **<Kein Anhang 1 ... 9>** und wählen auf der rechten Seite die als Anhang gewünschte **Darstellung**. Damit ändert sich die Auswahl des Layouts auf *Anhang 1 ... 9 wird gedruckt*. Durch die Auswahl der Darstellung **<Kein>** machen Sie die Auswahl wieder rückgängig.

Wenn der Schalter **Persönliche Einstellungen für alle Layouts speichern** gesetzt ist, werden alle Einstellungen der Registerkarten **Einstellungen...** (mit Ausnahme der Felder *Exemplare*, *Kopie*, *Seitenauswahl*, *Von und Bis*) automatisch gespeichert und beim nächsten Druck wieder voreingestellt.

Wenn man den Schalter **Persönliche Einstellungen für alle Layouts speichern** deaktiviert, erfolgt ein Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen. Wenn man ihn wieder aktiviert, werden die zuletzt gespeicherten Einstellungen wieder voreingestellt.

Weitere Hinweise

1. Wenn Sie beim **Drucken von Rechnungen** als Layout *Rechnung mit Lohnausweis* wählen, wird der Hinweis zu §35 (Haushaltsnahe Dienstleistungen / Steuervergünstigung für Handwerkerarbeitslohn) mit Angabe der Lohnkosten gedruckt.

Der Lohnausweis im Summenblock des Standardformulars zum Druck von Vorgängen erfolgt nun nicht mehr, wenn die Zeit (Ref.Minutes) größer als 0 ist, sondern die Lohnsumme (IncomePriceWage).

2. Das Layout **Akontoübersicht** (bei Aufträgen und Rechnungen) zeigt die zu einem Auftrag gehörenden Rechnungen und Zahlungen.
3. Beim Drucken von Vorgängen mit der Funktion **Drucken & Verbuchen** wird auf ggf. fest eingestellte Anhänge hingewiesen; siehe auch [Abschnitt 6.2](#), „Einstellen der Vorgangsarten“.

4. Beim Drucken eines Layouts vom Typ **Anhang** wird grundsätzlich die Belegnummer des Vorgangs (wieder-)verwendet. Die Angabe eines eigenen Belegnummernkreises für einen Anhang wird nicht berücksichtigt. Lassen Sie sich bei Bedarf durch den Moser Software-Service beraten.

Buchungen werden nur beim Druck eines Haupt- oder Alternativlayout (gekennzeichnet mit *) durchgeführt!

6.11.2.4. Registerkarte "Einstellungen Hauptlayout" (Druck)

Abbildung 6.68. Registerkarte Einstellungen Hauptlayout

Wechselnde Beschriftung

Die Beschriftung der Registerkarte Einstellungen Hauptlayout ist abhängig von der Auswahl des Layouts auf der Registerkarte Layouts: Wählen Sie hier beispielsweise anstelle der Standardauswahl *Layout wird gedruckt* ein Layout *<Kein Anhang 1 ... 9>* bzw. *Anhang 1 ... 9 wird gedruckt* (siehe [Abschnitt 6.11.2.3, „Registerkarte "Layouts" \(Druck\)“](#)), so erscheint hier die Beschriftung Einstellungen Anhang 1 ... 9 und Sie können nun die gewünschten Einstellungen für diese Druckausgabe vornehmen.

Im Feld *Exemplare* steht die Anzahl der Ausdrücke für das Hauptlayout bzw. für die Anhänge. Die tatsächlich gedruckte Anzahl ergibt sich durch Multiplikation mit der Exemplaranzahl auf der Registerkarte Allgemein.

Über das Feld *Seitenauswahl* steuern Sie, welche Seiten gedruckt werden sollen. Zur Auswahl stehen hier *<Keine>* sowie verschiedene Kombinationen der Einstellungen *Deckblatt* (Ausgabe eines Deckblatts⁵), *Seite 1*

⁵**Deckblätter** stehen nur für ausgewählte Darstellungen (siehe [Abschnitt 6.11.2.3, „Registerkarte "Layouts" \(Druck\)“](#)), wie z.B. Arbeitszettel, die Projekt-, Auftrags- und Vorgangsübersichten, Architektenanschriften, Kalkulationsübersichten, Zeitlisten sowie Preisermittlungen mit EFB 221 zur Verfügung.

ff. (Standardeinstellung zur Ausgabe der Vorgangsinhalte) und *Inhalt* (siehe [Abschnitt 6.6.3, „Inhaltsverzeichnisse und Zusammenstellungen“](#)).

Von / Bis

- Bei Verwendung dieser Felder wird der Vorgang nur **proforma** gedruckt.
- *Von* enthält die Seitennummer (1 ... N) der ersten zu druckenden Seite. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie von Anfang an drucken möchten.
- *Bis* enthält die Seitennummer (1 ... N) der letzten zu druckenden Seite. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie bis zur letzten Seite drucken möchten.
- Abhängig von der Einstellung im Feld *Seitenauswahl*, werden die Einstellungen der Seitennummern wie folgt interpretiert:

- *Deckblatt*

Es wird nur das Deckblatt ausgegeben. Eine Auswahl der Felder *Von* und *Bis* steht nicht zur Verfügung.

- *Inhalt, Deckblatt, Inhalt*

Wird nur das Inhaltsverzeichnis bzw. nur dieses mit Deckblatt gedruckt, bezieht sich die Angabe auf die Seiten des Verzeichnisses. Soll ggf. das Deckblatt gedruckt werden, muss das Feld *Von* grundsätzlich leer sein.

- *Seite 1 ff.*

Die Angaben der Seitennummern beziehen sich auf die gewünschten Druckseiten des Vorgangs und entsprechen der ausgegebenen Seitennummerierung.

- *Deckblatt, Seite 1.ff*

Soll ein Deckblatt gedruckt werden, muss das Feld *Von* grundsätzlich leer sein oder den Wert 1 enthalten. Bei Werten von 2 oder höher werden nur die gewünschten Seiten des Vorgangs ohne Deckblatt ausgegeben.

- *Inhalt, Seite 1.ff, Deckblatt, Inhalt, Seite 1.ff*

Sollen Deckblatt bzw. Inhaltsverzeichnis gedruckt werden, muss das Feld *Von* grundsätzlich leer sein. Bei Werten von 1 oder höher werden nur die gewünschten Druckseiten des Vorgangs ohne Deckblatt bzw. Verzeichnis ausgegeben.

Anhangdrucker

Der MOS'aik-Anhangdrucker dient dazu, unabhängig von den Standard Anhängen der Drucklayouts (siehe [Handbuch Projektverwaltung](#)), Bilder oder Dokumente in beliebigen Dateiformaten als separaten Anhang zum Vorgang ausdrucken zu können. Im Druckdialog stehen dazu die folgenden Einstellungen zur Verfügung:

- Druckereinrichtung Anhänge - Wählt die Druckereinrichtung (Standard: *Standard Anhang*) für den Anhangdruck aus.
- Anhänge - Legt fest, ob Anhänge gedruckt werden sollen.

Eine vollständige Beschreibung zur Einrichtung des Dienstes finden Sie im [Moser FAQ](#).

Aufgliederungsgrenze

Die *Aufgliederungsgrenze* enthält die Gliederungsebene, bis zu der die Bestandteile einer Gliederung einzeln ausgedruckt werden (siehe auch [Vorgangsarten](#)).

Mit der *Zahlungsauflistung* bestimmen Sie, ob und wo bei Zwischen- und Schlussrechnungen eine Zahlungsübersicht ausgedruckt werden soll (siehe Kapitel "[Rechnungen und Akontoanforderungen](#)").

In den *Textdruck*-Einstellungen (*... Standardeinstellung*, *... bei Sets*, *... bei Artikeln*) können Sie festlegen, welche Texte standardmäßig und welche speziell bei Sets und Artikeln verwendet werden sollen.

Weitere Druckoptionen:

1. **Erlösanteile der Einzelpreise drucken**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Lohn- und Sachkostenanteile einzelner Gliederungen zusätzlich ausgewiesen haben wollen.

2. **Umrechnung der Beträge in Fremdwährung**

Über diesen Schalter können Sie bestimmen, dass z.B. der Ausdruck der Kalkulationsübersicht in der Basiswährung erfolgt, beim Ausdruck des Angebotes aber in die eingestellte Fremdwährung umgerechnet wird.

3. **Gliederung mit Menge 0 drucken**

Hiermit legen Sie fest, ob die Gliederungsmengen beim Druck auf 0 gesetzt werden sollen.

4. **Alternative Gliederungen drucken**, **Optionale Gliederungen drucken**

Mit diesen Optionen steuern Sie, ob Projektgliederungen, die Sie im Preismodus entsprechend gekennzeichnet haben, gedruckt werden oder nicht. Die Gliederungen mit den übrigen Preismodi (ohne Berechnung, nur Einheitspreis usw.) werden grundsätzlich gedruckt.

5. **Vertragstexte drucken**

Wenn Vertragstexte (siehe [Abschnitt 5.4.4, „Texte“](#)) in Ihrem Vorgang enthalten sind, legen Sie hier fest, ob Sie diese zusätzlich mit ausdrucken möchten.

6. **Kommentartexte drucken**

Wenn Kommentartexte (siehe [Abschnitt 5.4.4, „Texte“](#)) in Ihrem Vorgang enthalten sind und Sie diese zusätzlich mit ausdrucken möchten (standardmäßig werden Kommentartexte nicht gedruckt), legen Sie hier fest, ob Sie diese zusätzlich mit ausdrucken möchten.

7. **Manuelle Seitenwechsel unterdrücken**

Standardeinstellungen / Persönliche Einstellungen

Mit der Schaltfläche [\[Standardeinstellungen\]](#) können Sie die Option **Persönliche Einstellungen für alle Layouts speichern** wieder auf den Grundzustand zurückzusetzen, siehe auch weiter oben unter Registerkarte [Abschnitt 6.11.2.3, „Registerkarte "Layouts" \(Druck\)“](#).

Bilder und Objekte drucken

Über den Schalter *Bilddruck* geben Sie vor, ob in der Gliederung eines Vorgangs der Vorgangsart eingefügte Bilder und Objekte gedruckt werden sollen bzw. an welcher Stelle im Ausdruck die Ausgabe erfolgen soll:

- Mit dem Wert *<Keine>* wird die Druckausgabe unterbunden.

- Mit der Einstellung *Standard* werden Bilder und Objekte an der Position gedruckt, an der sie eingefügt wurden.
- Mit der Einstellung *Nach Schlussbemerkungen* werden sämtliche Bilder und Objekte erst nach den Schlussbemerkungen des Vorgangs gedruckt.

Dabei werden Bilder beim Druck im Querformat in der Breite der Textspalte bzw. im Hochformat mit 75% der Textspaltenbreite ausgegeben.

6.12. Vorgänge übermitteln und exportieren

MOS'aik bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten Vorgänge in unterschiedliche Formate zu exportieren bzw. auch direkt, z.B. per E-Mail, zu übermitteln. Wie das geht, erfahren Sie in den folgenden Abschnitten:

- > [Vorgangsausdrucke als E-Mail versenden](#)
- > [Vorgänge Exportieren](#)

6.12.1. Vorgangsausdrucke als E-Mail versenden

Mit der Funktion **Übermitteln** können Sie einen Vorgang als E-Mail-Anhang versenden:

Abbildung 6.69. Beispiel: Angebot als E-Mail versenden

Kennung	OZ	Nummer	Matchcode	Menge	Einheit	Beschreibung	EP	GP
1	m-ab 004		Abdecken	48	m²	mit Folie und Papier abdecken, Stöße der Folie verkleben und alles nach Gebrauch entfernen	2,88	138,24
2	m-pvl 100		Farbe	12	m²	alten Leimfarbenanstrich abwachen und gründlich nachwaschen	5,93	71,16
3	m-tv 090		Rauhfaser	25	m²	vorhandene gestrichene Rauhfasertapete aufrauen, mit Tapetenlöser einweichen und anschließend entfernen sowie Schutt abfahren	5,58	139,50
4	m-tv 002		Tapete	64	m²	vorhandene Tapete, zweilagig, mit Tapetenlöser einstreichen und anschließend entfernen sowie Schutt abfahren	6,68	427,52
5	m-pvl 051		Putzschäden	100	m²	kleine Beschädigungen am Putz beispachteln	0,81	81,00
6	m-pvl 001		Staub	100	m²	leichte Verunreinigungen von Staub, vereinzelt Putzspritzern und dgl. entfernen	1,46	146,00

Zahlungsart	GP Summe	Rabattfähig	± %	Netto	USt.	Brutto
Einzelanzug per SEPA-Lastschrift	1.659,92 €	1.659,92 €		1.659,92 €	315,38 €	1.975,30 €

Mit der Funktion **Übermitteln >> Druckausgabe senden...** (bzw. über das Menü **≡ Datei > Senden**) wird ein Dialog geöffnet, der Vorgang ggf. verbucht und eine E-Mail mit dem Vorgang als Anhang im PDF-Format erstellt.

- Wenn Sie Rechnungsvorgänge oder Gutschriften für einen Kunden versenden möchten, können diese wahlweise auch in den Formaten **ZUGFeRD** oder **XRechnung** versendet werden. Dazu müssen folgende Einrichtungen erfolgt sein:
 1. Für das Drucklayout der jeweiligen Vorgangsart (Rechnung oder Gutschrift) muss der Schalter **Digitalbeleg** mit **Ja** eingestellt sein (siehe [Abschnitt 6.2, „Einstellen der Vorgangsarten“](#)).
 2. Für die Kundenadresse muss im Feld **Rechnungsform*** das gewünschte Format eingestellt werden (siehe [„Bereich „Einstellungen“](#)).
 3. Der Vorgang muss vor dem Senden bereits verbucht sein bzw. im Rahmen des Versendens verbucht werden. Für einen Proforma-Druck ist der Versand nicht möglich.

Wird eine unverbuchte Rechnung lediglich "proforma" versendet, wird diese lediglich im PDF-Standardformat an die E-Mail angehängt. Nur bereits verbuchte Rechnungen werden mit einer ZUGFeRD PDF-Datei bzw. einer XRechnung erstellt.

• **Voraussetzung:**

Der Link fehlt unter Umständen, falls der PDF-Ersteller eDocPrintPro nicht ordnungsgemäß eingerichtet ist. Außerdem muss Microsoft Outlook® als E-Mail-Programm eingerichtet sein. Informationen zur Konfiguration finden Sie im Themenbereich [PDF Dokumente einrichten und erstellen](#).

Im Feld **E-Mail Empfänger** kann die E-Mail-Adresse des Empfängers ausgewählt oder manuell eingegeben werden. Zur Auswahl wird die E-Mail-Adresse der Vorgangsadresse und deren Ansprechpartner und die ggf. abweichenden E-Mail-Adressen aus der Adresse des Projekts angeboten.

Die Funktion **Senden** bucht den Vorgang und erzeugt eine E-Mail mit dem Vorgang als Anhang im PDF-Format.

Abbildung 6.70.

Existiert bereits eine noch geöffnete und unversendete E-Mail, folgt eine Abfrage, ob der neue Ausdruck (als PDF-Datei) an die bestehende E-Mail angehängt werden soll. Damit können mehrere Ausdrücke mit einer E-Mail an denselben Empfänger gesendet werden.

Um zusätzliche Dokumente oder Bilder als Anhänge zu versenden, können diese auf der Registerkarte Anhänge ausgewählt werden.

Mit der Funktion **Übermitteln** und der Auswahl eines GAEB-Formats, wird der Vorgang in der MOS'aik-Dateiablage zur betreffenden Adresse abgelegt und eine E-Mail mit dem Vorgang als Anhang im entsprechenden Format erstellt.

6.12.2. Vorgänge Exportieren

Sie können Vorgänge in unterschiedlichen Formaten (Excel, GAEB90, GAEB2000, GAEBXML) **Exportieren**. Die Auswahl der möglichen Formate hängt dabei vom Umfang der Lizenzierung Ihres MOS'aik Produktes sowie der ausgewählten Vorgangsart ab.

Beim Exportieren wird der Vorgang automatisch gebucht und in der MOS'aik-Dateiablage zur betreffenden Adresse abgelegt.

Abbildung 6.71. Beispiel: Angebot exportieren

Beim Export von Vorgängen (z.B. Angebote, Aufträge und Rechnungen) in das Microsoft Excel®-Format werden "verborgene" Gliederungen nicht mit exportiert. Stellen Sie dazu im Vorgang auf die betreffende Gliederung ein und wählen mit der rechten Maustaste **Datensatz verbergen** "Verborgene" Gliederungen werden anschließend grau dargestellt.

Beim Exportieren von Vorgängen in das Excel-Format wird der Name des Excel®-Arbeitsblatts an die Microsoft® Namenskonventionen angepasst um unzulässige Bezeichnungen wie z.B. einen [:] oder [/] zu vermeiden.

Beim Exportieren von Vorgängen in das Excel-Format wird standardmäßig die Bezeichnung der Gliederungen exportiert. Diese Einstellung können Sie in einem öffentlichen Merkmal anpassen. Dazu können Sie unter Stammdaten | Einstellungen | Merkmale das Merkmal "Plugins.XLS.Export.Format" bearbeiten.

- Wert 0 exportiert die standardmäßige Bezeichnung der Gliederungen.
- Wert 1 exportiert den Kurztext der Gliederungen.
- Wert 2 exportiert den Kurztext und den Text der Gliederungen.

Kapitel 7. Kalkulation in der Projektverwaltung

In diesem Kapitel beschreiben wir, welche Möglichkeiten Sie haben, in MOS'aik Einfluss auf die Preisgestaltung zu nehmen.

Dazu nehmen Sie zunächst **grundlegende Einstellungen** in Ihren Firmenstammdaten (Standardlohnentarif, Kalkulationszuschläge), den Kundenstammdaten (Kalkulationsart, Rabatte und Zuschläge, Verrechnungssätze, ...), den Artikelstammdaten (z.B. EK/VK-Preise) und den Leistungsstammdaten (Stückliste, Lohnzeiten, EK/VK-Preise, ...) vor. Hier stellen Sie Vorgabewerte für Ihre Projektvorgänge ein, die Sie später noch individuell anpassen können. Anpassungen erfolgen beispielsweise über den Dialog **Zuschläge & Faktoren ...** ([Umschalt]+[F8])

(bzw. über das Symbol $\%$), das **Detailfenster** oder die **Datensatzeigenschaften** der Gliederungen Ihres Leistungsverzeichnisses.

Eine vollständige Beschreibung des Themas und Beispiele mit Details zur Kalkulation finden Sie im Themenbereich **Kalkulation**. Eine schnelle Einführung erhalten Sie unter **Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - Kalkulation**.

Weitere Themen:

- > [Detailansicht \(Detailfenster\)](#)
- > [Einstellungen auf Gliederungsebene](#)

7.1. Detailansicht (Detailfenster)

Die wichtigsten Kalkulationseinstellungen können Sie in der **Detailansicht** für einen Vorgang durchführen. Dies hat den Vorteil, dass Sie alle Änderungen mit ihren Auswirkungen direkt sehen.

Zum Aufruf der Detailansicht für einen Vorgang müssen Sie **alle Positionen des Vorgangs markieren** (z.B. [Strg]+[A]) oder stellen alternativ auf die letzte Absatzmarke ein und wählen ☰ Ansicht > Details

oder das Symbol .

Abbildung 7.1. Kalkulationsdetails / Detailansicht

Für die grafische Darstellung können Sie in der unteren Auswahlbox zwischen "Ertrag in %", "Anteile EK/NK" und "Anteile VK" wechseln.

Sie können an dieser Stelle alle Faktoren, die Einfluss auf die Verkaufspreise haben, beeinflussen.

Wenn Sie auf eine **Gliederung einstellen**, wird auch die entsprechende Detailansicht gezeigt. Sie zeigt Ihnen für die eingestellte Gliederung die entsprechenden Kalkulationsdetails als Wert, in Prozent und grafisch an. *Veränderungen auf Gliederungsebene sind mit dem Detailfenster nur eingeschränkt möglich!*

Zeitfaktor / Vorgabefaktor

Zum Ändern der Zeitfaktoren klicken Sie mit der Maus in das entsprechende Feld, um den Dialog Zuschläge & Faktoren ... (Umschalt+F8)* zu öffnen. Geben Sie dort den/die entsprechenden Faktor(en) ein und bestätigen mit der Schaltfläche

Abbildung 7.2. Detailansicht: Zeitfaktor ändern

Anschließend bekommen Sie die geänderten Werte und die Auswirkungen im Detail angezeigt.

- Der **Zeitfaktor** ändert den Zeitverbrauch sowohl im Einkaufsbereich als auch im Verkaufsbereich. Er wirkt damit auf die Lohnkosten und die Lohnerlöse.
- Der Zeit-**Vorgabefaktor** setzt den Zeitverbrauch nur im Einkaufsbereich herauf oder herunter. Er hat nur Einfluss auf die Lohnkosten. Sie können die Vorgabezeit auch direkt eingeben, indem Sie das Feld **Zeit** anklicken und im Eingabedialog die Stunden eingeben. Das System rechnet dann den Vorgabefaktor aus.

Abbildung 7.3. Kalkulationsdetails / Detailsansicht

Änderungen je Kalkulationsgruppe

Sie können im Bereich der Kalkulationsgruppen Änderungen je Zeile vornehmen, und zwar für:

- **Ab-/Zuschlag** als Prozentsatz ±% (geht auch über die Schieberegler)
- **Ertrag** als Prozentsatz
- **Deckungsbeitrag I / h** (Bruttonutzen) je Stunde
- **Deckungsbeitrag I** (Bruttonutzen) als Gesamtbetrag
- **Verkaufspreis** als Betrag

Dazu klicken Sie das entsprechende Feld an. Im nachfolgenden Dialog können Sie den gewünschten Wert als Betrag oder Prozentsatz eingeben.

Einheitspreis

Die gleichen Änderungen wie in den Kalkulationsgruppen können Sie auch in der Zeile **Einheitspreis** vornehmen.

Abbildung 7.4. Kalkulationswert festlegen

In diesem Beispiel möchten Sie 52% **Ertrag** haben.

Änderungen in der Zeile *Einheitspreis* wirken auf alle Kalkulationsgruppen gleichermaßen!

Mit Bearbeiten > Rückgängig: <letzte Aktion> können Sie Änderungen wieder rückgängig machen.

Anzeige der Deckungsbeiträge DB I (Soll) und DB I (Ist)

- Der **DB I (Soll)** errechnet sich aus der **VK**-Summe abzüglich der Einkaufspreise aus der Vorkalkulation .
- Der **DB I (Ist)** ist nur bei der Detailansicht von kompletten Vorgängen verfügbar und errechnet sich aus der **VK**-Summe abzüglich der Ist-Kosten aus der Nachkalkulation .

Selbstverständlich können Sie auch diese Werte ändern. Entweder in der Spalte *DB I* oder als Deckungsbeitrag je Stunde in der Spalte *DB I/h*.

Zuschläge und Faktoren

Die meisten der Einstellungen, die Sie im Detailfenster durchgeführt haben, können Sie auch in den Registerkarten des Dialogs *Zuschläge & Faktoren ... (Umschalt+F8)** vornehmen. Sehen Sie hier, wo diese Einträge stehen:

Abbildung 7.5. Kalkulationsdetails / Detailansicht + Zuschläge und Faktoren: Allgemeine Zuschläge

Details

Kalkulation Zweig

Kalk.-Gruppe	±%	Ertrag	DB I / h	DB I	EK	NK	VK
Sonstiges	2,00%	0,00 €	0,00 €	-0,01 €	0,00 €	0,00 €	-0,01 €
Lohn		-16,15%	-5,75 €	-1.685,77 €	10.435,10 €	8.749,33 €	
Material	1,50%	26,70%	5,03 €	1.474,29 €	5.520,71 €	6.995,00 €	
Geräte			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Fremdes			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Rohstoffe		0,97%	0,00 €	0,80 €	82,69 €	83,49 €	
Hilfsstoffe			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Entsorgung			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Einheitspreis		-1,31%	-0,72 €	-210,69 €	16.038,50 €	15.827,81 €	

Vorgabefaktor: 1,30
 Zeitfaktor: 1,20
 Zeit: 293 Std 6 Min
 DB II: 10.224,41 €
 DB II / h: 34,88 €

Preis: 15.671,10 €
 Sonderzuschläge: 0,00 €
 Ab-/Zuschlag: 156,71 €
 Projektierung: 0,00 €
 Ust.: 3.007,28 €
GESAMT: 18.835,09 €

Zuschläge und Faktoren Zweig: 1. Auftrag 16.07.2007 (berger)

Allgemeine Zuschläge | Kalkulationszuschläge | Sonderzuschläge 0 bis 7 | Sonderzuschläge 8 bis 15

Rabattfähige Summe / Preis	15.671,10 €	15.671,10 €
Zuschlag bzw. Nachlass (in Prozent)	1,00%	156,71 €
Zuschlag bzw. Nachlass (als Betrag)		
Projektierungskosten bzw. Projektnachlass (in Prozent)		
Projektierungskosten bzw. Projektnachlass (als Betrag)		
Vergabesumme		15.827,81 €
Bruttopauschalsumme		

Kalk.-Zuschlag	Preiszuschlag	Zeitfaktor	Vorgabefaktor	Lohnkostenpreis	Lohngerlöspreis
		1,2	1,3	35,63 €	38,48 €

Kalkulationszuschlag in %

Der Kalkulationszuschlag wirkt additiv zu den VK Faktoren der Kalkulationsgruppe (siehe Abbildung Spalte "Zuschlag"):

Abbildung 7.6. Zuschläge und Faktoren: Kalkulationszuschläge

Zuschläge und Faktoren Zweig: 1. Auftrag 16.07.2007 (berger)

Allgemeine Zuschläge | **Kalkulationszuschläge** | Sonderzuschläge 0 bis 7 | Sonderzuschläge 8 bis 15

Kalkulationsgruppe	Faktor EK	Faktor VK	Zuschlag	Kalkulationsgruppe	Faktor EK	Faktor VK	Zuschlag
Sonstiges	1,02	1,3	2,00%				
Lohn							
Material	1,02	1,26	1,50%				
Geräte							
Fremdes							
Rohstoffe							
Hilfsstoffe							
Entsorgung							

Eingabe von Endsummen

Wenn Sie mit Ihrem Kunden einen Festpreis vereinbart haben, können Sie diesen im Nettowert (über dem Feld *USt*) oder im Feld *Gesamt* einschließlich Umsatzsteuer eingeben:

Abbildung 7.7. Kalkulationsdetails / Detailansicht

MOS'aik verteilt die Differenz gleichmäßig auf alle Positionen. In seltenen Fällen kann es aufgrund von Betragsrundungen zu kleinen Abweichungen zum eingegebenen Wert kommen. Der ermittelte prozentuale Preisabschlag wird im Vorgang bei den **Zuschlägen und Faktoren** im **Preiszuschlag** gespeichert. Wenn Sie wieder den ursprünglichen Wert einsetzen möchten, können Sie einfach den Prozentsatz löschen.

7.2. Einstellungen auf Gliederungsebene

Einstellungen auf Gliederungsebene sind nur für die Gliederung wirksam, für die sie eingegeben werden. Sie haben keinen Einfluss auf gleichartige Gliederungsebenen, verändern jedoch **unter- und übergeordnete** Ebenen. So haben z.B. Änderungen in einem Set keinen Einfluss auf andere Sets. Sie beeinflussen aber wohl den Preis der übergeordneten Gliederungen und die Gesamtsumme:

Abbildung 7.8. Gliederungseigenschaften

Eigenschaften Set 3 (m-pi 011)

Kurztext		Einstellungen	
Dispersionsfarbe waschbeständig 1 x		Kennung	Set
Beschreibung (RTF-Editor mit F4)		Matchcode	Farbe
Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 Klasse 3, matt, einmaliger Anstrich auf bereits gestrichenen Flächen weiß oder hell getönt		Farbton	
		OZ OZ-Stil	3 OZ
		ZZ Textstil	Nur Gliederungstext
		Auftragsnummer	
		Termin	
		Zuschlagsmodus	<Kein>
		Variantenmodus	<Kein>
Menge	Preise	Lohntarif	Kalk.-Gruppe/Faktoren
Menge	Preismodus	<Automatisch>	<Automatisch>
Verbrauchsfaktor	Preiszuschlag %	Steuersatz Lohn	<Automat>
Mindestverbrauch	Einzelpreis	Lohnkostenpreis	Sonstiges
Verbrauch	Ab-/Zuschlag %	Lohnlösepreis	Lohn
Gebinde	Preiseinheit	Zeitvorgabe	Material
Mengenfaktor	Gesamtpreis	Zeitbasis	Fremdes
L x B x H	Festpreis VK	Zeitfaktor	Rohstoffe
Dezimalstellen	Festpreis incl.	Zeitvorgabefaktor	Hilfsstoffe
Bestellbezugseinheit	Festpreis EK	Gewichtungsfaktor	Entsorgung
Einkauf	Diverses	Sachkonto *	
Listenpreis	Steuersatz	Kostenstelle *	
Verkaufsrabatt	Preis Anpassung	Arbeitspaket	550 Anstricharbeiten
Bezugsrabatt	Aufgliederung	Lager	<Standard>
Einkaufspreis	Sondersumme	Charge	<Keine>
Lieferant *	Rabattmodus	Personal	
Bestellnummer	Splitmodus		
EK-Kalk.-Gruppe	Prov. % Sperr		
Preisbezugseinheit	Positionsmodus		

Preismodus und Alternativpreis

Abbildung 7.9. Preismodus

N	Normal
A	Alternativ
O	Optional
O+	Optional mit Berechnung
E	Enthalten
W	Wiederholung
oB	Ohne Berechnung
oP	Ohne Gesamtpreis
EP	N.E.P.
K	Kulanz
G	Gewährleistung
X	Entfällt
V	Vertragsleistung

Das Feld *Preismodus* der Gliederungseigenschaften wird in den Vorgangsansichten in der Spalte * als Kürzel gezeigt. Mit [F5] auf die Spalte * werden die Kürzel erläutert.

Im Feld *Preismodus* können Sie in jeder Gliederungsebene z.B. die Verwendung von "Alternativpreisen" steuern.

Preismodus	Beschreibung
Alternativ	Preise laufen <u>nicht</u> in die Summen, die berechnet werden
Optional	Optionale Positionen <u>ohne</u> Berechnung
Optional mit B	Optionale Positionen <u>mit</u> Berechnung
N. E. P	Nur Einheitspreis
Entfällt	Positionen werden nicht berechnet und ggf. ausgeblendet. Insbesondere werden diese Positionen bei der Druckausgabe mit Layouts, die eine Zusammenfassungsart vom Typ "Materialliste nach Nummer", "Materialliste nach Lagerplatz" oder "Materialliste nach Lieferant" verwenden, <u>nicht ausgegeben</u> , z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Materialliste

Preismodus	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Materialliste - Kumuliert</i> • <i>Materialliste - Mit Bildern</i> • <i>Bestellanforderung - Kumuliert</i> • <i>Preisspiegel</i> <p>Beim Drucken von Vorgängen können Sie auf der Registerkarte Einstellungen Hauptlayout mit den Optionen <i>Optionale Gliederungen drucken</i> und <i>Alternative Gliederungen drucken</i> steuern, ob Projektgliederungen, die Sie im Preismodus entsprechend gekennzeichnet haben, gedruckt werden oder nicht. Die Gliederungen mit den übrigen Preismodi (ohne Berechnung, nur Einheitspreis usw.) werden grundsätzlich gedruckt. Weitere Details zum Preismodus siehe auch den Themenbereich GAEB.</p>

Provisionssperre

Wollen Sie bestimmte Gliederungen für die Provisionsabrechnung sperren, dann setzen Sie das Feld *Provisionssperre* auf "Ja".

Festpreise

Auf den Gliederungsstufen können Sie **Festpreise** vergeben. Dazu tragen Sie den Nettopreis im Feld Festpreis VK bzw. in der Vorgangsspalte *EP* (Einzelpreis) ein. In der Spalte *FP* wird damit automatisch ein Häkchen gesetzt. Durch Entfernen des Häkchens bzw. Löschen des Festpreises wird wieder der normale Preis angezeigt.

Diese Einstellungen sollten Sie erst ganz zum Schluss durchführen, denn eventuell anschließende Änderungen der Kalkulationsfaktoren haben dann keinen Einfluss mehr auf den erfassten Festpreis. Bei der Kostenermittlung werden sie allerdings berücksichtigt.

Weitere Felder der Gliederungseigenschaften werden im Themenbereich [Kalkulation](#) beschrieben.

7.2.1. Lohn- und Produktanteile

Lohn- und Produktanteile (auch "**Erlösanteil**") sind keine eigenständigen Gliederungsstufen. Sie sind normalerweise Bestandteile eines Artikels, eines Sets oder einer Position. Deshalb wirken Änderungen beim Artikel bzw. Set. Zur gleichen Kategorie gehören auch die Rohstoffanteile.

Abbildung 7.10. Lohnanteil:

Sie können den Zeitverbrauch für diese Gliederungsstufe verändern. Dazu tragen Sie im Feld **Zeit** den Verbrauch für eine Einheit ein.

Der **Zeitfaktor** verändert die Vorgabe im Kosten und Erlösbereich.

In den Feldern **Lohnkostenpreis** und **Lohnerlöspreis** können Sie unabhängig von den Voreinstellungen individuelle Verrechnungssätze vergeben.

Die Werte **Faktor EK** und **Faktor VK** wirken **zusätzlich** auf die Verrechnungssätze.

Der **Preiszuschlag** wirkt positiv oder negativ auf den errechneten Lohnpreis.

Der **Kalkulationszuschlag** wirkt positiv oder negativ auf den errechneten Lohnpreis.

Beim **Einfügen eines Sets mit Stückliste** wird der ggf. beim Artikel der Stückliste hinterlegte Lohntarif bevorzugt verwendet.

Der Steuersatz einer übergeordneten Projektgliederung (z.B. eines Titels oder Sets) gilt auch für die untergeordneten Erlösanteile, es sei denn bei dem untergeordneten Erlösanteil ist als Steuersatz nicht "Automatisch", sondern ein eigener Steuersatz eingestellt.

Beim **Steuersatz** "Automatisch" wird der Steuersatz durch den Steuercode des Vorgangs oder einer übergeordneten Gliederung bestimmt.

Bei einem eigenen Steuersatz im Erlösanteil werden auf den rechnungsbezogenen Vorgangsausdrucken mehrere MwSt.-Sätze ausgewiesen.

Aufgrund von Sonderregelungen einiger europäischer Länder bietet MOS'aik damit die Möglichkeit, Löhne mit einem reduzierten Steuersatz zu besteuern.

Für die Erlösanteile der Projektgliederungen vom Typ "Lohn" (siehe Spalte "Kennung") kann ein **Arbeitspaket** festgelegt werden. Das Feld wird beim Erstellen aus dem jeweiligen Lohntarif voreingestellt. Der Wert kann sowohl in der Tabellenansicht über die Spalte **Arbeitspaket** als auch über die Funktion **Eigenschaften...** (Gliederungseigenschaften) festgelegt werden.

Abbildung 7.11. Produktanteil

Produkt X			
Kennung Produkt			
Kurztext			
Arbeitspaket <Standard>			
Kalkulationsgruppe		Preisbildung	
Material		Preis wird im EK und VK berücksichtigt	
Steuersatz	Rabattsperre	Preiscode	
<Automatisch>	Nein	EK+Zuschlag	
Menge/Zeit	Mengeinheit	Dezimalstellen	Faktor
	lfdm	<Automatisch>	
Faktor EK	Faktor VK	Einkaufspreisbasis	Verkaufspreisbasis
		23,01 €	23,01 €
Kalkulationszuschlag	Preiszuschlag	Preiseinheit	Preisgenauigkeit
			<Automatisch>
OK		Abbrechen	
Hilfe			

Bei den Produktanteilen sind vor allen Dingen die Felder *Einkaufspreisbasis* und *Verkaufspreisbasis* interessant. Diese haben folgende Bewandnis: Angenommen, Sie erhalten einen Artikel, der Sie sonst 120,00 € kostet, für 102,26 €. Diesen Preis tragen Sie im Feld Einkaufspreisbasis ein. Davon würde jetzt der neue Verkaufspreis berechnet. Wollen Sie den Einkaufsvorteil aber nur zum Teil weitergeben, dann geben Sie den Wert, ab dem der Verkaufspreis errechnet werden soll, ins Feld Verkaufspreisbasis ein.

Faktor EK und *Faktor VK* sind individuelle Zuschlagsfaktoren.

Im Feld *Kalkulationszuschlag* steht der individuelle Kalkulationszuschlagssatz aus dem Artikelstammsatz. Sie können ihn hier ändern oder einen neuen eingeben.

Der *Preiszuschlag* wirkt, wie überall, auf das Ergebnis.

Kapitel 8. Feinheiten der Projektverwaltung

Bis jetzt haben Sie Projekte erfasst, bearbeitet und die vielfältigen Möglichkeiten der Kalkulation durchgespielt.

In diesem Kapitel erfahren Sie mehr über die Feinheiten innerhalb der MOS'aik-Projektverwaltung , die das Salz in der Suppe von MOS'aik darstellen.

Zugehörige Themen:

- > [Sonderzuschläge](#)
- > [Ab-/Zuschlag als Position](#)
- > [Insgemeinkostentitel](#)
- > [Sicherheitsleistungen](#)
- > [Steuerschuldumkehr](#)

8.1. Sonderzuschläge

Mit MOS'aik bestimmen Sie vielfältigste Sonderzuschläge (und natürlich auch Abschläge), die von Projekt zu Projekt unterschiedlich sein können. Je Projekt haben Sie 16 (!) Möglichkeiten.

MOS'aik unterstützt grundsätzlich drei Arten von Sonderzuschlägen:

- Ab-/Zuschläge auf Summentöpfe
- Ab-/Zuschläge auf Kalkulationsgruppen
- Ab-/Zuschläge auf den Projektpreis

Bei sämtlichen Arten von Sonderzuschlägen können Sie die gleiche Zuschlagsgrundlage auch mehrfach ansprechen und dabei bestimmen, ob die Zuschläge kumulativ oder nicht kumulativ ausgerechnet und ausgewiesen werden.

Alle Zuschlagsarten wirken auch in Kombination!

Die Texte und Prozentsätze der Ab-/Zuschläge können Sie in den Vorlagen als Voreinstellung hinterlegen.

Sonderzuschläge werden am Ende des Projektes vor der Endsumme ausgedruckt.

Weitere:

- > [Sondersummenzuschläge](#)
- > [Sonderzuschläge auf Kalkulationsgruppen](#)
- > [Sonderzuschläge auf den Projektpreis](#)
- > [Sonderzuschläge auf die Bruttoendsumme](#)

8.1.1. Sondersummenzuschläge

Wenn Sie Zuschläge auf Sondersummen vergeben wollen, müssen Sie zuerst die Summentöpfe mit den Sondersummen füllen. Dazu können Sie jede [Gliederungsstufe](#) einer Sondersumme zuordnen. Dabei spielt es keine

Rolle, ob Sie einzelne Elemente bestimmen oder ob Sie beliebig mischen. So können Sie zum Beispiel einen gesamten Titel und einzelne Artikel, die an anderer Stelle im Projekt stehen, in einen Summentopf einfließen lassen.

Die **Sondersumme** (im Bereich 0-15) selbst legen Sie zunächst über die Funktion **Datensatz Eigenschaften** der jeweiligen Gliederungsstufe fest:

Abbildung 8.1. Beispiel: Zuordnung der Sondersumme 0

The screenshot shows a software dialog box titled "Eigenschaften Set 5 (e-an 002)". It is divided into several sections:

- Kurztext:** GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31
- Beschreibung (RTF-Editor mit F4):** GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31 liefern und montieren
- Einstellungen:** Includes fields for Kennung (Set), Matchcode (GA-Anlage), Farbtone, OZ | OZ-Stil (5), ZZ | Textstil (Nur Gliederungtext), Auftragsnummer, Termin, Zuschlagsmodus (<Kein>), and Variantenmodus (<Kein>).
- Menge:** Menge 1, Stck.
- Preise:** Preismodus (Normal), Einzelpreis (221,60 €), Ab-/Zuschlag %, Preiseinheit (1), Gesamtpreis (221,60 €), Festpreis VK, Festpreis incl., Festpreis EK.
- Lohntarif:** Elektro, Lohnkostenpreis (33,19 €), Lohnlösespreis (35,85 €), Zeitvorgabe (160), Zeitbasis (1), Zeitfaktor, Zeitvorgabefaktor, Gewichtungsfaktor.
- Kalk.-Gruppe/Faktoren:** <Automatisch>, Sonstiges, Lohn, Material, Geräte, Fremdes, Rohstoffe, Hilfsstoffe, Entsorgung.
- Einkauf:** List price, sales discount, purchase discount, purchase price, supplier, order number, EK-Kalk.-Gruppe (Material), price unit (<Automatisch>).
- Diverses:** Steuersatz (<Automatisch>), Preisanpassung (Alle Preise), Aufgliederung (<Automatisch>), **Sondersumme (0)** (highlighted in red), Rabattmodus (<Standard>), Splitmodus (<Kein Split>), Provis. % | Sperre (Nein), Positionsmodus (Normal).

Buttons for "OK" and "Abbrechen" are at the bottom right.

Artikel, Sets und Texte werden automatisch einer Sondersumme zugeordnet, wenn Sie die Sondersumme in den Artikel-, Set- oder Text-**Stammdaten** festlegen.

Im nächsten Schritt bestimmen Sie, welche Summentöpfe in dem betreffenden **Projekt** verwendet werden sollen. Dazu wählen Sie das Menü **Projekt > Eigenschaften**:

Abbildung 8.2. Beispiel: Sonderzuschlag vom Typ Ab-/Zuschlag auf Sondersumme 0

Im Feld **Sonderzuschlagstext** geben Sie die Beschreibung des Sonderzuschlags ein, die später ausgedruckt wird.

Im Feld **Sonderzuschlagstyp** bestimmen Sie, auf welchen Sondersummentopf Sie den Ab-/Zuschlag geben.

Der **Sonderzuschlagstyp** kann nur solange geändert werden, bis im Projekt ein Auftrag buchend gedruckt wurde!

Sie können unterschiedliche Ab-/Zuschläge vergeben oder auch Summentöpfe mehrfach verwenden.

Öffnen Sie mit dem Symbol **%** den Dialog **Zuschläge & Faktoren ... (Umschalt+F8)*** für den Vorgang und erfassen Sie bei den Ab-/Zuschlägen die Prozentsätze (**Prozent**), die in dem Vorgang abgerechnet werden sollen. Ein negativer Eintrag bedeutet Abschlag:

Abbildung 8.3. Beispiel: Sonderzuschlag vom Typ Ab-/Zuschlag auf Sondersumme 0

Abbildung 8.4. Druckausgabe

ANGEBOT

Projekttitel	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum	
Kalkulation-00001	adler	ME		01.07.2014	
Position	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31 liefern und montieren	1	Stck	221,60 €	221,60 €
Transportkosten		2,00%		221,60 €	4,43 €
Transportversicherung		1,00%		221,60 €	2,22 €
Nettogesamtpreis					228,25 €
Umsatzsteuer 19,0%					43,37 €
Gesamtsumme					271,62 €

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

8.1.1.1. Materialgruppen mit unterschiedlichen Aufschlägen

Es gibt Betriebe, die Ihre **Materialgruppen** mit unterschiedlichen Aufschlägen kalkulieren. In diesem Fall könnten Sie je Materialgruppe einen individuellen Kalkulationszuschlag eintragen.

Ordnen Sie dazu Ihre Artikel/Materialien bestimmten Materialgruppen, z.B. Leuchten, Verteilungen, Kabel und Leitungen, usw. zu und tragen Sie bei den Artikeln je Gruppe eine Sondersumme ein.

Das müssen Sie nicht für jeden einzelnen Datensatz machen. Sie **filtern** einfach die zu einer Gruppe gehörenden Artikel nach dem/den entsprechenden Kriterien, markieren die Spalte **Sondersumme**, drücken die rechte Maustaste und wählen **Spalte füllen**:

Abbildung 8.5. Spalte füllen

Jetzt geben Sie den Wert (0-15) ein oder suchen ihn aus und bestätigen **OK**. Es folgt eine Sicherheitsabfrage, ob Sie die Änderung für jeden einzelnen Datensatz bestätigen wollen. Wählen Sie hier **"Nein"**. Die Sondersumme wird danach automatisch in alle gefilterten Datensätze eingetragen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Kalkulationsgruppe.

(Siehe dazu auch das [FAQ - Spalte füllen](#).)

Wenn Sie anschließend die Artikel in der MOS'aik-Projektverwaltung aufrufen, wird automatisch je Kalkulationsgruppe ein Summentopf gebildet. Nun tragen Sie in den Sonderzuschlägen des Vorgangs je Gruppe den Zuschlagssatz ein und wählen als **Typ** den entsprechenden Summentopf der Materialgruppe.

MOS'aik rechnet jetzt die neuen Preise aus.

Damit Sie immer wissen, welche Materialgruppe was bedeutet, können Sie diese Einstellungen in einer [Vorlage](#) hinterlegen. Wenn Sie wollen, auch die "Zuschlagssätze". Dann kommen die Eintragungen zukünftig bei der Neuanlage eines Projekts / Vorgangs automatisch.

8.1.2. Sonderzuschläge auf Kalkulationsgruppen

Im Gegensatz zu den Summentöpfen, bei denen Sie bestimmen mussten, welche Werte einfließen sollen, brauchen Sie bei den Kalkulationsgruppen keine Vorarbeit zu leisten. Die Werte werden vom System automatisch ermittelt.

Sie können auf die gleiche Basis wechselweise Ab- und Zuschläge vergeben.

Nach der Einrichtung der Summentöpfe für das Projekt (siehe oben), können Sie in dem betreffenden Vorgang einen kombinierten Ab-/Zuschlag auf die Kalkulationsgruppe *Material* erfassen:

Abbildung 8.6. Beispiel: Sonderzuschlag vom Typ Ab-/Zuschlag auf Material

Abbildung 8.7. Druckausgabe

ANGEBOT

Projektakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum	
Kalkulation-002	adler	ME		01.07.2014	
Position	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Heizungsanlage liefern und montieren Heizungsanlage	1		7.812,08 €	7.812,08 €
2	Elektroanschluss	1		29,28 €	29,28 €
Sonderrabatt Material		-5,00%		6.758,00 €	-337,90 €
Teuerungszuschlag Material		3,00%		6.758,00 €	202,74 €
Nettogesamtpreis					7.706,20 €
Umsatzsteuer 19,0%					1.464,18 €
Gesamtsumme					9.170,38 €

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

8.1.3. Sonderzuschläge auf den Projektpreis

Bei vielen Bauvorhaben werden allgemeine Kosten auf die Auftragnehmer umgelegt. In den meisten Fällen ist dann die Auftragssumme die Basis.

Abbildung 8.8. Beispiel: Sonderzuschlag vom Typ Ab-/Zuschlag auf Nettopreis

Abbildung 8.9. Druckausgabe

ANGEBOT

Projektakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum
Kalkulation-003	adler	ME		01.07.2014

Position	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Parkplatz Einkaufszentrum pflastern Verbundpflaster, Standard, grau	2700		13,10 €	35.370,00 €
2	Elektroanschlüsse für Parkplatzbeleuchtung verlegen Mantelleitung NYM 4 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	270		3,90 €	1.053,00 €

Baustelleneinrichtung	2,00%	36.423,00 €	728,46 €
Baustellenbewachung	1,00%	36.423,00 €	364,23 €
Vorhaltung Toiletten	1,00%	36.423,00 €	364,23 €
Nettogesamtpreis			37.879,92 €
Umsatzsteuer 19,0%			7.197,18 €
Gesamtsumme			45.077,10 €

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

Alternativ werden die Abschläge aufbauend von der jeweils verbleibenden Summe berechnet. Diese Variante bestimmen Sie wie folgt:

Abbildung 8.10. Beispiel: Sonderzuschlag vom Typ Ab-/Zuschlag auf Nettopreis (aufbauend)

Abbildung 8.11. Druckausgabe

ANGEBOT

Projekttakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum
Kalkulation-004	adler	ME		01.07.2014

Position	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Parkplatz Einkaufszentrum pflastern Verbundpflaster, Standard, grau	2700		13,10 €	35.370,00 €
2	Elektroanschlüsse für Parkplatzbeleuchtung verlegen Mantelleitung NYM 4 x 2,5 in Leerrohr, Kabelkanal oder Bühne einziehen	270		3,90 €	1.053,00 €

Baustelleneinrichtung	2,00%	36.423,00 €	728,46 €
Baustellenbewachung	1,00%	37.151,46 €	371,51 €
Vorhaltung Toiletten	1,00%	37.522,97 €	375,23 €
Nettogesamtpreis			37.898,20 €
Umsatzsteuer 19,0%			7.200,66 €
Gesamtsumme			45.098,86 €

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug

Alle Ab-/Zuschläge funktionieren auch in Kombination!

8.1.4. Sonderzuschläge auf die Bruttoendsumme

In einigen Fällen kann es vorkommen, dass Zu-/Abschläge von der Bruttosumme der **Schlussrechnung** errechnet werden müssen.

Dies bestimmen Sie, in dem Sie nach der Einrichtung der Summentöpfe für das Projekt (siehe oben), in der Schlussrechnung einen Abschlag auf den Bruttobetrag erfassen:

Abbildung 8.12. Beispiel: Sonderzuschlag vom Typ Ab-/Zuschlag auf Bruttopreis

Abbildung 8.13. Druckausgabe

SCHLUSSRECHNUNG		Steuernummer	UStID Absender	Konto	
PROFORMA		1234567890	DE12345678901234	11000	
Projekttakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum	
Kalkulation-005	adler	ME		01.07.2014	
Position	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum					
1	Abbrissarbeiten Garagenkomplex Vorhandene Einrichtung, Wand-, Decken- und Bodenbeläge sowie Elektro- und Wasserleitungen entfernen und alle Materialien entsorgen. Helferstunden Gesellenstunden Entsorgung mit Container (Bauschutt) Entsorgung mit Container (Baustellenabfälle)	6		379,78 €	2.278,68 €
	Bauleistungsversicherung			3,50%	2.711,63 €
	Nettogesamtpreis				2.278,68 €
	Umsatzsteuer 19,0%				432,95 €
	f. Abzüge				-94,91 €
	Zahlungsanforderung				2.806,54 €

Zahlbar ohne Abzug bis zum 15.7.2014.

8.2. Ab-/Zuschlag als Position

In diesem Abschnitt wird der Umgang mit Positionsab- bzw. -zuschlägen erläutert. Dazu stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- > Ab-/Zuschlag für Form- und Verbindungsstücke
- > Ab-/Zuschlag auf Kalkulationsgruppen
- > Ab-/Zuschlag auf Sondersummen

8.2.1. Ab-/Zuschlag für Form- und Verbindungsstücke

Eine pauschale Abrechnung der Form- und Verbindungsstücke als Zuschlagsposition spart viel Zeit und wird deshalb immer öfter angewandt.

1. Im ersten Schritt markieren Sie alle Positionen die als Basis für den Ab-/Zuschlag dienen.

Diese Einstellung können Sie entweder im Eigenschaftsdialog (Öffnen durch Doppelklick oder über **Eigenschaften...** [F4]) als **"Quelle"** bzw. durch Setzen des Häkchens in der Spalte **%**:

Abbildung 8.14.

Abbildung 8.15. Zuschlagsmodus (Eigenschaftsdialog)

Bei gesetztem Häkchen in der Spalte **%** (siehe Abbildung, rechte Spalte) wird der **Zuschlagsmodus** in den Eigenschaften der **Quellpositionen** auf **"Quelle"** gesetzt. Durch Änderung der Einstellung wird das Häkchen der Spalte gesetzt bzw. entfernt.

2. Sobald Sie die betreffenden Positionen als Quelle markiert haben, fügen Sie eine **neue Position** für den Zuschlag ein.
 - Erfassen Sie in der Spalte **± %** den Prozentsatz oder in der Spalte **± €** den Betrag.
 - Wenn Sie nur die Verkaufspreise und nicht die Einkaufspreise bezuschlagen möchten, wählen Sie in den Positionseigenschaften den Zuschlagsmodus **"Preiszuschlag"**.

- Beim Zuschlagsmodus **EK/Preiszuschlag** werden sowohl die Einkaufspreise als auch die Verkaufspreise bezuschlagt.

Da diese Funktion nicht nur auf Form- und Verbindungsstücke beschränkt ist, müssen Sie noch in der Beschreibung eintragen, um welchen Zuschlag es sich handelt.

Abbildung 8.16. Zuschlagsmodus "EK/Preiszuschlag"

The screenshot shows the 'Kalkulation | Angebot' window in MOSaik. The main table lists positions with their descriptions and prices. Position 1.003 is highlighted as a 'Zuschlagsposition' (surcharge position) with a 10.00% surcharge on the total price of 1.183,27 €.

Position	Kennung	OZ	Nummer	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP	± %	± €	%
Set	e-an 002				Stück	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31 liefern und montieren	221,60 €	221,60 €			
Position 1.002	Position					Verlegung	1.701,69 €	1.701,69 €			
Set	e-an 038			27	Stück	Antennenrohr 2m liefern und montieren	60,07 €	1.621,89 €			
Set	e-an 039			30	lfdm	Antennenkabel Koka 711 liefern und in vorhandenes Leerrohr einziehen	2,66 €	79,80 €			
Position 1.003	Position					Zuschlagsposition	1.183,27 €	118,33 €	10,00%	118,33 €	

Zuschlagsart *: Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+FB)
 Enthält den ausgewiesenen Nachlass oder Zuschlag auf den Gesamtverkaufspreis.

In der Textetabelle befindet sich der Text "Form- und Verbindungsstücke". Darin sind die oben beschriebenen Einstellungen bereits verfügbar. Rufen Sie den Text einfach auf!

Abbildung 8.17. Die Druckausgabe

Muster AG - Postfach 12345 - 52001 Aachen Obivels, A. Infocodex AG

Firma: Anja Adler AG, Wohnungsbaugesellschaft Adalbertsteinweg 112, 52070 Aachen
 Herr: Bernd Berger, Badstr. 12-16, 53604 Bad Honnef

ANGEBOT

Projektakte: Kalkulation-015-Form-und-Verbindungsstücke Referenznummer: adler Unser Zeichen: Belegnummer: Datum: 24.04.2019

Position	Text	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
Titel 1	Haus A				
1.001	Installation GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 11 liefern und montieren GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31 liefern und montieren				461,51 €
1.002	Verlegung Antennenrohr 2m liefern und montieren Antennenkabel Koka 711 liefern und in vorhandenes Leerrohr einziehen				1.701,69 €
1.003	Zuschlagsposition Zuschlag auf Position 1.001, Position 1.002	10,00%		1.183,27 €	118,33 €
Summe Titel 1					2.281,53 €

Die Positionen, auf die Zuschläge vergeben wurden, werden in der Zuschlagsposition selbst aufgelistet.

8.2.2. Ab-/Zuschlag auf Kalkulationsgruppen

Während der vorher beschriebene "Preiszuschlag" gleichermaßen auf Lohn- und Sachkosten wirkt, bietet MOS'aik auch die Möglichkeit, Ab- / Zuschläge nur auf bestimmte Kostengruppen zu geben.

Auch hier markieren Sie zuerst alle Positionen, die als Basis für den Ab-/Zuschlag dienen, als Quelle.

Nun legen Sie, wie vorher, eine neue Position an und beschreiben, um welchen Ab-/Zuschlag es sich handelt.

Abbildung 8.18.

The screenshot shows a dialog box titled "Position 1.2.9 (Position)". It contains several sections:

- Kurztext:** Empty text field.
- Beschreibung (RTF-Editor mit Umschalt+F2):** Empty text area.
- Einstellungen:**
 - Kennung: Position
 - Matchcode: Gliederungen
 - Ordnungszahl: 1.2.9
 - Zuordnungszahl: (empty)
 - Ordnungszahlstil: OZ
 - Textstil: Nur Einzeltexte
 - Zuschlagsmodus: Kalkulationsgruppenschlag** (circled in red)
 - Positionsmodus: Normal
- Menge:** Menge, Mengeneinheit, Verbrauchsfaktor, Verbrauchseinheit, Verbrauch, Mengenfaktor, Dezimalstellen, Schätzmenge, Lager.
- Preis:** Preismodus (Normal), Preiszuschlag %, Einzelpreis (164,48 €), Ab-/Zuschlag % (10,00%), Preiseinheit, Gesamtpreis (168,33 €), Festpreis VK, Festpreis incl., Festpreis EK.
- Zeit:** Zeitvorgabe, Zeitbasis, Zeitfaktor, Zeitvorgabefaktor, Gewichtungsfaktor.
- Lohnstarif:** <Automatisch>, Lohnkostenpreis, Lohnlösespreis.
- Kalkulationsfaktoren:** Sonstiges, Lohn, Material, Geräte, Fremdes, Rohstoffe, Hilfsstoffe, Entsorgung.
- Einkauf:** Kalk.-Gruppe (<Automatisch>), Lieferant *, Bestellnummer, Listenpreis, Verkaufsrabatt, Bezugsrabatt, Einkaufspreis.
- Preiseinstellungen:** **Kalk.-Gruppe: Material** (circled in red), Preis Anpassung (Alle Preise), Aufgliederung (<Automatisch>), Rabattsperre (Nein), Sondersumme (<Keine>), Provisionssperre (Nein), Provisionssatz %.
- Sachkonto:** <kein>
- Weitere:** Kostenstelle (<Keine>), Personal, Termin.

Im Feld *Zuschlagsmodus* bestimmen Sie, dass es sich um einen Kalkulationsgruppenschlag handelt und im Feld *Kalk.-Gruppe* legen Sie fest, auf welche Gruppe ein Ab-/Zuschlag gegeben werden soll.

Sie können auf gleiche Quellen verschiedene Zuschlagspositionen vergeben!

8.2.3. Ab-/Zuschlag auf Sondersummen

Neben Preiszuschlag und Kalkulationsgruppenschlag können Sie noch Zuschläge auf Sondersummen geben. Diese Funktion können Sie nutzen, wenn in einer Gliederungsebene (z.B. Titel) verschiedene Positionen mit unterschiedlichen Zuschlagssätzen versehen werden sollen.

Auch hier markieren Sie zuerst alle Positionen als **Quelle**. Zusätzlich bestimmen Sie im Feld Sondersumme, in welchen Summentopf diese Werte laufen sollen.

Nun legen Sie, genau wie vorher, eine neue Position an und beschreiben, um welchen Ab-/Zuschlag es sich handelt.

Abbildung 8.19.

Im Feld *Zuschlagsmodus* bestimmen Sie, dass es sich um einen **Sondersummenzuschlag** handelt und im Feld *Sondersumme* legen Sie fest, auf welche Summe ein Ab-/Zuschlag gegeben werden soll.

Das Ergebnis läuft in die Kalkulationsgruppe, die Sie eventuell im Feld *Kalkulationsgruppe* auswählen. Sonst wird es anteilig verteilt.

8.3. Insgemeinkostentitel

Es wird immer weniger mit Insgemeinkostentiteln gearbeitet. Diese Funktion wird mehr und mehr durch die Ab-/Zuschläge auf den Projektpreis ersetzt. MOS'aik unterstützt deshalb beide Möglichkeiten.

Die Vorgehensweise ist die gleiche, wie bei den Zuschlägen für Form- und Verbindungsstücke.

Zuerst markieren Sie die **Titel**, die als Quelle dienen sollen.

Danach legen Sie analog zur Position einen Titel an. Auch hier tragen Sie die Beschreibung und den Prozentsatz ein. Anschließend stellen Sie den Zuschlagsmodus auf **Preiszuschlag**.

Auch hier gibt es einen vordefinierten Text in der Textetabelle. Er heißt *"Insgemeinkosten"*.

8.4. Sicherheitsleistungen

MOS'aik unterstützt alle gängigen Methoden von **Gewährleistungseinbehalten** (siehe auch §17 VOB/B).

Beispiele:

- Ein Bauunternehmen wird mit der Ausführung von Leistungen beauftragt. Nach der Abnahme der Leistung durch den Kunden bezahlt dieser die Leistung. Es wird keine Sicherheitsleistung einbehalten.
- Der Kunde bezahlt lediglich einen Teil der Rechnung und hält den Rest bis zum Ablauf einer Gewährleistungsfrist als Sicherheit ein.

Auf diese Weise kann sich der Bauherr für den Fall von Gewährleistungsansprüchen gegenüber einem etwaigen Konkurs des Bauunternehmens absichern. Der Restbetrag wird dazu typischerweise auf einem Sperrkonto bzw. Verwahrgeldkonto hinterlegt, über das nur beide Parteien gemeinsam verfügen können.

Die Art des Sicherheitseinbehalts wird spätestens für die **Schlussrechnung** im Projektkopf bzw. den Vorgangseigenschaften auf der Registerkarte **Sonstiges** vorgenommen. Dazu stehen die folgenden Möglichkeiten im Feld **Art der Sicherheitsleistung** zur Verfügung:

- <Keine>
- Andere
- Bürgschaft
- Kautions
- Sozialversicherungssperkonto
- Verwahrgeldkonto

Abbildung 8.20. Vorgangs- bzw. Projekteigenschaften

Tragen Sie im Feld **Gewährleistungsfrist** das Ablaufdatum der Sicherheitsleistung ein. Im Feld **Gewährleistungseinbehalt** können Sie einen vereinbarten Betrag eingeben **oder** im Feld **Gewährleistungssatz** einen Prozentsatz. MOS'aik ermittelt den Betrag dann automatisch aus der Bruttosumme. Der Gewährleistungsbasisatz gilt nur in Verbindung mit einer Sicherheitsleistung auf ein Sozialversicherungssperkonto.

Die **Gewährleistungsfrist** kann auch nach dem **Verbuchen** noch geändert werden, wenn die **Art der Sicherheitsleistung** auf "<Keine>" oder "Bürgschaft" steht!

Die Sicherheitsleistung können Sie in der MOS'aik-Finanzverwaltung unter Offene Posten | OP-Verwaltung Kunden | Sicherheitsleistungen als OP verfolgen und bearbeiten. Mit den vordefinierten Filtern können Sie bereits fällige und noch laufende (noch nicht fällige) Sicherheitsleistungen auswählen (siehe auch "[Handbuch Finanzverwaltung - Buchen Allgemein](#)").

Ausschlaggebend für die Behandlung des **Gewährleistungseinbehalts (GE)** ist der Eintrag im Feld Sicherheitsleistung. Die Einträge haben folgende Bedeutung:

Eintrag	Auswirkungen
Keine	Es wird kein GE ausgewiesen
Bürgschaft	Höhe, Art und Ablauf des GE wird ausgewiesen. Es wird kein GE von der Summe abgezogen.
Kautions	Der GE wird ausgewiesen und abgezogen. Ein zweiter OP mit entsprechendem Ablaufdatum wird angelegt. Der Betrag muss vom Auftraggeber auf ein Sperrkonto hinterlegt werden.

Eintrag	Auswirkungen
Verwahrgeldkonto	Kommt hauptsächlich im Öffentlichen Dienst vor. Behandlung wie bei Kautio. Betrag wird nicht auf ein Sperrkonto überwiesen
Andere	Behandlung wie bei Kautio. Auf ein Sperrkonto wird im gegenseitigen Einverständnis verzichtet.
Sozialversicherungssperrkonto	Bei diesem Eintrag können Sie einen Gewährleistungsbasissatz eingeben. Dieser Gewährleistungsbasissatz ist Grundlage für den Gewährleistungssatz in Prozent. Behandlung wie bei Kautio mit Betragshinterlegung auf ein Sozialversicherungssperrkonto.

Beispiel 8.1. Summenblock einer Schlussrechnung mit einem Gewährleistungseinbehalt

Schlussrechnung mit einem Gewährleistungseinbehalt von € 580 (Kautio):

Abbildung 8.21. Schlussrechnung mit Kautio

Nettogesamtpreis	10.000,00 €
Umsatzsteuer 19,0%	1.900,00 €
Gewährleistungseinbehalt	-580,00 €
Zahlungsanforderung	11.320,00 €
Zahlbar ohne Abzug bis zum 6.11.2014.	
Gewährleistungseinbehalt 580,00 € (Kautio), Gewährleistungsfrist bis zum 30.06.2015	

In der Zeile mit dem *Gewährleistungseinbehalt* erfolgt die Angabe ggf. mit Vorzeichen.

Durch den **Druck** der Schlussrechnung wird neben dem offenen Posten über die Zahlungsanforderung ein zweiter offener Posten über den Gewährleistungseinbehalt gebildet.

Die Gewährleistungs-OPs werden grundsätzlich mit Zieldatum und Valutadatum erstellt. Das Mahndatum bleibt leer.

Im Summenblock der *Akontoübersicht* einer Schlussrechnung wird der Gewährleistungseinbehalt nur gedruckt, wenn der Vorgang verbucht ist.

Das Verbuchen einer **Schlussrechnung mit Gewährleistungseinbehalt über mehrere Steuerperioden** wird bei Verwendung des [Nettozuwachsprinzips](#) abgelehnt.

Wenn Sie nach dem buchenden Druck einer Schlussrechnung (mit hinterlegter Sicherheitsleistung) eine **Gutschrift** erteilen, können Sie auch bei der Gutschrift eine Sicherheitsleistung hinterlegen, die beim buchenden Druck der Gutschrift berücksichtigt wird. Somit können Sicherheitsleistungen durch eine Gutschrift reduziert werden.

In Verbindung mit dem **Erweiterungsmodul OP & Mahnwesen** erhalten Sie eine automatische Terminverfolgung der Fälligkeiten.

8.5. Steuerschuldumkehr

Bestimmte Bauleistungen führen bei der Umsatzsteuer zum Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger. Das heißt, nicht der leistende Unternehmer muss die Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen, sondern der Leistungsempfänger.

Zur Erstellung einer Rechnung mit Steuerschuldumkehr müssen Sie in der betreffenden Adresse den **Steuercode** auf Steuerschuldumkehr einstellen und die **UStID** erfassen. Als **Sachkonto** kann 8337 ausgewählt werden, ansonsten wird bei leerem 8337 aufgrund des Steuercode "Steuerschuldumkehr" automatisch zugeordnet.

Siehe auch den Themenbereich "[Steuerschuldumkehr Inland und EG \(§13b UStG\)](#)".

Kapitel 9. Projekte bearbeiten

Die Arbeit mit Projekten und der Projektakte werden hier als wichtiger Teil Ihrer täglichen Arbeit beschrieben. Jumbos und Vorlagen helfen Ihnen außerdem, MOS'aik so anzupassen, wie Sie es für ein effizientes Arbeiten brauchen.

Die Themen:

- > [Projekte](#)
- > [Projektakte](#)
- > [Jumbos](#)
- > [Vorlagen](#)

9.1. Projekte

Dieser Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie mit Projekten arbeiten und diese in MOS'aik wiederfinden, umbenennen oder kopieren bzw. exportieren und wieder importieren. Ältere Projekte können mit der [Archivierungsfunktion](#) außerdem aus- und wieder eingelagert werden. Damit erreichen Sie, dass Ihre Datenbank übersichtlich bleibt und Suchergebnisse schnell verfügbar sind.

Eine vollständige Übersicht aller Projekte und Ordner finden Sie über das Arbeitsblatt Allgemein | Infodesk | Alle Projekte:

Abbildung 9.1. Alle Projekte

Projekt	Typ	Kurztext	Anlage	Kunde	Anrede	Name	Straße	PLZ
2019.00001	Projektakte	Renovierungsarbeiten	adler	Firma	Anja Adler AG	Adalbertsteinweg 112	52070	A
2019.00002	Projektakte	Materialverkauf	rotkopf	Firma	Rita Rotkopf	Rindergasse 45	83700	R
2019.00003	Projektakte	Fassadenreinigung	berger	Herr	Bernd Berger	Badstr. 12-16	53604	B
2019.00004	Projektakte	Aufbau Produktionshalle	thelen	Firma	Tanja Thelen &	Tideburgerstr. 245	22946	Ti
2019.00005	Projektakte	Erweiterungsbau	adler	Firma	Anja Adler AG	Adalbertsteinweg 112	52070	A
2019.00006	Projektakte	Diverse Beispiele im	adler	Firma	Anja Adler AG	Adalbertsteinweg 112	52070	A
2019.00007	Projektakte	Fensteraustausch	stabler	Herr	Stefan Stabler	Schöntalerstr. 6	70435	S
2019.00010	Projektakte	Pflasterarbeiten	maske	Herr	Manfred	Mankokalle 1	51709	M
2019.00011	Projektakte	Solaranlage	uhlen	Firma	Uta Uhlen	Ulanenallee 45-47	56766	U
2019.00012	Projektakte	Gastherme erneuern	rotkopf	Firma	Rita Rotkopf	Rindergasse 45	83700	Ri
2019.00013	Projektakte	Elektroinstallation	junkers	Firma	Jutta Junkers	Jahnstr. 23	83676	Ji
2019.00014	Projektakte	Antenne montieren und	kerner	Firma	Kurt Kerner &	Königsberger Allee	01738	K
2019.00015	Projektakte	Renovierung	berger	Herr	Bernd Berger	Badstr. 12-16	53604	B
2019.00016	Projektakte	Reinigungsarbeiten /	qualle	Herr	Quentin Qualle	Quittenallee 125	66287	Q
2019.00017	Projektakte	Dach reparieren	junkers	Firma	Jutta Junkers	Jahnstr. 23	83676	Ji
2019.00018	Projektakte	Sturmschaden an	qualle	Herr	Quentin Qualle	Quittenallee 125	66287	Q
2019.00019	Projektakte	Sanierung Abwasserrohr	thelen	Firma	Tanja Thelen &	Tideburgerstr. 245	22946	Ti
2019.00020	Projektakte	Lageraufstockung	uhlen	Firma	Uta Uhlen	Ulanenallee 45-47	56766	U
2019.00021	Projektakte	Renovierung durchführen	van arlan	Firma	Van Arlan SA	Aan de Wiewerij	6291 AH	V
2019.00022	Projektakte	Einfahrt pflastern	rotkopf	Firma	Rita Rotkopf	Rindergasse 45	83700	R
2019.00023	Projektakte	Garagendach abdichten	igel	Firma	Inge Igel KG	Ingbertstr. 56	82266	I
2019.00026	Projektakte	Auftragsstatus		Div Kunden				
2019.00027	Projektakte	Warenlieferung	stabler	Herr	Stefan Stabler	Schöntalerstr. 6	70435	S
2019.00028	Projektakte	Musterprojekt	adler	Firma	Anja Adler AG	Adalbertsteinweg 112	52070	A
2019.00009	Serviceordner	Beispiel eimer	Mustera berger	Herr	Bernd Berger	Badstr. 12-16	53604	B
2019.00008	Ordner	Warenlieferung	christensen	Firma	Cosima	Cottenburgstr. 45	44575	C
2019.00024	Ordner	Einfahrt pflastern	rotkopf	Firma	Rita Rotkopf	Rindergasse 45	83700	R
2019.00025	Ordner	Einfahrt pflastern	rotkopf	Firma	Rita Rotkopf	Rindergasse 45	83700	R

Weitere Themen:

- > [Projektsuche](#)
- > [Projekt umbenennen](#)
- > [Projekt löschen](#)
- > [Projekte exportieren](#)
- > [Projekte importieren](#)
- > [Projekte archivieren](#)

9.1.1. Projektsuche

Zur Suche von Projekten stehen zwei Arbeitsblätter zur Verfügung:

1. Unter Allgemein | Infodesk | Alle Projekte werden Ihnen alle Projekte aufgelistet die im Bereich **Filter** eingestellten **Status** entsprechen. Damit ermöglicht dieses Arbeitsblatt die **Projektsuche nach Projektstatus**:

Abbildung 9.2. Alle Projekte

In der Projektaufstellung können Sie für markierte Projekte den **Status festlegen** bzw. ändern. Folgende Zustände können vergeben bzw. im Bereich **Filter** als **Status** verwendet werden: *Alle Projekte, Offene Projekte, Bestätigte Projekte, Vorbehaltene Projekte, Geparkte Projekte, Projekte in Bearbeitung, Halbfertige Projekte und Abgeschlossene Projekte.*

Die Funktion **Bearbeiten** öffnet die markierte Projektakte.

2. Unter Allgemein | Infodesk | Projektsuche kann in Projekten und Vorgängen nach einem Begriff gesucht werden. Damit ist die **Projektsuche nach Inhalten** möglich:

Nach Eingabe eines Suchbegriffs im Bereich **Projektsuche** und abhängig von den Einstellungen im Suchbereich und **Suchen in**, werden Projekte, Projektvorgänge und Projektgliederungen durchsucht.

Abbildung 9.3. Projektsuche

Nach der Projektsuche zeigt die Spalte *Kennung* den Typ der Suchergebnisse (z.B. Projektakte, Artikel, ...).

Aus der Projektsuche heraus kann direkt eine Projektakte oder ein Vorgang geöffnet werden. Stellen Sie dazu auf eine Zeile ein und wählen **Projektakte anzeigen** oder **Vorgang anzeigen**.

9.1.2. Projekt umbenennen

Es gibt Betriebe, die Angebote und Aufträge unter verschiedenen Begriffen laufen lassen oder noch simpler, Sie haben sich beim Projektnamen verschrieben. Mit dieser Funktion können Sie dem Projekt einen neuen Namen geben.

Dazu wählen Sie **Projekt > Umbenennen**.

Abbildung 9.4. Projekt umbenennen

In dem folgenden Dialogbild tragen Sie den neuen Namen ein:

Damit wird der Projektname in der gesamten Datenbank, also auch in den Statistiken, der OP-Verwaltung, der Nachkalkulation, in dem ggf. zum Projekt angelegten Dateiablageordner usw. geändert.

- Sollte es z.B. beim erforderlichen Umbenennen von Verzeichnissen, wie dem Dateiablageordner auf dem Dateisystem, zu Fehlern kommen (z.B. da zeitgleich noch in diesem Ordner gearbeitet wird), so wird das Umbenennen mit einer Fehlermeldung abgelehnt!

9.1.3. Projekt löschen

In den Projektlisten können Sie ein oder mehrere Projekte markieren und mit der Funktion **Löschen** entfernen. Projekte können jedoch nur gelöscht werden, solange sich noch keine verbuchten Vorgänge darin befinden bzw. das Buchungsjournal keine zugehörigen Buchungen enthält.

Beim Löschen eines Projekts wird die zugehörige Projektakte automatisch geschlossen, falls diese noch zur Bearbeitung geöffnet ist.

9.1.4. Projekte exportieren

Diese Funktion verwenden Sie, wenn Sie z.B. die Kopie eines Projekts mit den enthaltenen Vorgängen und Gliederungen erstellen möchten.

Zum Export markieren Sie das Projekt in der Projektliste und wählen den Link **Exportieren** oder wählen **≡ Datei > Exportieren**.

Abbildung 9.5. Projekte exportieren

Nach dem Export bleibt das ursprüngliche Projekt unverändert in der Datenbank enthalten.

9.1.5. Projekte importieren

Der Import eines zuvor exportierten Projekts bzw. einer **bif**-Datei bewirkt die NEUANLAGE eines Projekts mit den dazu gehörigen Vorgängen.

Achtung

Ein eventuell mit demselben Namen existierendes Projekt wird nach einer Sicherheitsabfrage GELÖSCHT und durch die importierten Daten überschrieben. Verkettungen zu bereits erstellten Buchungen gehen verloren!!!

Abbildung 9.6. Sicherheitsabfrage

MOS'aik Projektverwaltung

Es existiert bereits ein Projekt mit dem Namen '2019.00005'. Soll dieses Projekt überschrieben werden?

Zum Importieren eines Projekts wählen Sie **≡ Datei > Abbildung 9.7. Projekte importieren**
Importieren:

9.1.6. Projekte archivieren

Projekte (z.B. abgeschlossene Projekte aus vergangenen Steuerjahren) können beispielsweise über das Arbeitsblatt Alle Projekte in eine externen Datei ausgelagert werden.

Beim Archivieren wird das gesamte Projekt in eine **bif**-Datei übertragen und im Dateiablageordner (siehe [Abschnitt 5.3.1, „Firmenstammdaten“](#) und [Kapitel 11, MOS'aik-Dateiablageordner](#)) gespeichert. Nach der Archivierung ist das Projekt weiterhin sichtbar, muss jedoch zur Ansicht oder für eine ggf. weitere Bearbeitung rearchiviert werden.

Bereits archivierte Projekte werden in der Liste mit hellblauer Farbe gekennzeichnet und der Pfad des MOS'aik-Dateiablageordners in der Spalte **Archiv** aufgeführt.

Abbildung 9.8. Projekt archivieren

Auf diese Weise archivierte Projekte werden in den Projektlisten mit einem Farbfiler dargestellt:

Abbildung 9.9. Farbfilter für archivierte Projekte

Für die spätere Rearchivierung archivierter Projekte ist es wichtig, dass die `bif`-Dateien nicht verschoben, umbenannt oder gelöscht werden und bei der Datensicherung des Dateiablageordners berücksichtigt werden.

Projekte rearchivieren

Wenn Sie ein archiviertes Projekt wieder benötigen, wählen Sie `[☰ Datei > Rearchivieren]` und in der nachfolgenden Projektaufstellung das betreffende Projekt.

MOS'aik schlägt Ihnen automatisch den Quellpfad und den Namen des Projektes vor.

Bestätigen Sie mit `[Weiter]`, legen Sie in einem weiteren Dialog die Projektwährung fest und wählen Sie anschließend `[Fertigstellen]`.

Das Projekt wird nun wieder hergestellt.

Abbildung 9.10. Projekte rearchivieren

Die **Archivierung** bzw. **Rearchivierung** von Projekten erfolgt grundsätzlich mit allen zugehörigen Vorgängen. Beim Archivieren von Projekten muss der Benutzer über Löschrechte für alle Vorgänge des Projekts (jedoch nicht für die Projektvorgangsart) verfügen (siehe [Benutzerverwaltung - Zugriffsrechte für Vorgangsarten und Projekte](#)).

Weitere Informationen finden Sie noch unter [Abschnitt 11.2, „Archivierung von Projekten“](#).

9.2. Projektakte

Die Projektakte ist ein zentrales Element in der MOS'aik-Projektverwaltung . Sie enthält die vollständigen Informationen zu allen Kunden- und Lieferantenprojekten und zeigt Ihnen wichtige Projektbestandteile wie Vorgänge, Notizen und Termine, Offene Posten usw. strukturiert und absteigend nach Erstanlagedatum an.

Die Projektakte finden Sie im Bereich Allgemein | Infodesk | Projektakte. Sie ist aber auch über die Startseite sowie über alle Arbeitsblätter zum Nachschlagen von Projekten und Vorgängen erreichbar:

Abbildung 9.11. Projektakte

Eigenschaften der Projektakte:

- **Elemente im Anzeigebereich der Projektakte**

- *Alle Vorgänge*

Hier werden alle Vorgänge der Projektakte absteigend nach Erstanlagedatum aufgeführt.

- *Vorgänge (nach Vorgangsart)*

Dieser Ordner enthält alle im Projekt verwendeten Vorgangsarten. Die Vorgänge selbst werden absteigend nach Erstanlagedatum aufgelistet.

- *Vorgänge (nach Auftrag)*

Abgeschlossene Aufträge werden in **grauer** Schrift dargestellt und es wird die Folgenummer des Auftrags angezeigt (z.B. "1. Auftrag").

- *Vorgänge (nach Adresse)*

Dieser Ordner ist nach den Kurznamen der Adressen sortiert und zeigt neben dem Kurznamen auch die Kurzanschrift sowie den **Adresstyp**. Vorgänge werden in diesem Ordner pro Adresse nach Vorgangsart strukturiert abgelegt.

- *Notizen und Termine*

Hier werden sämtliche zum Projekt erfassten Notizen und Termine aufgeführt. Zusätzlich werden in einer Vorgangsansicht erfasste Notizen (mit der Funktion **Neue Notiz anlegen...**) werden direkt unterhalb des Vorgangs gezeigt.

- *Verknüpfungen*

In diesem Bereich erhalten Sie einen schnellen Zugriff auf sämtliche im Projekt verwendeten Artikel, Maschinen und Sets.

Außerdem können Sie im Unterordner **Zu anderen Dokumenten** über die Funktion des Kontextmenüs (Rechtsklick) einen Link bzw. eine Verknüpfung auf andere Dateien auf Ihrem Computer oder im Netzwerk anlegen. Damit wird jedoch keine Kopie der Zieldatei im Dateiablageordner und diese damit nicht von den Sicherungen des Dateiablageordners erfasst. Deshalb wird grundsätzlich empfohlen, Dateien zunächst in den Dateiablageordner zu kopieren (siehe [Abschnitt 11.1.1, „Funktionen des Dateiablageordners“](#)). Eine sinnvolle Verwendung von Verknüpfungen ist jedoch der **Verweis auf eine bereits im Dateiablageordner befindliche Datei**.

- *Rechnungsausgänge*

Alle Ausgangsrechnungen, mit offenen Posten und zugehörigen Zahlungen des Projekts.

Es werden die Offenen Posten des Nebenbuchs angezeigt. Protokoll-, Stapel- oder sonstige Buchungen werden nicht aufgeführt.

- *Rechnungseingänge*

Alle Eingangsrechnungen, mit offenen Posten und zugehörigen Zahlungen des Projekts.

Es werden die Offenen Posten des Nebenbuchs angezeigt. Protokoll-, Stapel- oder sonstige Buchungen werden nicht aufgeführt.

- *Nachkalkulation*

Hier finden Sie alle Material-, Maschinen- und Stundenkostenbuchungen.

Bei den **Sonstigen Kostenbuchungen** werden alle übrigen Projektkosten (d.h. Kosten ohne Material- oder Mitarbeiterbezug) zusammengefasst und separat ausgewiesen.

- *Historie*

Die **Projekthistorie** liefert Ihnen bis ins Detail, von wem was im Projekt wann gemacht wurde, wann und in welcher Höhe das Angebot erstellt wurde bzw. die Auftragsbestätigung und die Zwischen- und Schlussrechnung gedruckt wurden. Kurz, jedes Detail wird festgehalten. Die Projekthistorie wird absteigend nach Erstanlagedatum aufgelistet. U. a. werden auch Änderungen am Status eines Projekts oder Vorgangs sowie das Erstellen von Vorgängen protokolliert.

- Auch verbuchte oder stornierte Lieferantenvorgänge zu einem kundenseitigen Auftrag werden hier aufgeführt.

- *Dateiablageordner*

Aus dem **Dateiablageordner** heraus können einzelne **Dateien versendet** werden. Wählen Sie dazu einen Vorgang im Dateiablageordner und dann mit der rechten Maustaste . Der folgende Auswahl-dialog enthält die E-Mail-Empfänger der im Vorgang verwendeten Adresse, und zwar die E-Mail-Adresse der Adresse selbst und die E-Mail-Adressen der Ansprechpartner.

In der Projektakte können Sie für das aktuelle Projekt einen **Dateiablageordner anlegen...**. Der **Projektordner** wird im Dateiablageordner der Adresse und dort im Unterordner **Projekte** angelegt. Über Ordner-vorlagen können Sie die zu erzeugende Verzeichnisstruktur des Dateiablageordners festlegen. Lesen Sie dazu auch die Beschreibung der [Systemrichtlinie "Projektarchivordner automatisch anlegen"](#) sowie weitere Informationen zum Dateiablageordner in [Kapitel 11, MOS'aik-Dateiablageordner](#).

Über die Funktionen unter dem Punkt **Dateiablage >>** können beispielsweise **Eingangsbuchungen** und Eingangsgutschriften von einem Scanner oder einer Kamera eingescannt oder als Datei importiert und im Projektordner abgelegt werden; zusätzlich werden die Eingangsbuchungen bzw. Eingangsgutschriften als Vorgang im Projekt angelegt. Details dazu erfahren Sie im Themenbereich [Scannergesteuerte Datenerfassung - Dokumente Scannen](#).

- Beim Aufruf einer Projektakte werden diejenigen Ordner der Projektakte automatisch geöffnet, die der Benutzer beim **letzten Zugriff** auf eine MOS'aik-Projektakte geöffnet hatte.
- Durch einen Rechtsklick auf die erste Zeile der Projektakte werden die **Projekteigenschaften** geöffnet.
Mit **[Strg] + [Linke Maustaste]** auf die erste Zeile der Projektakte können Sie in die ehemalige **klassische Ansicht** wechseln.
- Abgeschlossene Vorgänge werden in **grauer** Schriftfarbe dargestellt.
Ebenfalls werden **Verborgene Datensätze** eines Vorgangs (wie in den Vorgangsansichten) in **grauer** Schriftfarbe dargestellt.
- Ein Klick auf eine Zeile mit gedrückter **[Strg]**-Taste verzweigt auf das entsprechende Arbeitsblatt bzw. öffnet das verknüpfte Dokument.
- Über das **Ladeverhalten** können Sie im Menü **≡ Ansicht > Organisieren** festlegen, ob jeweils nur eine oder mehrere Projektakten geöffnet werden können. **"Instanz pro Datensatz"** bedeutet hier, dass mehrere Akten nebeneinander geöffnet werden können. **"Nur 1 Instanz"** dagegen, heißt, dass immer nur eine Akte geöffnet wird.

Abbildung 9.12. Ladeverhalten

Zum **Öffnen mehrerer Projektakten** markieren Sie die betreffenden Projekte in der Auflistung der Projektakten, Serviceordner oder Regieordner und öffnen die Projekte mit einem **[Rechtsklick]**.

- Im rechten Tabellenbereich werden zum ausgewählten Datensatz **Details** angezeigt. U. a. werden **Umsatz** und **Bruttonutzen** der ausgewählten Zeile je Kalkulationsgruppe und insgesamt gezeigt.

Informationen in die Zwischenablage kopieren

Über das Kontextmenü der Details (Rechtsklick) können Sie mit der Funktion **Kopieren** Informationen ganz einfach in die Zwischenablage übernehmen und an anderen Stellen wieder einfügen (z.B. **[Strg] + [V]**).

- In der Projekt-, Kunden- und Lieferantenakte kann der **Workflow** zu einem Vorgang mit einem **[Rechtsklick]** aus dem Kontextmenü angezeigt werden (siehe auch **Abschnitt 6.5.3**, „Der Workflow“).

Abbildung 9.13. Workflow anzeigen

- In den Vorgangsordnern können Sie alle oder einzelne Positionen von Vorgängen **In den Warenkorb legen** **[F12]** (siehe dazu auch **Abschnitt 5.9**, „Warenkorbfunktionen“).

Vorgangsgliederungen kopieren

Über das Kontextmenü (Rechtsklick) einer Vorgangsgliederung in einem Vorgangsordner der Projektakte können Sie mit der Funktion **Kopieren** die Gliederung mit allen darunter verfügbaren Daten

ganz einfach in die Zwischenablage übernehmen und mit **Einfügen** bzw. [Strg]+[V] als Kopie wieder einfügen.

- Funktionen zur **Projektakte**

- Mit **Öffnen...** [F5] wählen Sie ein Projekt aus.
- Mit **Schließen** entfernen Sie das aktuelle Projekt aus der Anzeige.
- Mit der Funktion **Ansicht » Neueste Vorgänge zuoberst anzeigen** kann die **Sortierreihenfolge** der Vorgänge aufsteigend oder absteigend (Standard) nach Erstanlagedatum festgelegt werden.

- Funktionen **Weitere Schritte**

- Mit der Funktion **Neuer Vorgang...** oder durch Rechtsklick auf die Zeile mit der Projektakte können Sie einen Vorgang passend zum aktuellen Projekt mit Voreinstellung der Adresse anlegen. Siehe dazu auch den Punkt [Abschnitt 6.5.1, „Neue Vorgänge anlegen“](#).

In abgeschlossenen Projekten und Ordnern können keine neuen Vorgänge mehr erzeugt werden! Der Versuch einen Vorgang in einem abgeschlossenen Projekt bzw. Ordner abzulegen wird mit der Meldung *"Das Feld 'Projektname' muss ohne Inhalt sein oder den Namen eines noch offenen Projekts bzw. Ordners oder einen neuen Namen enthalten."* abgelehnt.

- Mit **Vorgang öffnen...** [Strg]+[F5] öffnen Sie einen ausgewählten Vorgang der Projektakte zur Ansicht oder Bearbeitung.
- Erläuterungen zur Funktion **Vorgang löschen...** finden Sie unter [Abschnitt 6.5.6, „Löschen von Vorgängen“](#).
- Mit **Vorgang drucken...** öffnen Sie den ausgewählten Vorgang der Projektakte und rufen direkt den Druckdialog auf (siehe [Abschnitt 6.11.2, „Druckdialog“](#)).
- Mit der Funktion **Vorgang kopieren »** können Sie einen ausgewählten Vorgang der Projektakte direkt in einen weitergehenden Vorgang kopieren.

Die Auswahl **≡ Weitere...** bietet die Möglichkeit den Vorgang direkt in eine ausgewählte passende Vorgangsart zu kopieren.

Bei dieser Vorgehensweise wird der gewählte Vorgang erstellt, ohne dass weitere Rückfragen erfolgen oder Einstellungen vorgenommen werden können!

- Beim Kopieren in pauschale Vorgänge wird der Vorgang dabei grundsätzlich OHNE Positionen kopiert. Andere Vorgangsarten werden immer MIT Positionen erstellt. Der Mengenmodus (siehe Feld [Neue Menge](#)) wird weiterhin so eingestellt, wie in den Einstellungen der Vorgangsart vorgegeben.
- Beachten Sie, dass für diese Aktion ggf. weitere relevante Vorgänge berücksichtigt und eventuell verbucht und/oder abgerechnet werden können!

Beim Kopieren eines Vorgangs in eine Schlussrechnung werden auch nicht abgeschlossene Nachtragsaufträge zum Auftrag berücksichtigt, wenn die Quelle der Auftrag selber oder eine Anzahlungs-/Zwischenrechnung zum Auftrag ist.

Alternativ können verschiedene Funktionen zum [Transformieren von Vorgängen](#) verwendet werden.

Lesen Sie ggf. auch noch den Themenbereich [Nachkalkulation - Kundenakte, Lieferantenakte und Projektakte](#).

9.3. Jumbos

Mit Jumbos können Sie ganze **Musterprojekte** einmalig vorerfassen und bei Bedarf abrufen. Jumbos sind prinzipiell normale Projekte, die jedoch die Eigenschaft haben, dass sie ganz einfach wie Artikel, Sets, etc. in die Gliederung eines geöffneten Vorgangs eingefügt werden können.

Typische Anwendungsgebiete sind z.B.:

- Die "Gesamtleistungen" aus dem **Lowey**-Verzeichnis für **Maler**.
- Eine Sammlung von Schaltanlagen für **Elektrobetriebe**.
- Vordefinierte Heizungsanlagen für Ein- oder Mehrfamilienhäuser bei **SHK**-Betrieben.

Sie können Jumbos bequem **aus einem vorhandenen Vorgang** über die Funktion **Datensatz Als Jumbo speichern...** erstellen, indem Sie zuvor **alle oder einzelne Positionen der Gliederung markieren**, um diese in einem neuen Jumbo abzulegen:

Abbildung 9.14. Jumbo aus ausgewählten Positionen eines Vorgangs erstellen

Geben Sie dazu im Dialog **"Als Jumbo speichern"** einen geeigneten Namen ein. Das Arbeitsblatt **Jumbo** wird anschließend zur weiteren Bearbeitung automatisch geöffnet.

Verwaltet werden die Jumbos über das Arbeitsblatt **Stammdaten | Projekte | Jumbos**. Hier werden sämtliche verfügbaren Jumbos aufgelistet und können über die Funktion **Bearbeiten** [F4] geöffnet werden:

Abbildung 9.15. Verwalten von Jumbos

Mit der Funktion **Neu...** können Sie hier neue, zunächst leere Jumbos erstellen. Dazu ist im ersten Dialog der erforderliche **Projekttyp "Jumbo"** bereits voreingestellt.

Erfassen Sie über die Funktionen im Bereich **Einfügen** bzw. das Menü **Einfügen** die Elemente, aus denen Ihr Jumbo besteht. Es stehen Ihnen alle Gliederungsstufen (Los, Titel, Abschnitt, usw.) und alle Erfassungsarten (Artikel, Sets, Texte, usw.) zur Verfügung, z.B.:

Abbildung 9.16.

Bei Jumbos können die **Eigenschaften...** aufgerufen und die **Kalkulationsart** eingestellt werden.

Abbildung 9.17.

In den Eigenschaften eines Jumbos können Sie beispielsweise festlegen, welche automatische Anpassungen vorgenommen werden, wenn Sie einen **Jumbo in einen Vorgang einfügen**:

Folgende **Optionen** stehen dazu auf der Registerkarte Merkmale & Optionen zur Verfügung:

- **Beim Abruf als Jumbo: Zeitvorgaben aktualisieren**
Die Zeiten werden automatisch aufgrund der Einstellungen im Zielvorgang aktualisiert.
- **Beim Abruf als Jumbo: Artikelpreise aktualisieren**
Die Preise werden automatisch aufgrund der Einstellungen im Zielvorgang aktualisiert.
- **Beim Abruf als Jumbo: Aktualisieren-Dialogfeld anzeigen**
Mit dieser Option wird beim Jumbo-Abruf ein Dialog *Aktualisieren der eingefügten Datensätze* eingeblendet mit dem Sie die Einstellungen zur Aktualisierung des Vorgangs vornehmen können.

Beim Abruf von Jumbos können über den [Dialog zur Aktualisierung](#) Artikel, Maschinen sowie Sets und Stücklisten aus den Stammdaten neu abgerufen werden.

9.4. Vorlagen

Vorlagen in MOS'aik sind, ähnlich wie die Vorlagen in Microsoft Word®, vordefinierte Arbeitsunterlagen, die Ihnen die Abwicklung bestimmter Geschäftsvorfälle vereinfachen.

Projektvorlagen dienen zur leichteren Erstellung neuer Projekte. Vorlagen enthalten je nach Vorgangsart unterschiedliche und häufig genutzte Voreinstellungen die in die Projekte übernommen werden, wie z.B. Kalkulationsfaktoren, vordefinierte Sondersummen, einen Unternehmensbereich, Vor- und Schlussbemerkungen usw. Im Lieferumfang von MOS'aik sind Vorlagen für alle unterstützten Geschäftsvorfälle enthalten.

Beim Anlegen eines neuen Projekts (*ohne Vorgangszweig*) auf Basis einer Vorlage wird der Rumpf der Vorlage nicht in den Projektrumpf übernommen. Zusätzlich wird im Projektkopf die Vorgangsart "Sonstiges Kunde" bzw. "Sonstiges Lieferant" eingestellt.

Weitere Themen:

- > [Ändern bestehender Vorlagen](#)
- > [Erstellen eigener Vorlagen](#)

9.4.1. Ändern bestehender Vorlagen

Zum Ändern bestehender Vorlagen wählen Sie Stammdaten | Projekte | Vorlagen und wählen die gewünschte Vorlage aus.

Jetzt nehmen Sie die notwendigen Änderungen bzw. Eintragungen in der Vorlage selbst und den Eigenschaften der Vorlage vor. Die Bearbeitung von Vorlagen ist identisch mit der von "normalen Vorgängen".

Wenn Sie Änderungen in den Standardvorlagen machen, kann es sein, dass diese beim Programm-Update aus Kompatibilitätsgründen überschrieben werden. Prüfen Sie deshalb nach jedem Update Ihre geänderten Vorlagen oder erstellen Sie sich **eigene Vorlagen**.

Beim **Erstellen neuer Vorlagen** über die Funktion **Neu** werden grundsätzlich Projektvorlagen "*ohne Vorgangszweig*" (siehe Feld **Modus**) erstellt.

9.4.2. Erstellen eigener Vorlagen

Eigene Vorlagen sind sinnvoll, wenn Sie beispielsweise häufig mit einem bestimmten Kunden arbeiten, der immer gleiche zusätzliche Angaben haben will, bzw. wenn sich bestimmte Einstellungen häufig wiederholen.

Dazu legen Sie in der MOS'aik-Projektverwaltung mit **≡ Datei > Neu [Strg] + [N]** die entsprechende neue Vorlage auf der Basis einer bereits vorhandenen Vorlage an. Ändern Sie den **Projekttyp** in **Vorlage**, stellen als **Modus** "*Projekt ohne Vorgangszweig erstellen*" ein und vergeben einen **Namen** für die neue Vorlage. Abschließend wandeln Sie die neue Vorlage in die gewünschte Vorgangsart um.

Ein in den Vorlagen erfasster **Kurztext** und **Kommentar/Schlussbemerkung** wird bei der Projektneuanlage in den Projektkopf und die Projektzweige bzw. Projektvorgänge übernommen.

Die erstellte Vorlage können Sie unter Stammdaten | Projekte | Vorlagen finden und bearbeiten (siehe vorhergehender Abschnitt).

Kapitel 10. Aufmaße

Aufmaßerfassung und Aufmaßdruck sind ein wichtiger Bestandteil von MOS'aik. Wir haben bei der Entwicklung dieses Bausteins ganz besonderen Wert auf eine leichte und schnelle Erfassung gelegt; und variabel haben wir sie gemacht. Schließlich sind die Anforderungen an das Aufmaß von Gewerk zu Gewerk unterschiedlich. Deshalb gibt es verschiedene Erfassungsarten, je nachdem, ob Sie Flächen (**Raumaufmaß**) oder Längen und Stück (**Positionsaufmaß**) aufmessen möchten.

Wenn wir beim Aufmaß von **Räumen** sprechen, so sind einmal tatsächlich Räume gemeint, z.B. Diele, Wohnzimmer oder Bad beim Aufmaß für Maler. Zum anderen steht der Raum als Synonym für Örtlichkeit, wie Vorderseite, Rückseite aber auch als Begriff für die Kontrolle des Aufmaßes, wie Blatt 1, Blatt 2 usw.

Aufmaßdaten können als **Rechenzeilen**, **Zweckformspalten**, als **Aufmaß REB** oder mit einem **Foto** als Grundlage erfasst werden.

Zum Thema "Aufmaße" stehen die folgenden Themenbereiche mit detaillierten Darstellungen zur Verfügung:

- Kurze Einführung mit beispielhaften Abläufen [Vorgangarten und Arbeitsabläufe - Aufmaße](#)
- [Aufmaße](#) mit
 - Raumaufmaß (Flächenaufmaß)
 - Positionsaufmaß (Längen und Stück)
 - Aufmaß REB (REB-Verfahrensbeschreibung)
- [Mobiles Aufmaß \(iOS\)](#) bzw. [Mobiles Aufmaß \(Android\)](#)
- [Fotoaufmaß](#)

Eine praktische Ergänzung zum klassischen Aufmaß ist das Fotoaufmaß. Ein digitales Bild in guter Qualität genügt und schon können Sie am Bildschirm Fassaden aufmessen. Mithilfe von Referenzpunkten und der im Programm integrierten Mathematik, können die Flächen und Maße bestimmt werden und stehen für die weitere Bearbeitung in MOS'aik zur Verfügung.

Kapitel 11. MOS'aik-Dateiablageordner

Im MOS'aik-Dateiablageordner werden Projekte, Vorgänge und Dokumente gespeichert.

- Der Dateiablageordner wurde in Versionen vor 4.42.300 als "Archivordner" bezeichnet.
- Die Speicherung von Vorgangsdrucken erfolgt bei vorhandener Lizenz für das **Systemmodul Belegarchivierung** ggf. automatisch, sofern für die betreffende Vorgangsart eine Archivierung konfiguriert ist (siehe [Abschnitt 11.4, „Druckausgaben speichern“](#)). Die erforderlichen Ordnerstrukturen für den Adress- bzw. Projektordner werden dann nach Bedarf erzeugt.
- Um bereits nach Erstellung eines Projektes auf den Projektordner in der Dateiablage zugreifen zu können (z.B. zur Speicherung diverser Dokumente), kann die Systemrichtlinie [Projektarchivordner automatisch anlegen](#) aktiviert werden.

In den Firmenstammdaten kann der Basisordner für die MOS'aik-Dateiablage auf der Registerkarte **Dateiablage & Archiv** festgelegt werden (siehe [Registerkarte Dateiablage & Archiv](#)).

- Falls Sie keinen Speicherort festlegen, wird die Dateiablage beim ersten Druck (bzw. Verbuchen) eines Vorgangs automatisch in dem Ordner angelegt, in dem sich die MOS'aik-Datenbank befindet (z.B. `C:\Mosaik\`).

Bei Bedarf können Sie über den Windows Explorer einen eigenen Ordner für die Dateiablage anlegen. Beachten Sie jedoch, dass in einer Umgebung mit mehreren Arbeitsplätzen auch dieser Dateiablageordner von allen Arbeitsplätzen erreichbar sein muss (Netzwerkpfad) und geben Sie diesen ggf. dazu im Netzwerk frei (Netzwerkfreigabe). Klicken Sie anschließend im Arbeitsblatt Firmenstammdaten auf den Link **Basisordner*** und wählen den entsprechenden Ordner aus. Durch die Vorgabe des Speicherorts für den Dateiablageordner können Sie beispielsweise Ihre Prozesse zur [Datensicherung](#) individuell steuern.

Abbildung 11.1. Basisordner zur Dateiablage in den Firmenstammdaten

- Beim Nachschlagen des Dateiablageordners im Feld **Basisordner*** wird der Ordnername mit der vorangehenden Zeichenfolge `"file://"` gekennzeichnet. Umgekehrte Schrägstriche `[\]` werden durch normale Schrägstriche `[/]` ersetzt. Diese Notation ermöglicht in hybriden Systemen die Unterstützung des dateibasierten Dateiablagesystems für MOSER 'allround' (siehe auch [Moser FAQ](#)).

Grundsätzlich müssen alle MOS'aik Benutzer über Zugriffsberechtigungen auf das Verzeichnis bzw. die Netzwerkadresse des Dateiablageordners verfügen. Richten Sie dazu eine entsprechende Netzwerkfreigabe über das *Kontextmenü des Dateiablageordners > Eigenschaften > Freigabe* (bzw. *Zugriff gewähren* bei neueren Windows Versionen) ein.

Datensicherung

Beziehen Sie den MOS'aik-Dateiablageordner unbedingt in Ihre **tägliche Datensicherung** ein!

Weitere Themen:

- > [Dateiablageordner pro Adresse](#)
- > [Archivierung von Projekten](#)
- > [Speicherung von Dokumenten](#)
- > [Druckausgaben speichern](#)

11.1. Dateiablageordner pro Adresse

Beim erstmaligen Öffnen einer **Kunden- oder Lieferantenakte** wird in der betreffenden Akte automatisch ein neuer Dateiablageordner angelegt.

Dateiablageordner pro Adresstyp

Sie können die im Dateiablageordner einer Adresse anzulegenden Unterordner (bei Bedarf auch mit beliebig vielen Unterordnern und darin enthaltenen Dateien) pro Adresstyp vorgeben, indem Sie im Dateiablageordner einen **Standardordner** für die entsprechenden [Adresstypen](#) anlegen, bspw. "*Standard Kunde*", "*Standard Interessent*" oder "*Standard Lieferant*". Beim automatischen Anlegen eines neuen Dateiablageordners (durch das Öffnen einer Kunden- oder Lieferantenakte) für eine entsprechende Adresse dieses Typs werden dann die im entsprechenden Dateiablageordnerpfad "*Standard <Typ>*" vorhandenen Unterordner sowie sämtliche darin enthaltenen Dateien kopiert.

- Falls keine dem Adresstyp entsprechende Ordnervorlage gefunden wird, wird auf eine ggf. vorhandene Ordnervorlage mit dem Namen "*Standard*" zugegriffen. Auch darin können beliebig viele Unterordner und Dateien enthaltenen sein.

Das automatische Anlegen des Dateiablageordners beim Öffnen der Kunden- oder Lieferantenakte ist unabhängig von der [Systemrichtlinie "Projektordner automatisch anlegen"](#), die das Verhalten beim Öffnen der Projektakte steuert.

11.1.1. Funktionen des Dateiablageordners

In der Dateiablage eines Kunden oder Lieferanten können Sie z.B. eigene Ordner zur Ablage von Dokumenten, Grafiken usw. anlegen und bearbeiten. Stellen Sie dazu z.B. in einer Kundenakte auf die Dateiablage oder ein darin enthaltenes **Verzeichnis** ein und klicken zur Bearbeitung auf **Dateiablage >>** oder öffnen Sie das **Kontextmenü** mit einem rechten Mausklick:

Abbildung 11.2.

- **Ordner öffnen** : Die Funktion öffnet den Windows Explorer mit dem ausgewählten Ordner.
- **Neue Verknüpfung** : Damit können Sie eine Verknüpfung zu einer Datei in einem anderen Verzeichnis im Dateiablageordner erzeugen. Diese Funktion steht sowohl für den Dateiablageordner als auch für den Bereich Verknüpfungen zur Verfügung.

Grundsätzlich können **Verknüpfungen zu beliebigen Dateien auf Ihrem System oder im Netzwerk** angelegt werden, jedoch wird dadurch keine Kopie im Dateiablageordner erzeugt und diese Datei nicht von den Sicherungen des Dateiablageordners erfasst! Es wird deshalb grundsätzlich empfohlen, Dateien in den Dateiablageordner zu kopieren (siehe unten). Eine sinnvolle Anwendung von Verknüpfungen ist jedoch der **Verweis auf eine bereits im Dateiablageordner befindliche Datei**.

- Mit der Funktion **Datei in Dateiablage kopieren** können Sie Dateien in einen vorher ausgewählten Dateiablageunterordner kopieren (z.B. Angebote).
- **Dateien aus Zwischenablage einfügen...** : Mit dieser Funktion können Sie eine zuvor kopierte Datei (z.B. im Windows-Explorer mit **Kontextmenü > Kopieren** bzw. **[Strg] + [C]**) in den Dateiablageordner einfügen. Damit wird eine **Kopie** der Originaldatei im Dateiablageordner erstellt. Die Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie auf diese Weise zuvor eine Datei in die Zwischenablage eingefügt haben.
- **Bild von Scanner/Kamera in Dateiablage kopieren...** : Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine einseitiges Bild oder Dokument von einem Scanner im Dateiablageordner abzulegen.
- **Mehreseitiges Dokument von Scanner in Dateiablage kopieren...** : Hiermit können Sie direkt ein mehrseitiges Dokument von einem Scanner in die Dateiablage kopieren. Lesen Sie dazu mehr im Dokument [Scannergesteuerte Datenerfassung](#).
- **Neuer Unterordner...** : Legen Sie mit dieser Funktion weitere Unterverzeichnisse im ausgewählten Verzeichnis des Dateiablageordners an. Diese Funktion hilft Ihnen Ihre Daten übersichtlich abzulegen und damit schneller wiederzufinden.

- **Ordner löschen...** : Löschen des ausgewählten Ordners. Für das Löschen mit der Tastatur steht die Taste [Entf] zur Verfügung. Vor der Durchführung der Aktion erfolgt eine Sicherheitsrückfrage. Es können nur leere Ordner gelöscht werden.
- **Eigenschaften** : Hier stellen Sie die erweiterten Eigenschaften (z.B. Zugriffsrechte etc.) einer Datei analog zum Windows-Explorer ein.

Um z.B. ein Verzeichnis/einen Ordner umzubenennen, ändern Sie den Namen in den Eigenschaften auf der Registerkarte Allgemein und wählen **OK**. Anschließend sollten Sie das Menü **Ansicht > Aktualisieren** (bzw.

) wählen, um die Änderung abzuschließen.

Sie können auch Dateien, Dokumente oder Fotos per "**Drag & Drop**" (durch Ziehen mit der Maus) bzw. mit den Tastenkombinationen [Strg]+[C] und [Strg]+[V] (bzw. [Umschalt]+[Einfüg]) in den Dateiablageordner einfügen.

Weiterhin können Sie auf diesem Weg **E-Mails** auch direkt aus Programmen wie z.B. Microsoft Outlook® oder Tobit in den Dateiablageordner kopieren.

Dateinamen bzw. -pfade mit einer Länge von mehr als 255 Zeichen werden dabei automatisch gekürzt, um Systemfehlermeldungen zu vermeiden.

Weitere Funktionen stehen bei Anwahl einzelner **Dateiablageobjekte** (Dateien, Vorgänge, ...) im **Kontextmenü** bzw. über die Funktion **Dateiablage >>** zur Verfügung. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag:

Abbildung 11.3.

- **Datei öffnen** : Die Funktion öffnet das Standardprogramm (Festlegung erfolgt über die Windows Systemeinstellungen) für den Dateityp der ausgewählten Datei.
- **Datei im Browser anzeigen** : Öffnet die ausgewählte Datei im Webbrowser von MOS'aik. Alternativ können Sie hierzu die Tastenkombinationen [Strg]+[F5], [Strg]+[Linke Maustaste] oder einen Klick mit der **Mittleren Maustaste** verwenden.

- **Datei versenden...** : Sie können einzelne Dateien per E-Mail versenden. Im folgenden Auswahldialog wählen Sie den E-Mail Empfänger aus (aufgeführt werden hier die im Projekt hinterlegten Mail-Kontakte der Adresse selbst sowie der Ansprechpartner) oder geben im E-Mail-Editor eine beliebige andere Empfängeradresse ein.
- **Datei umbenennen...** : Sie können eine Datei direkt umbenennen, indem Sie mit dieser Funktion einen neuen Namen eingeben. Eine bereits vorhandene Dateinamenserweiterung (z.B. `jpg`, `doc`, `tif`, `bmp`) bleibt erhalten, sofern Sie keine anderweitige Angabe machen.
- **Datei verschieben...** : Sie können einzelne Dateien in einen anderen Ordner des Dateiablageordners verschieben. Stellen Sie dazu auf die betreffende Datei ein, wählen diese Funktion und anschließend den Zielordner.
- **Datei löschen...** : Löschen der ausgewählten Datei. Für das Löschen mit der Tastatur steht die Taste `[Entf]` zur Verfügung. Vor der Durchführung der Aktion erfolgt eine Sicherheitsrückfrage.
- **Eigenschaften** : Hier stellen Sie die erweiterten Eigenschaften (z.B. Zugriffsrechte etc.) einer Datei analog zum Windows-Explorer ein.

11.2. Archivierung von Projekten

Im Dateiablageordner können Sie auch vollständige Projekte mit den Vorgangszweigen archivieren (siehe dazu auch die Punkte [Abschnitt 9.1.6, „Projekte archivieren“](#) / [Projekte rearchivieren](#)), indem Sie beispielsweise im Arbeitsblatt Allgemein | Infodesk | Alle Projekte Ihre abgeschlossenen Projekte ermitteln (z.B. über **Status** im Bereich **Filter**), die zu archivierenden Projekte markieren und mit der Funktion **Archivieren** archivieren.

Archivierte Projekte sind im Arbeitsblatt Alle Projekte leicht identifizierbar, da diese farblich hellblau dargestellt werden und die Spalte *Archiv* den Archivdateinamen aufführt.

Archivierte Projekte werden im Dateiablageordner der Kundenakte abgelegt:

Abbildung 11.4. Kundenakte

11.3. Speicherung von Dokumenten

Verschiedene Vorgänge bzw. Dokumente werden beim buchenden Ausdruck automatisch in der Dateiablage gespeichert.

Abbildung 11.5.

Falls eine **Anfrage**, **Bestellung**, ein **Preisangebot** oder **Aufmaß** als Microsoft Excel®-Datei (XLS) ausgegeben wurde, erfolgt auch die Speicherung des Dokuments als Excel-Datei in dem entsprechenden Ordner.

Gedruckte **Mahnungen** und **Serviceankündigungen** werden als Microsoft Word® Dokument abgelegt.

Beim Export einer Angebotsaufforderung als **GAEB-Projekt** wird ebenfalls automatisch ein eigener Ordner **GAEB** angelegt und die exportierte Angebotsaufforderung dort abgelegt.

11.4. Druckausgaben speichern

Druckausgaben von Vorgängen der MOS'aik-Projektverwaltung können beim Buchen bzw. buchenden Druck als PDF-Datei automatisch in der MOS'aik-Dateiablage gespeichert werden.

Das MOS'aik-**Systemmodul Belegarchivierung** muss dazu lizenziert werden.

Stammdaten | Projekte | Vorgangsart (*Darstellungen*)

Vorgangsdruck als PDF speichern

Pro Vorgangsart wird in der Tabelle für die jeweiligen Haupt- und Alternativ-Layouts in der Spalte *Archivierung* eingestellt, ob und bei welchem Druck ein PDF-Dokument erstellt und im Dateiablageordner gespeichert werden soll.

Die Speicherung des Dokuments erfolgt standardmäßig unter dem Kurznamen der betreffenden Adresse.

Abbildung 11.6. Archivierung pro Vorgangsart

eDocPrintPro einrichten

Vor der Speicherung in der MOS'aik-Dateiablage wird das PDF-Dokument in dem Ordner zwischengespeichert, der in den Druckereinstellungen des Druckers eDocPrintPro als **Zielordner** festgelegt wurde.

Abhängig von der Leistung Ihres Arbeitsplatzsystems fällt vom buchenden Druck eines Vorgangs bis zur Fertigstellung des PDF-Dokuments eine gewisse Rechenzeit an. Falls die voreingestellte **Wartezeit** von 15 Sekunden für die Druckausgabe des PDF-Dokuments bzw. bis zur Fertigstellung auf Ihrem System nicht ausreicht, können Sie die Wartezeit für den Drucker **eDocPrintPro** unter **Datei > Druckereinstellung** ändern (siehe [PDF Dokumente einrichten und erstellen](#)).

Anhänge speichern

Sie können beim Druck eines Vorgangs (z.B. eines Angebots), neben dem Vorgang selbst auch Anhänge im Dateiablageordner speichern:

- Stellen Sie dazu für die jeweilige Vorgangsart auf der Registerkarte Darstellungen den gewünschten *Alternativanhang* (Spalte *Typ*) die Spalte *Archivierung* auf *Beim Verbuchen* oder *Beim und nach dem Verbuchen*.

Abbildung 11.7. "Materialliste - Mit Bildern"

Beispiel: Druckspeicherung "Materialliste - Mit Bildern" für ein Angebot

1. Aktivieren Sie die Archivierung für den *Alternativanhang 6 - "Materialliste - Mit Bildern"* der Vorgangsart *Angebot* und **Speichern** ([F7]) Sie die Änderung ab.
2. Erstellen oder öffnen Sie einen Angebotsvorgang (mit hinterlegten Bildern, z.B.) und wählen Sie beim Drucken folgende Einstellungen:

Beim Drucken wird nun das Angebot und die Bildliste in der MOS'aik-Dateiablage gespeichert.

Abbildung 11.8. Layouts

Abbildung 11.9. Druckausgabe

Stammdaten | Einstellungen | Firmenstammdaten (Erweiterte Ordnerstruktur)

Die Speicherung von Vorgängen und Buchungsbelegen erfolgt standardmäßig in einer erweiterten Ordnerstruktur. Diese kann im Rahmen der Einrichtung für die Dateiablage (siehe [Abschnitt 5.3.1, „Firmenstammdaten“](#)) auf der Registerkarte *Dateiablage & Archiv* im Arbeitsblatt der Firmenstammdaten individuell eingestellt werden:

1. **Ordner Adressen:** {Nz(Ref?.Key, "Sonstige")} (Standardeinstellung)
2. **Ordner Projekte:** {Nz(Ref.Address?.Key, "Sonstige")}/Projekte/{Ref.Key} (Standardeinstellung)

Abbildung 11.10. Ordnerstruktur der Dateiablage

3. Ordner Vorgänge: `{Nz(Ref.Address?.Key, "Sonstige")}/Projekte/{Ref.Project.Key}/{Ref.Category?.Group}/`
`{If(Ref.Category?.IsClassificationSupplier,`
`Nz(Ref.ForeignVoucherNumber, Ref.VoucherNumber),`
`Ref.VoucherNumber)}/Revision {Format(Ref.Revision, "000")}`
 (Standardeinstellung für Neuinstallationen)

Diese Voreinstellung sollte gewählt werden, wenn keine Kompatibilität erforderlich ist oder Sie das Modul erstmals einsetzen. In älteren Installationen wurde der Pfad mit der Einstellung `{Ref.Address?.Key}/{Ref.Category?.Group}/PDF` erzeugt. Diese Einstellung gilt weiterhin, wenn der Pfad leer ist oder dieser entsprechend eingestellt wird.

4. Ordner Buchungen: `{Nz(Ref.Address?.Key, "Sonstige")}/`
`{Ref.BookTemplate?.Group}/`
`{Nz(Ref.ForeignVoucherNumber, Ref.VoucherNumber)}` (Standardeinstellung)

Die für die Speicherung erforderlichen Verzeichnisse der Ordnerstruktur werden automatisch angelegt.

Ordnerunterlagen

Bei der Anlage einer neuen Ordnerstruktur eines Vorgangsprojekts, können optionale Ordnerunterlagen verwendet werden, um individuelle Verzeichnisstrukturen unterhalb des Adressordners in der Dateiablage automatisch anzulegen. Dazu können im `Basisordner*` der Dateiablage (siehe [Kapitel 11, MOS'aik-Dateiablageordner](#)) Vorlageordner mit den folgenden Namen angelegt werden:

- `Standard Kunde`
- `Standard Interessent`
- `Standard Lieferant`
- `Standard`

Diese Ordner werden, abhängig vom Adresstyp des Vorgangs (Kunde, Interessent, Lieferant) automatisch in den Zielordner des Vorgangsdrucks kopiert. Falls kein entsprechender Ordner gefunden wird, wird der Ordner `Standard` verwendet; ist auch dieser nicht vorhanden, wird keine Ordnerunterlage verwendet.

Vorgang stornieren

Bei der [Stornierung des Vorgangs](#) bleibt das zugehörige PDF-Dokument im Dateiablageordner erhalten.

Weitere Einstellmöglichkeiten sind im Themenbereich [Systemrichtlinien](#) beschrieben.

Kapitel 12. MOS'aik-Ordner "Allgemein"

Der Bereich Allgemein in der MOS'aik-Ordnerleiste bietet Ihnen Zugriff auf diverse Unterordner.

Die einzelnen Bereiche werden nachfolgend beschrieben:

- > [Agenda](#)
- > [Dienste und Assistenten](#)

12.1. Agenda

Die MOS'aik-Agenda ermöglicht es Ihnen, Notizen und Termine direkt in das System aufzunehmen und die Übersicht über alle Termine Ihrer Mitarbeiter zu behalten. Zusätzlich ermöglichen der Urlaubsplaner und das Urlaubskonto Ihnen die Planung von Jahresurlaub sowie die Verwaltung von Krankmeldungen.

Weitere Themen:

- > [Einstellung der Agenda](#)
- > [Notizen und Termine](#)
- > [Kalender](#)
- > [Urlaubsplaner](#)
- > [Urlaubskonto](#)

12.1.1. Einstellung der Agenda

Im Bereich **Meine Agenda** der Startseite werden eigene Termine aufgelistet:

Abbildung 12.1. Meine Agenda

- Termine mit einer **Wichtigkeit** von *Hoch* oder *Dringend* werden **rot** dargestellt.
- Angezeigte Termine können durch Anklicken direkt bearbeitet werden.
- Um die Anzeige eines Termins zu unterbinden, können Sie diesen im Feld **Anzeigen als*** als *Ausgeblendet* kennzeichnen (siehe [Anzeigen als \(Kalenderstatus\)](#)).

Funktion Agenda Optionen »

Die Funktion **Agenda Optionen** » bietet Ihnen folgende Einstellmöglichkeiten, die Sie durch Anklicken an- und abwählen können:

- *An fällige Termine erinnern*

Darüber können Sie die MOS'aik-Terminerinnerung an- oder abschalten.

- Die Überprüfung auf fällige Erinnerungen erfolgt in einem **Intervall** von einer Minute.

Abbildung 12.2. Agenda Optionen

- **Terminerinnerungen** werden mit einer Dialogbox angezeigt (siehe Abbildung). In diesem Dialogfenster können Sie die Erinnerungen erneuern oder beenden.
- Zur Terminerinnerung kann bei der Terminbearbeitung (Allgemein | Agenda | Notiz, siehe [Abschnitt 12.1.2, „Notizen und Termine“](#)) ein Erinnerungszeitpunkt über das Feld **Erinnerung >>** sowie um xxx Uhr erfasst werden.
- Erinnerungen werden bei der Synchronisation mit Outlook® berücksichtigt.
- *Meine Termine automatisch nach Outlook übertragen*
Wählen Sie diese Einstellung, um Termine automatisch zu übertragen.
- *Feiertage und Betriebsferien nach Outlook übertragen*
Wählen Sie diese Einstellung, um Feiertage und Betriebsferien automatisch zu übertragen.
- *Neue Outlook-Termin in meine Agenda übernehmen*
Wählen Sie diese Einstellung, um Outlook®-Termin automatisch zu übernehmen.
- *Vorschau: <N> Tage*
Durch die Auswahl des Vorschauzeitraums (7/14/30/90 Tage) werden im Bereich **Meine Agenda** die entsprechenden Termine aufgelistet.
- *Alle vergangenen Termine ausblenden*
Mit dieser Einstellung werden alle vergangenen Termine (ab dem vorhergehenden Tag) ausgeblendet.
- *Termine ausblenden die älter als <N> Tage sind*
Wählen Sie darüber aus, wann vergangene Termine ausgeblendet werden (7/14/30/90 Tage).
- *Outlook Standardordner zum Synchronisieren der Kontakte festlegen...*
Legen Sie einen Standardordner für den Kontaktabgleich mit Outlook® fest.

Abbildung 12.3.
Terminerinnerung

Der Austausch von Terminen und Kontakten mit Microsoft Outlook® sowie die **Terminerinnerungen** sind im Themenbereich [Outlook-Synchronisation](#) detailliert beschrieben.

12.1.2. Notizen und Termine

In der Tabellenansicht Notizen & Termine verwalten Sie Ihre Termine sowie Notizen zu Projekten und Vorgängen. Ihre eigenen Termine werden auf der **MOS'aik-Startseite** im Bereich **Meine Agenda** aufgelistet.

Abbildung 12.4. Notizen & Termine

The screenshot shows the 'MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)' interface. The main window is titled 'Agenda: Notizen & Termine'. It features a table with columns: #, Typ, Kurztext, Beschreibung, Gruppe, Termin, Von, Ende, Bis, Priorität, Erl., Mitarbeiter, and Adresse. A context menu is open over the 'Vordefinierte Filter' section, listing various filtering options. The 'Notizen & Termine' button in the left navigation pane is circled in red.

#	Typ	Kurztext	Beschreibung	Gruppe	Termin	Von	Ende	Bis	Priorität	Erl.	Mitarbeiter	Adresse
234	Korrespondenzausgang	Angebot Garageaufahrt			25.04.2019				<Keine>	☐	formann	quarto
233	Störungsmeldung	Fehlercode 502 angezeigt			25.04.2019				<Keine>	☐	anselm	adler
232	Notiz	Brandschutzprüfung			24.04.2019	08:00		09:00	<Keine>	☐	Admin	
231	Ortstermin	Ortstermin			25.04.2019	14:00		16:00	<Keine>	☐	Admin	levkova
230	Termin	Einkaufsplanning			25.04.2019	11:00		12:00	<Keine>	☐	Admin	belov
229	Kundentermin extern	Bausachenbeschädigung			25.04.2019	09:00		11:00	<Dringend>	☐	Admin	adler
227	Aufgabe	Pflasterarbeiten	Randsteine		12.04.2019	08:00		18:00	<Keine>	☐	erkmann	rotkopf
226	Aufgabe	Abflussrinne verlegen	Abflussrinne in		11.04.2019	08:00		15:00	<Keine>	☐	erkmann	rotkopf
225	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		09.04.2019	13:00		18:00	<Keine>	☐	erkmann	rotkopf
224	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		09.04.2019	09:00		13:00	<Keine>	☐	asche	rotkopf
223	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		25.02.2019				<Keine>	☐	Admin	christenser
222	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		06.01.2019				<Keine>	☐		
221	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		01.01.2019				<Keine>	☐		
220	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		22.04.2019				<Keine>	☐		
219	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		19.04.2019				<Keine>	☐		
218	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		06.03.2019				<Keine>	☐		
217	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		04.03.2019				<Keine>	☐		
216	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		21.04.2019				<Keine>	☐		
215	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		31.12.2018				<Keine>	☐		
214	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		26.12.2018				<Keine>	☐		
213	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		25.12.2018				<Keine>	☐		
212	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		24.12.2018				<Keine>	☐		
211	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		01.11.2018				<Keine>	☐		
210	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		01.10.2018				<Keine>	☐		
209	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		31.10.2018				<Keine>	☐		
208	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		03.10.2018				<Keine>	☐		
207	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		15.08.2018				<Keine>	☐		
206	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		01.05.2018				<Keine>	☐		
205	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		06.01.2018				<Keine>	☐		
204	Aufgabe	Abflussrinne	Abflussrinne in		01.01.2018				<Keine>	☐		
129	Feiertag	Fronleichnam			31.05.2018				<Keine>	☐		
128	Feiertag	Pfingstmontag			21.05.2018				<Keine>	☐		
127	Feiertag	Pfingstsonntag			20.05.2018				<Keine>	☐		
126	Feiertag	Christi Himmelfahrt			10.05.2018				<Keine>	☐		
125	Feiertag	Ostermontag			02.04.2018				<Keine>	☐		
124	Feiertag	Karfreitag			30.03.2018				<Keine>	☐		
123	Feiertag	Aschermittwoch			14.02.2018				<Keine>	☐		
122	Feiertag	Rosenmontag			12.02.2018				<Keine>	☐		

In der Liste steht die Spalte *Ansprechpartner* zur Verfügung. Gezeigt werden der Ansprechpartner aus der **Notiz** sowie der Ansprechpartner am **Standort** einer ggf. hinterlegten Anlage.

Die Handhabung der **Notizen und Termine** mit der Annahme einer Störungsmeldung ist im Themenbereich **Serviceaufträge mit Regieabrechnung** enthalten. Weitere Informationen enthält auch der Themenbereich **Outlook-Synchronisation**.

Termin abschließen bzw. als erledigt markieren

Mit der Funktion **Abschließen...** können Sie ausgewählte Notizen als *Erledigt* markieren. Dieser werden in der Übersicht werden anschließend durchgestrichen dargestellt. Beim **Bearbeiten** einer Notiz erreichen Sie dies auch durch Setzen des Häkchens im Feld **Erledigt** (Bereich Termin).

Vordefinierten Filter

Die vordefinierten Filter bieten Möglichkeiten zum Nachschlagen von Notizen. So werden Ihnen hier in einem Kontextmenü (siehe Abbildung) verschiedene Filter angeboten.

Legen Sie mit der Funktion **Neu** ([F8]) eine neue Notiz an und wählen Sie über die Felder **Kurzname*** oder **Anlage*** die Adresse aus:

Abbildung 12.5. Notiz

Kurzname, Ansprechpartner

Wenn Sie im Feld **Kurzname*** eine Adresse ausgewählt haben, können Sie den **Anspruchspartner*** mit [F5] nachgeschlagen.

Gruppe

Für spätere Auswertungen können Sie Notizen in Gruppen organisieren, indem Sie Ihren Notizen im Feld **Gruppe*** einen beliebigen Gruppennamen zuordnen. Für weitere Notizen steht Ihnen die zugeordnete Gruppe hier anschließend mit der Funktion **Nachschlagen...** ([F5]) zur Verfügung.

Typ

Wählen Sie nun den **Typ*** der Notiz. Es stehen zahlreiche Notiz- bzw. Termintypen zur Verfügung. Für vorgangsrelevante Typen kann im Bereich **Weitere Schritte** mit der Funktion **Vorgang zur Notiz erstellen »** direkt ein entsprechender Vorgang in einem Projekt-, Regie- oder Serviceordner erstellt werden. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

Angebotsaufforderung	Ankündigung (z.B. Wartungsdienste)	Arztbesuch
Vorgang zur Notiz erstellen : <i>Angebotsaufforderung GAEB, Angebot, Kostenvoranschlag, Nachtragsangebot, Aufmaß, Positionsaufmaß, Aufmaß REB</i>		
Aufgabe	Auftragserteilung Vorgang zur Notiz erstellen : <i>Arbeitszettel, Auftrag, Serviceauftrag</i>	Betriebsferien
Dienstreise		
E-Mail	Empfangene E-Mail	Feiertag ^a

Gesendete E-Mail	Korrespondenz Ausgang	Korrespondenz Eingang
Krankmeldung ^b	Kundentermin extern	Kundentermin intern
Notiz	Ortstermin	Reklamation ^c
Sonderurlaub Sonderurlaub wird nicht vom Urlaubskonto des Mitarbeiters abgebucht.	Störungsmeldung Vorgang zur Notiz erstellen : <i>Angebot, Kostenvoranschlag, Nachtragsangebot, Auftrag, Serviceauftrag, Arbeitszettel</i>	Telefonat
Termin	Urlaub ^b	Wartungstermin Vorgang zur Notiz erstellen : <i>Arbeitszettel, Auftrag, Serviceauftrag</i>
Weiterbildung	Wiedervorlage	Zahlungserinnerung

Mehrtägige Termine

Die Agenda unterstützt mehrtägige Termine durch die optionale Angabe eines Terminenddatums *Endet am**. Mehrtägige Termine können mit Outlook synchronisiert werden. Bei Notizen (Terminen) vom Typ *Urlaub, Krankmeldung* und *Feiertag* werden mehrtägige Termine nicht unterstützt.

Termine vom Typ *Urlaub, Krankmeldung* oder *Feiertag* können weder durch Eingabe eines Enddatums im Feld *Endet am**, noch durch Ziehen des Terminfeldes in der Kalenderansicht (siehe Abschnitt [Abschnitt 12.1.3, „Kalender“](#)) mit der Maus zu mehrtägigen Terminen gemacht werden. Nach einem Änderungsversuch werden die ursprünglichen Daten wieder restauriert. Wird der Typ eines Termins geändert und der neue Typ lässt keine Mehrtägigkeit zu, wird das "Bis"-Datum und die "Bis"-Uhrzeit automatisch gelöscht.

Anzeigen als (Kalenderstatus)

- Alle Notizen bei denen das Feld *Anzeigen als** nicht auf *Ausgeblendet* eingestellt ist, werden im Kalender angezeigt. Notizen mit der Einstellung *Ausgeblendet* werden im Kalender sowie auf der MOS'aik-Startseite im Bereich **Meine Agenda** nicht aufgeführt (siehe [Abschnitt 12.1.1, „Einstellung der Agenda“](#)).
- Die Tabelle zeigt die Standardvorgaben für die jeweiligen Terminarten:

Vorgabewert "Anzeigen als ..."	Terminarten
<i>Frei</i>	<i>Angebotsaufforderung, Ankündigung, Auftragserteilung, Wiedervorlage</i>
<i>Unter Vorbehalt</i>	<Keine>
<i>Gebucht</i>	<i>Aufgabe, Wartungstermin, Termin, Ortstermin, Kundentermin extern, Kundentermin intern</i>
<i>Abwesend</i>	<i>Arztbesuch, Aufgabe, Betriebsferien, Dienstreise, Feiertag, Weiterbildung, Urlaub, Sonderurlaub, Krankmeldung</i>

Vorgabewert "Anzeigen als ..."	Terminarten
Ausgeblendet	E-Mail, Empfangene E-Mail, Gesendete E-Mail, Reklamation, Zahlungserinnerung, Telefonat, Störungsmeldung, Notiz, Korrespondenzeingang, Korrespondenzausgang

Mitarbeiter

Im Feld **Mitarbeiter*** ordnen Sie der Notiz bzw. dem Termin einen Mitarbeiter zu.

- Wenn die Outlook Terminsynchronisation aktiviert wurde (siehe [Outlook-Synchronisation - Automatisches Speichern eines Termins/einer Notiz in Outlook](#)), werden neue, geänderte oder gelöschte Notizen automatisch in Ihren Outlook-Kalender übertragen. Dabei werden nur diejenigen Notizen übertragen, die über das Feld **Mitarbeiter*** dem aktuell angemeldeten Benutzer zugeordnet sind.

Etikett/Karte drucken

Mit der Funktion **Etikett/Karte drucken** kann eine Notizenkarte gedruckt werden. Die Funktion wird erst aktiviert, sobald die Notiz gespeichert wird.

Beschreibung Termin/Notiz

Im Bereich **Beschreibung Termin/Notiz *** können Sie Texte erfassen sowie **Hinweistexte und Kommentartexte** (in den Textstammdaten) mit [F5] nachschlagen.

Unt.-Bereich, Vorgang

Beim Erfassen von Notizen kann im Bereich **Projekt/Vorgang** ein **Unternehmensbereich** (Unt.-Bereich*, siehe [Unternehmensbereiche](#)) und ein **Vorgang*** zugeordnet werden. In der Projekt- und Kundenakte wird der zugeordnete Vorgang gezeigt.

E-Mail Benachrichtigung

Notizen können als E-Mail (mit oder ohne E-Mail Vorlage) an Mitarbeiter versendet werden, indem Sie die Funktion **E-Mail Benachrichtigung...** aufrufen. Im nachfolgenden Dialog wählen Sie eine Vorlage aus (z.B. <Keine> oder *Notiz versenden*) und bestätigen Sie dies mit

Abbildung 12.6. E-Mail Benachrichtigung

Klicken Sie mit gedrückter Strg-Taste, um ein Arbeitsblatt zum Bearbeiten des Mitarbeiters anzuzeigen. admin - Moser-Dokumentation.mdb

Es öffnet sich ein Microsoft Outlook®-Fenster, in dem Sie Ihre Mitteilung an den Mitarbeiter eingeben und versenden können. Dazu sind bereits wichtige Angaben voreingestellt. So wird z.B. die beim ausgewählten Mitarbeiter hinterlegte E-Mail-Adresse wird als Empfänger übernommen. Ergänzen Sie ggf. weitere Informationen:

Abbildung 12.7. E-Mail in Microsoft Outlook®

Weitere **E-Mail Vorlagen** können in der Tabelle der Texte wie folgt erstellt werden:

Einsatz von E-Mail-Vorlagen:

Nr. Element Dialog

1 Öffnen Sie das Arbeitsblatt Stammdaten | Texte | Alle Texte.

Abbildung 12.8. E-Mail Vorlage

2 Rufen Sie die Funktion Neu [F8] auf, um eine neue E-Mail-Vorlage zu erstellen.

3 Wählen Sie den Typ* E-Mail Vorlage.
Wenn Sie keine E-Mail Vorlage auswählen, werden die in der Notiz erfassten Daten in die E-Mail übernommen (siehe Abbildung).

4 Geben Sie weitere Angaben, wie die Textnummer, den Kurztext und die Beschreibung ein und Speichern [F7] Sie die Angaben ab.

Abbildung 12.9. E-Mail Benachrichtigung ohne Vorlage

- Die Eingabe im Feld Textnummer (hier: *E-Mail an Mitarbeiter*) wird anschließend beim Aufruf der Funktion **E-Mail Benachrichtigung...** ebenfalls als Vorlage zur Auswahl angeboten.
- Der Kurztext der Vorlage wird in den "Betreff" der erstellten E-Mail übernommen, die **Beschreibung** in den "Text" der Mail.
- Zur Automatisierung der Vorlage können **Platzhalter** verwendet werden (siehe [Moser FAQ](#)).

Besprechungsanfrage

Eine gespeicherte Notiz kann über die Funktion **Besprechungsanfrage...** per E-Mail mit Microsoft Outlook® als Termin bzw. Besprechungsanfrage an einen E-Mail-Empfänger gesendet werden. Als E-Mail-Empfänger wird vorrangig die E-Mail*-Adresse aus der Notiz (Bereich **Allgemeines**) verwendet. Wenn keine E-Mail in der Notiz angegeben ist, wird die E-Mail-Adresse des der Notiz ggf. zugeordneten Mitarbeiters (Mitarbeiter*) als Voreinstellung in Outlook verwendet. Beim Versenden erscheint eine Rückfrage und ggf. ein Outlook-Sicherheitshinweis. Die weitere Verwaltung der Besprechungsanfrage erfolgt in Outlook. Die Notiz wird automatisch im eigenen Outlook Kalender als Termin angelegt.

- Alternativ können Besprechungsanfragen auch direkt aus dem **Kalender** (siehe [Kalender - Besprechungsanfrage](#)) über das Kontextmenü eines Termins erstellt und gesendet werden.

12.1.3. Kalender

Im Kalender werden Ihre Termine, Aufgaben und sonstige Notizen mit Datumsbezug sowie ggf. die Ihrer Kollegen angezeigt:

Abbildung 12.10. Kalender

The screenshot displays the MOS'aik software interface. The top menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Einfügen', 'Format', 'Projekt', 'Datensatz', and 'Extras'. The main window title is 'Allgemein | Agenda | Kalender'. The left navigation pane shows 'Home', 'Agenda', 'Notizen & Termine', 'Kalender' (highlighted with a red circle), 'Urlaubsplaner', and 'Urlaubskonto'. The main area shows a calendar for April 2019, with a detailed view for Thursday, April 25, 2019. The calendar shows various tasks and appointments, including 'Betriebsärztliche Untersuc...', 'Baustellenbesichtigung (Kunde adler, Firma Anja Adler AG, Adalbertsteinwe...', 'Einkaufsplanung (Lieferant...', 'Team Besprechung', 'Montage Antennenanlage', 'Heizungswartung (Musteranlage Gasheizung, Firma Bernd Berger KG, Badstr. 12-16, 53604 Bad H...', 'Renovierungsarbeiten', and 'Messebesuch'. A context menu is open over the calendar, showing options like 'Meine Termine vom heutigen Tag', 'Meine Termine in dieser Arbeitswoche', 'Übernehmen', 'Neu', 'Bearbeiten', 'Speichern', 'Löschen', 'Arbeitswochenansicht', '7-Tagesansicht', '10-Tagesansicht', 'Wochenansicht', 'Monatsansicht', 'Zeitchsenansicht', 'Gruppieren', and 'Aktualisieren'. The bottom status bar shows 'SQL TOP 1000 Datensatz 1 von 2 gelesen' and 'admin - Moser-Dokumentation.mdb'.

Über die **Funktionsleiste** stehen zahlreiche Einstellungen und Funktionen zur Verfügung:

Funktionen

Beschreibung

Kalendersteuerelement

Mit dem Kalendersteuerelement der Funktionsleiste können Sie den Monat, die Woche und den aktuellen Tag für die Kalenderanzeige auswählen. Der aktuelle Tag wird dabei mit einer roten Markierung angezeigt. Durch Anklicken von **Heute:**, können Sie die Ansicht jederzeit auf das aktuelle Datum zurücksetzen. Weiterhin werden die Wochentage (Mo-So) und Kalenderwochen (hier: 35-40) für den ausgewählten Kalendermonat angezeigt.

Kalender

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- **Drucken...**

Der Kalender der Agenda kann in der Tagesansicht, Wochenansicht oder Monatsansicht auf dem aktuellen **Standarddrucker** ausgedruckt werden. Wählen Sie dazu alternativ das Menü **Datei > Drucken** [Strg] + [P]. Standardmäßig sind Druckseiten im Format *A4 Hoch* bzw. *A4 Quer* vorhanden. Falls eine abweichende Ansicht eingestellt ist (z.B. die Zeitachse) wird automatisch die Tagesansicht gedruckt.

- **Filter...** [F5]

Wählen Sie die angezeigten Mitarbeiter bzw. Personalgruppen aus.

Mit [Strg] + [A] können Sie alle angezeigten Mitarbeiter auswählen.

Die Auswahl bzw. Einschränkung wird in der Titelleiste oberhalb des Kalenders angezeigt. Bei erneutem Aufruf des Filters werden die zuletzt verwendeten Einstellungen verwendet. Die **Darstellung** des Kalenders wird für die ausgewählten Mitarbeiter an die jeweiligen Arbeitszeiten angepasst und Termine außerhalb der Arbeitszeit werden dunkel hinterlegt.

- Im Mitarbeiterfilter werden nur Personalgruppen vom Typ *Personalgruppe* und *Arbeitssteam* angezeigt.

Mitarbeiterbild und Kalenderfarbe

Zur einfachen Mitarbeitererkennung im Kalender kann pro Mitarbeiter im Bereich **Weitere Schritte** des Arbeitsblatts Stammdaten | Personal | Mitarbeiter eine **Kalenderfarbe** ausgewählt sowie im Bereich **Bild** ein Mitarbeiterbild über **Aus einer Datei laden...** bzw. **Von Scanner/Kamera holen...** verwendet werden (siehe dazu [Abschnitt 5.4.5.2.1](#), „Registerkarte „Allgemein“ (Mitarbeiter)“).

- **Ansicht »**

Funktionen

Beschreibung

Stellen Sie die gewünschte Ansicht bzw. Darstellung des Kalenders ein:

Meine Termine vom heutigen Tag

In dieser Ansicht werden nur Ihre persönlichen Termine des aktuellen Tages angezeigt. Dazu werden die Einstellungen im Bereich **Filter...** [F5] automatisch angepasst.

Meine Termine in dieser Arbeitswoche

Diese Ansicht zeigt nur Ihre persönlichen Termine von **Montag bis Freitag** an. Dazu werden die Einstellungen im Bereich **Filter...** [F5] automatisch angepasst.

Tagesansicht

In dieser Ansicht werden nur die Termine eines Tages angezeigt.

Über die Funktionsleiste kann die [Anzahl der angezeigten Mitarbeiter pro Seite](#) eingestellt werden.

Termine können (auch zwischen Mitarbeitern) mit der Maus verschoben werden.

Arbeitswochenansicht

Diese Ansicht zeigt die Termine von **Montag bis Freitag** an.

7-Tagesansicht

Diese Ansicht entspricht der Arbeitswochenansicht, führt allerdings **zusätzlich noch Samstag und Sonntag** auf.

10-Tagesansicht

Diese Ansicht entspricht der Arbeitswochenansicht, führt allerdings neben dem **Samstag und Sonntag** noch die Tage **Montag bis Mittwoch der darauffolgenden Arbeitswoche** auf.

Wochenansicht

Zeigt die Termine der Mitarbeiter für die Wochentage Montag bis Sonntag.

Über die Funktionsleiste kann die [Anzahl der angezeigten Mitarbeiter pro Seite](#) eingestellt werden.

Funktionen

Beschreibung

Monatsansicht

Wenn in der **Monatsansicht** nicht alle am selben Tag liegenden Termine angezeigt werden können, wird das mit dem Symbol gekennzeichnet (siehe Abbildung). Durch Anklicken des Symbols werden alle Termine in der Tagesansicht angezeigt!

Zeitachsenansicht

Termine werden auf einem horizontalen Zeitstrahl angezeigt. Der Zeitstrahl kann mithilfe des Rollbalkens ("Scrollbar") nach rechts (zukünftige Termine) oder links (vergangene Termine) verschoben werden. Durch ggf. mehrfaches Schieben werden bei Bedarf weitere Zeiten nachgeladen.

Über die Funktionsleiste kann die [Anzahl der angezeigten Mitarbeiter pro Seite](#) eingestellt werden.

Termine umverteilen und kopieren

In dieser Ansicht können Termine mit der Maus verschoben und auch an andere Mitarbeiter übergeben sowie unter zusätzlicher Verwendung der `[Strg]`-Taste kopiert werden.

- **Funktionsleiste**

In der Tages-, Wochen und Zeitachsenansicht steht eine zusätzliche Funktionsleiste am unteren bzw. rechten Rand des Kalenderbereichs zur Verfügung.

Die Funktionsleiste steht nur bei gruppierter Darstellung der [Tages-](#), [Wochen-](#) bzw. [Zeitachsenansicht](#) zur Verfügung!

Darüber können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- **Anzahl der angezeigten Mitarbeiter pro Seite einstellen**

Fügen Sie der Ansicht einen weiteren Mitarbeiter hinzu.

Funktionen

Beschreibung

Mitarbeiter und Termine werden damit ggf. kleiner und mit gekürztem Text angezeigt.

Die Mitarbeiteranzeige wird um einen Mitarbeiter reduziert.

Mitarbeiter und Termine werden damit ggf. größer und mit mehr Text angezeigt.

- **Anzeigenavigation**

Zum ersten Mitarbeiter wechseln.

Zur vorhergehenden Seite von Mitarbeitern wechseln.

Zum vorhergehenden Mitarbeiter wechseln.

Zum nächsten Mitarbeiter wechseln.

Zur nächsten Seite von Mitarbeitern wechseln.

Zum letzten Mitarbeiter wechseln.

- Die Navigationselemente werden grau dargestellt und reagieren nicht auf ein "Überstreichen" mit dem Mauszeiger (Hover), wenn die zugehörige Aktion nicht zur Verfügung steht (z.B. keine weiteren Mitarbeiter unter **Fil-**ter... [F5] ausgewählt oder Ende der Liste erreicht).

- **Einstellungen »**

- Bilder der Mitarbeiter anzeigen

Anzeige von **Mitarbeiterbildern** im Kalender aktivieren.

- Anzeige auf Arbeitszeit einschränken

Zur Anzeige der Arbeitszeit werden die **Arbeitstage** und **Arbeitszeiten** der angezeigten Mitarbeiter herangezogen. Dazu werden jeweils der erste und der letzte Wochenarbeitstag sowie der früheste Arbeitsbeginn und das späteste Arbeitsende verwendet.

- Geburtstage der Mitarbeiter anzeigen

Die **Geburtstage der Mitarbeiter** werden als Termin angezeigt. Bei "Überstreichen" mit dem Mauszeiger (Hover) wird auch das Alter ("*... wird xx Jahre alt*") angezeigt.

- Geburtstage der Adresskontakte anzeigen

Die **Geburtstage der Ansprechpartner** Ihrer Adressen werden als Termin angezeigt. Bei "Überstreichen" mit dem Mauszeiger (Hover) wird auch das Alter ("*... wird xx Jahre alt*") angezeigt.

- Tagesansicht gruppieren

Termine können wahlweise gruppiert (pro Mitarbeiter) oder in einer kompakteren ungruppierten Ansicht angezeigt werden.

- Wochenansicht gruppieren

☒	Bilder der Mitarbeiter anzeigen
☐	Anzeige auf Arbeitszeit einschränken
☐	Geburtstage der Mitarbeiter anzeigen
☐	Geburtstage der Adresskontakte anzeigen
☒	Tagesansicht gruppieren
☐	Wochenansicht gruppieren
☒	Zeitachsenansicht gruppieren
☐	Zeitliche Auflösung: 5 Minuten
☐	Zeitliche Auflösung: 6 Minuten
☐	Zeitliche Auflösung: 10 Minuten
☐	Zeitliche Auflösung: 15 Minuten
☒	Zeitliche Auflösung: 30 Minuten
☐	Zeitliche Auflösung: 60 Minuten
☐	Zeitliche Auflösung: 2 Stunden
☐	Zeitliche Auflösung: 6 Stunden
☐	Zeitliche Auflösung: 12 Stunden
☐	Zeitliche Auflösung: 24 Stunden

Funktionen

Beschreibung

Termine können wahlweise gruppiert (pro Mitarbeiter) oder in einer kompakteren ungruppierten Ansicht angezeigt werden.

- **Zeitachsenansicht gruppieren**

Termine können wahlweise gruppiert (pro Mitarbeiter) oder in einer kompakteren ungruppierten Ansicht angezeigt werden.

- **Zeitliche Auflösung <N> Minuten/Stunden**

(N=5,6,10,15,30,60 Minuten bzw. N=2,6,12,24 Stunden)

Legen Sie hiermit die Granularität bzw. das Raster der zeitlichen Anzeige fest.

Termin

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- **Übernehmen** [Strg]+[F8]

Sie können einen **Termin bzw. Zeitraum im Kalender** markieren und diesen mit der Funktion **Übernehmen** [Strg]+[F8] in eine aktuell geöffnete bzw. in eine neue Notiz **übernehmen**.

- **Neu** [F8]

Öffnet den Eingabebereich für einen neuen Termin zu einem ausgewählten Uhrzeitbereich oder Tag (ganztägiger Termin).

- **Bearbeiten** [F4]

Öffnet für einen markierten Termin (analog zum **Doppelklick**) das Arbeitsblatt Allgemein | Agenda | Notiz zur Bearbeitung.

- **Speichern** [F7]

Ermöglicht das Speichern eines Termins während der Bearbeitung. Termine werden beim Verlassen des Eingabebereichs automatisch gespeichert.

- **Löschen** [F6]

Löscht einen markierten Termin.

Arbeitszettel

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- **Unternehmensbereich**

Filtert die angezeigten Termine nach dem ausgewählten Unternehmensbereich.

- **Arbeitszettel einplanen**

Ermöglicht die Planung eines aufgeführten Arbeitszettels oder Serviceauftrags für einen Mitarbeiter zu einem gewählten Termin (siehe dazu auch [Serviceaufträge mit Regieabrechnung - Planung in der Agenda](#) und [Service und Wartung von Anlagen - Erstellen von Arbeitszetteln](#)).

Über das Pfeilsymbol des Funktionsbereichs kann der Tabellenbereich mit den einzuplanenden Arbeitszetteln unterhalb des Kalenders ein- oder ausgeblendet werden. Sie können außerdem die Größe dieser Tabelle mit der

Funktionen**Beschreibung**

Maus ( ) individuell anpassen. Die Einstellung bleibt nach einem Neustart von MOS'aik erhalten.

Siehe auch

Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- **Notizen & Termine**

Öffnet das Arbeitsblatt Allgemein | Agenda | Notizen & Termine.

- **Arbeitszettel**

Öffnet das Arbeitsblatt Projekte | Aufträge | Alle Arbeitszettel.

- **Mitarbeiter**

Öffnet das Arbeitsblatt Stammdaten | Personal | Alle Mitarbeiter.

Weitere Details:

- **Tooltip**

Wenn sich die Maus über einem Termin befindet, werden *Kurztext*, *Ort*, *Beschreibung* und ggf. die *Objektadresse* des Termins als "**Tooltip**" angezeigt. Bei **Geburtstagen** werden Einzelheiten zum Mitarbeiter oder Ansprechpartner (nur in der Zeitachsenansicht!) aufgeführt.

- **Anfangstermin, Wochenanfang, Jahresanfang**

Der **Anfangstermin** der Kalenderansicht kann, unabhängig von der Kalenderansicht (siehe **Einstellungen Ansicht »**) durch Anklicken eines Datums im Navigationsbereich (links oben) ausgewählt werden. Weitere grundlegende Einstellungen zum Kalender, wie z.B. der **Wochenanfang*** und der **Jahresanfang***, werden in den Firmenstammdaten vorgenommen. Lesen Sie dazu auch die Informationen in [??? \[34\]](#).

- **Termin erledigt**

Durch das Setzen eines Häkchens im Kontrollfeld eines Termins wird der Termin im Kalender fixiert und auch als **erledigt** gekennzeichnet .

- **Kontextmenü (Kalender, d.h. leeres Kalenderfeld)**

- Neuer Termin^a

Erstellt im markierten Zeitbereich oder für einen markierten Tag einen neuen Termin und ordnet diesen dem Mitarbeiter zu.

- Neuer Ortstermin^a

Erstellt im markierten Zeitbereich oder für einen markierten Tag einen neuen Ortstermin und ordnet diesen dem Mitarbeiter zu.

- Neuer Wartungstermin^a

Erstellt im markierten Zeitbereich oder für einen markierten Tag einen neuen Wartungstermin.

- Neuer Kundentermin (extern)^a

Erstellt im markierten Zeitbereich oder für einen markierten Tag einen neuen Kundentermin (extern) und ordnet diesen dem Mitarbeiter zu.

- Neuer Kundentermin (intern)^a

Erstellt im markierten Zeitbereich oder für einen markierten Tag einen neuen Kundentermin (intern) und ordnet diesen dem Mitarbeiter zu.

- ^a

Erstellt im markierten Zeitbereich oder für einen markierten Tag einen neue Aufgabe und ordnet diese dem Mitarbeiter zu.

- ^b

Erstellt für den markierten Zeitbereich oder Tag einen neuen Serviceauftrag und ordnet diesen dem Mitarbeiter zu.

- ^b

Erstellt für den markierten Zeitbereich oder Tag einen neuen Arbeitszettel und ordnet diesen dem Mitarbeiter zu.

- ^b

Erstellt für den markierten Zeitbereich oder Tag einen neuen Vorgang (Auswahl folgt) und ordnet diesen dem Mitarbeiter zu.

- **Kontextmenü (Termin)**

-

Ordnet dem Termin einen anderen Mitarbeiter zu.

-

Mit der Funktion können Sie für einen Termin eine Besprechungsanfrage mit Microsoft Outlook® an den im Termin hinterlegten Mitarbeiter bzw. die im Termin hinterlegte Adresse im Feld **E-Mail*** versenden:

Abbildung 12.11. Besprechungsanfrage senden

Siehe dazu auch [Notizen & Termine - Besprechungsanfrage](#).

-

Ordnet dem Termin einen anderen Mitarbeiter zu.

-

Termin für eine Auswahl weiterer Mitarbeiter kopieren. Wählen Sie dazu eine **Gruppe** oder "**<Alle>**" aus und haken Sie die gewünschten Mitarbeiter (oder alle mit **[Strg] + [A]**) an.

Abbildung 12.12. Termin kopieren

- Termin löschen

Löscht den Termin.

- Wichtigkeit: keine/niedrig/normal/hoch/dringend

Ordnet dem Termin eine **Priorität** zu. Wählen Sie dazu "Wichtigkeit: keine"

oder "Wichtigkeit: dringend" aus. Die Priorität wird mit diesen Symbolen in der unteren rechten Ecke des Termins angezeigt.

- Vorgang zum Termin anzeigen

Öffnet einen Vorgang zum ausgewählten Termin (falls verfügbar).

Die Handhabung des **Kalenders** ist auch im Themenbereich [Serviceaufträge mit Regieabrechnung](#) beispielhaft beschrieben.

12.1.4. Urlaubsplaner

Das Modul **Urlaubsplaner** ist Teil der Agenda und ermöglicht Ihnen neben einer übersichtlichen Jahresplanung die Verwaltung der **Urlaubs- und Krankheitstage von Mitarbeitern**.

Sie können im Urlaubsplaner **ganze und halbe Tage** für Ihre Mitarbeiter eingeben. Die Abwesenheitstage werden automatisch auch im **Kalender** des Mitarbeiters eingetragen.

Zur Vorbereitung der Urlaubsplanung für einen Mitarbeiter erfassen Sie als Erstes den Jahresurlaub in den **Mitarbeiterstammdaten** sowie die Wochenarbeitszeit bzw. ein Arbeitszeitmodell (siehe **Arbeitszeitmodelle**). Dazu wählen Sie im Arbeitsblatt des Urlaubsplaners einfach den gewünschten Mitarbeiter aus und erreichen dann über die Funktion **Mitarbeiter bearbeiten** [F4] die Mitarbeiterstammdaten und öffnen dort die **Abschnitt 5.4.5.2.2, „Registerkarte "Einstellungen" (Mitarbeiter)“**.

Stellen Sie anschließend im Bereich **Mitarbeiter** den gewünschten Mitarbeiter sowie das aktuelle Jahr im Bereich **Urlaubsplaner** ein.¹ **Kranktage**, **Urlaubsanspruch**, **Resturlaub Vorjahr**, **Gesamturlaub**, **Urlaub verbraucht** und **Akt. Resturlaub** werden dann im Bereich **Urlaubskonto** gezeigt:

¹In der Liste der Mitarbeiter steht auch die Auswahl "<Kein>" zur Verfügung, für die alle an einen Mitarbeiter gebundenen Funktionen (z.B. **Speichern**, **Bearbeiten**) blockiert sind. Diese Situation tritt beispielsweise auf, wenn es keinen aktiven Mitarbeiter gibt.

Abbildung 12.13. Urlaubsplaner für Mitarbeiter 'anselm'

The screenshot displays the 'MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)' application. The main window is titled 'Allgemein | Agenda | Urlaubsplaner'. On the left, there are navigation menus for 'Allgemein', 'Projekt', 'Service', 'Regie', 'Kasse', 'Logistik', 'Subunternehmer', 'Büroarbeiten', 'Auswertungen', and 'Stammdaten'. The central area is divided into several sections: 'Urlaubsplaner' (showing the year 2014), 'Mitarbeiterdaten' (showing details for Herr Arno Anselm), 'Urlaubskonto' (showing leave statistics for 2014), and a calendar for 'Urlaubsplan für 2014 - 22.09.2014'. A red circle highlights the date 22.09.2014 in the calendar, and a red arrow points to the 'Anfangsdatum' field in the 'Urlaub/Krankmeldung buchen' form below. The form also includes fields for 'Enddatum', 'Typ' (set to 'Krankmeldung 1/2 Tag (vormittags)'), 'Kurztext' (set to 'Krank'), and 'Beschreibung' (set to 'Arzttermin'). A 'Speichern' button is visible at the bottom right of the form.

Zur **Urlaubsplanung** oder Eingabe von **Krankmeldungen** klicken Sie mit der Maus auf den ersten Abwesenheitstag im Kalender und wählen anschließend im Bereich **Buchen** die Funktion **Anfangsdatum** [Alt]+[1]. Wählen Sie dann den letzten Abwesenheitstag im Kalender und klicken Sie auf die Funktion **Enddatum** [Alt]+[2]. Der markierte Kalenderbereich wird bis zur Speicherung in blauer Farbe dargestellt.

Ein markiertes **Anfangsdatum** oder **Enddatum** wird in die untere Tabelle **Urlaub/Krankmeldung buchen** übernommen. Wählen Sie nun den **Typ** aus (z.B. Urlaub oder Krankmeldung als ganzer oder halber Tag vormittags/nachmittags) und klicken auf **Speichern** [F7].

Das Ergebnis der Planung wird im Bereich **Urlaubskonto** gezeigt. Die geplanten Urlaubstage werden unter **Urlaub verbraucht** summiert. Krankheitstage werden im Feld **Kranktage** aufgeführt.

Urlaubs- und Krankheitstage

Der Urlaubsplaner berücksichtigt bei der Berechnung der Urlaubs- und Krankheitstage die bei den Mitarbeitern hinterlegten **Arbeitszeitmodelle** bzw. die **Standard Wochenarbeitszeiten**. Dazu werden Krankmeldungen und Urlaubstage lediglich an den Tagen eines Kalenderbereiches angerechnet, an denen gemäß dem Modell ein Arbeitstag liegt. Damit kann man komfortabel Krankheits- und Urlaubszeiten als einen Bereich markieren. Beim Speichern werden dann lediglich die im markierten Zeitraum anfallenden Arbeitstage berücksichtigt!

Zusätzlich werden die Zeiten der Abwesenheit im **Kalender** des Mitarbeiters eingetragen, und zwar für eine ...

- ... gantztägige Abwesenheit ein Termin für den gesamten Arbeitstag.
- ... halbtägige Abwesenheit (vormittags) die erste Hälfte der Arbeitszeit (siehe dazu auch: [Arbeitszeitmodelle](#)).
- ... halbtägige Abwesenheit (nachmittags) die zweite Hälfte der Arbeitszeit.

Beispiel 12.1.

Bei einer täglichen Arbeitszeit von 16 bis 20 Uhr für eine Reinigungskraft wird ein "halber Urlaubstag vormittags" als Termin von 16 bis 18 Uhr und ein "halber Urlaubstag nachmittags" als Termin von 18 bis 20 Uhr eingetragen.

Mit der Funktion **Neu** können Sie eine begonnene Urlaubsplanung oder Krankmeldung verwerfen und die Eingabemaske für eine neue Eingabe zurücksetzen.

Eine Aufschlüsselung der **Farbcodes** für eingetragene Abwesenheitszeiten (*Urlaub, Kranktag, Belegt, Feiertag, Betriebsferien*) finden Sie in der Navigationsleiste im Bereich **Legende**.

Urlaubs- und Krankheitstage werden grundsätzlich als Tages- bzw. Halbtagestermin gespeichert und im MOS'aik-Kalender für den entsprechenden Mitarbeiter eingetragen. Eine mit *Anfangsdatum* und *Enddatum* eingegebene, mehrtägige Abwesenheit erzeugt dementsprechend für jeden Abwesenheitstag einen Eintrag im **Kalender**. Umgekehrt werden auch im Kalender eingetragene Termine vom Typ *Urlaub* und *Krankmeldung* im Urlaubsplaner entsprechend angezeigt (siehe dazu auch Abschnitt [Abschnitt 12.1.2, „Notizen und Termine“](#)).

Sonstige im Kalender eingetragene Termine sowie bereits eingeplante Arbeitszettel werden im Urlaubsplaner als *Belegt* dargestellt, solange diese im Feld *Anzeigen als** nicht auf *Ausgeblendet* eingestellt sind. Dabei werden auch mehrtägige Termine berücksichtigt.

Terminkonflikte

Beim Speichern der Abwesenheitszeiten erfolgt im Urlaubsplaner eine Prüfung auf Terminkonflikte. So können sich Krankheits- und Urlaubstage bzw. andere Termine nicht versehentlich überlagern und bei der Buchung unbemerkt bleiben. Konflikte werden erkannt, falls sich die Anfangs- und Endzeiten der Termine überschneiden bzw. ganztägige Termine (ohne Zeitangaben) auf denselben Tag fallen. Termine mit dem Kalenderstatus *Frei* oder *Ausgeblendet* sind grundsätzlich nicht konfliktrelevant. Die Konfliktmeldung erfolgt über einen Dialog beim Speichern:

Abbildung 12.14. Terminkonflikt

In einem solchen Fall wechseln Sie auf das Arbeitsblatt Kalender und planen den Konflikttermin um, bevor Sie die Buchung fortsetzen.

- In den Arbeitsblättern Kalender sowie Notizen & Termine erfolgt keine Konfliktprüfung. Für sich daraus ergebende Terminkonflikte wird im Urlaubsplaner ein **Ausrufezeichen** am Tag des Konflikts angezeigt. Dazu kann es beispielsweise unter folgenden Umständen kommen:
 - An einem Urlaubstag wurde außerdem ein halber Tag Krankheit gebucht.

Arbeitsunfähigkeit wird typischerweise für ganze Tage bescheinigt. Damit sollte eigentlich an einem vollen Arbeitstag auch ein voller Krankheitstag gebucht und geplanter Urlaub ggf. gelöscht werden und damit dem Urlaubskonto wieder gutgeschrieben werden.

- Ein Urlaubstag fällt mit einem bereits gebuchten Termin für den Mitarbeiter zusammen.

Planen Sie den Urlaub bzw. den Konflikttermin um, sagen Sie diesen ab oder ordnen Sie einen anderen Mitarbeiter zu.

Einen im Urlaubsplaner eingetragenen Termin können Sie im Bereich **Termin** mit der Funktion **Bearbeiten** [Strg]+[F5] zur Bearbeitung öffnen sowie mit **Löschen...** [F6] wieder entfernen. Auch eingetragene Krankheits- und Urlaubstage können damit wieder entfernt werden.

Wenn ein zu löschender Termin an weitere Urlaubstage oder Krankmeldungen angrenzt, erfolgt eine Rückfrage über die Löschung des gesamten zusammenhängenden Terminbereichs:

Abbildung 12.15. Rückfrage zur Löschung eines Terminbereichs

Antworten Sie hier mit **Ja**, um alle Urlaubstage oder Krankmeldungen im angegebenen Bereich zu löschen.

Antworten Sie mit **Nein**, um nur den aktuell markierten Termin zu löschen.

Drücken Sie auf **Abbrechen** oder verwenden Sie die Taste [ESC], um keine Löschung durchzuführen.

Bitte beachten Sie, dass das Löschen von Terminen nicht rückgängig gemacht werden kann!

Zum **Abschließen eines Urlaubsjahrs** klicken Sie auf **Jahresabschluss...**. Damit wird im Bereich **Urlaubskonto** das nächste Jahr mit dem aus dem abgeschlossenen Jahr übernommenen Resturlaub angezeigt. Zusätzlich wird das Urlaubsjahr im Bereich **Urlaubsplaner** auf das aktuelle Urlaubsjahr aus dem Feld **Akt. Urlaubsjahr** eingestellt. Damit können Sie die Urlaubsplanung direkt im neuen Jahr fortsetzen.

Zur **Korrektur der Resturlaubstage** rufen Sie ebenfalls mit [F4] die **Mitarbeiterstammdaten** auf. Dort können Sie auf der Registerkarte Einstellungen im Feld **Urlaubstage, Rest** die verbleibenden Resturlaubstage anpassen. Wechseln Sie anschließend wieder in den Urlaubsplaner und aktualisieren Sie die Ansicht mit .

Beachten Sie, dass der **Jahresabschluss** des Urlaubskontos nicht rückgängig gemacht werden kann und stellen Sie vor der Verwendung dieser Funktion sicher, dass alle eingegebenen Daten korrekt sind!

12.1.5. Urlaubskonto

Das Arbeitsblatt **Urlaubskonto** zeigt eine Übersicht der Krankheits- und Urlaubstage Ihrer Mitarbeiter für das im Bereich **Urlaubskonto** eingestellte Jahr. Alternativ kann die Ansicht im Bereich **Mitarbeiter** auf **<Alle>** oder einen einzelnen Mitarbeiter eingeschränkt werden.

Abbildung 12.16.

The screenshot shows the 'Allgemein | Agenda | Urlaubskonto' view in the MOS'aik software. The main table displays leave records for two employees: 'Janselm' and 'cellini'. The table has columns for '#', 'Datum', 'Von', 'Bis', 'Tage Urlaub', 'Tage Krank', 'Kurztext', and 'Beschreibung'. The 'Suchen' (Search) field is highlighted in the left sidebar.

Mitarbeiter	#	Datum	Von	Bis	Tage Urlaub	Tage Krank	Kurztext	Beschreibung
Janselm	233	02.01.14				1	Urlaub	
Janselm	234	03.01.14				1	Urlaub	
Janselm	229	07.01.14				1	Urlaub	
Janselm	230	08.01.14				1	Urlaub	
Janselm	231	09.01.14				1	Urlaub	
Janselm	232	10.01.14				1	Urlaub	
Janselm	254	13.02.14	13:00	16:00		0,5	Krank	
Janselm	235	14.02.14				1	Krank	
Janselm	236	17.02.14				1	Krank	
Janselm	237	18.02.14				1	Krank	
Janselm	238	19.02.14				1	Krank	
cellini	239	10.02.14				1	Urlaub	
cellini	240	11.02.14				1	Urlaub	
cellini	241	12.02.14				1	Urlaub	
cellini	242	13.02.14				1	Urlaub	
cellini	243	14.02.14				1	Urlaub	
cellini	244	17.02.14				1	Urlaub	
cellini	245	18.02.14				1	Urlaub	
cellini	246	19.02.14				1	Urlaub	
cellini	247	20.02.14				1	Urlaub	
cellini	248	21.02.14				1	Urlaub	
cellini	253	06.03.14				1	Krank	

Wie in allen MOS'aik-Tabellenansichten können Sie in markierten Tabellenspalten durch **Vortippen** nach Inhalten suchen (z.B. durch Markieren der Spalte **Kurztext** und tippen von "k" für "krank" werden Ihnen nur noch Inhalte welche mit "k" beginnen angezeigt. Damit erhalten Sie schnell eine Übersicht der Krankentage Ihrer (ausgewählten) Mitarbeiter.

Ebenfalls können Sie das allgemeine Suchfeld im Bereich **Suchen** für die Suche in allen oder in markierten Spalten verwenden.

Die gewählte Ansicht kann mit der Funktion **Drucken...** ausgedruckt werden.

12.2. Dienste und Assistenten

Der Bereich Allgemein | Tools enthält verschiedene Hilfsprogramme und Assistenten für Ihre tägliche Arbeit. So können Sie hier beispielsweise **Dienste** für eingehende Arbeitszettel aus dem Mobilen Service verarbeiten, das **Ereignisprotokoll** einsehen oder mit diversen Assistenten (**Applets**) Ihre Stammdaten automatisiert pflegen.

12.2.1. Dienste

Auf dem Arbeitsblatt Dienste können z.B. Arbeitszettel aus dem Mobilen Service zur Rechnungsschreibung und Nachkalkulation von Projekten) importiert und bearbeitet werden.

Entsprechende ***.XTASK**-Dateien (XML) in den eingestellten Briefkastenverzeichnissen werden auf dem Arbeitsblatt angezeigt und können mit den Funktionen **Alle Verarbeiten** oder **Verarbeiten** (einzelne Dateien) verarbeitet werden.

Mobile Arbeitszettel werden damit z.B. in die Projektkosten bzw. Nachkalkulationsdaten des entsprechenden MOS'aik-Projektes übernommen.

Siehe Themenbereich **Mobile Service**.

12.2.2. Applets (Assistenten)

MOS'aik bietet verschiedene Assistenten (Applets) und nützliches Zubehör:

Abbildung 12.17. Allgemein | Tools | Applets

Durch einen [Doppelklick] auf eines der aufgeführten Themen wird der Bereich geöffnet. Für die Verwendung einzelner Assistenten sind unter Umständen zusätzliche Lizenzen erforderlich. Weitere Informationen zu einzelnen Assistenten finden Sie im [Moser FAQ](#).

Kapitel 13. Auswertungen

MOS'aik bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten Ihre Geschäftsvorgänge auszuwerten. Dazu stehen im Ordner Auswertungen der Navigationsleiste folgende Bereiche mit Zusammenstellungen und Statistiken zur Verfügung:

- [Abschnitt 13.1](#), „Chefübersichten“
- [Abschnitt 13.2](#), „Adressenstatistiken“
- [Abschnitt 13.3](#), „Artikelstatistiken“
- [Abschnitt 13.4](#), „Setstatistiken“
- [Abschnitt 13.5](#), „Personalstatistiken“
- [Abschnitt 13.6](#), „Buchungslisten“
- [Abschnitt 13.7](#), „Nachkalkulation“
- [Abschnitt 13.8](#), „Arbeitspakete“

Weiterhin sind individuelle Auswertungen mithilfe externen Programme, wie z.B. Microsoft Excel® möglich (siehe [Abschnitt 5.6.2](#), „Analysieren in Microsoft Excel®“ sowie [Abschnitt 5.6.3](#), „Datenexport als CSV-Datei“).

Auswertungen für Unternehmensbereiche

In allen Arbeitsblättern mit Projekt-, Buchungs- und Statistiklisten bzw. Auswertungen kann nach Unternehmensbereichen gefiltert werden. Sie können einen Unternehmensbereich auswählen oder ...

- Mit "*" alle Daten ohne Einschränkung abrufen
- Mit "Kein" nur Daten ohne hinterlegten Unternehmensbereich abrufen

Projektauswertungen

Auswertungen auf **Projektebene** geben Ihnen einen vollständigen Überblick über den Projektstatus und -fortschritt. Für diesen Zweck stehen Ihnen folgende Auswertungen zur Verfügung:

- **Projektübersicht** (Drucklayout)

Beim Ausdruck der Projektübersicht erhalten Sie ein **Deckblatt mit den Soll- und Ist-Werten des Projekts**.

Detaillierte Erläuterungen befinden sich in den Themenbereichen [Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - Projektübersicht \(Drucklayout\)](#) und [Nachkalkulation - Projektübersicht](#).

- Auswertungen | Chefübersicht | Projektstand

Die Auswertungen geben eine Übersicht über den Stand jedes Projekts mit allen benötigten Daten wie z.B. Nachkalkulationsdaten, Zahlungen, Restforderungen, Gewinn usw.

Im **Projektstand** werden nur Projekte berücksichtigt, keine Regie- und Servicevorgänge.

Siehe den Themenbereich [Chefübersichten - Projektstand](#).

Vorgangsauswertungen

Auswertungen auf **Vorgangsebene** geben Ihnen z.B. einen Überblick über den Auftragsstatus und -fortschritt sowie über (Zwischen-)Ergebnisse der Nachkalkulation und offene Steuer- oder Rechnungsbe-

träge. Weiterhin werden diverse Daten aus der Vorgangskalkulation ausgewertet. Hier stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Auftragsübersicht** (Drucklayout)

Beim Ausdruck der **Auftragsübersicht** und der **Auftragsübersicht DB I / DB II** erhalten Sie ein Deckblatt mit den Soll- und Ist-Werten des Auftrags und detaillierte Informationen bis auf Positionsebene.

Erläuterungen hierzu befinden sich in den Themenbereichen [Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - Auftragsübersicht \(Drucklayout\)](#) und [Nachkalkulation - Auftragsauswertungen](#).

- Auswertungen | Chefübersicht | Auftragsübersicht

Die Auswertungen geben eine Übersicht über den Stand jedes Auftrags mit allen benötigten Daten wie z.B. Nachkalkulationsdaten, Zahlungen, Restforderungen, Gewinn usw.

Siehe dazu die Themenbereiche [Vorgangsarten und Arbeitsabläufe - Auftragsübersicht \(Chefübersichten\)](#) und [Chefübersichten - Auftragsübersicht](#).

- Auswertungen | Buchungslisten | Rechnungsjournal

Dieses Arbeitsblatt zeigt Ihnen die Rechnungsjournale pro Projekt an.

Die Spalte *USt. nicht fällig* enthält die (nicht fälligen) Steuerbeträge von Anzahlungsrechnungen und Akontoanforderungen. Akontoanforderungen und Anzahlungsrechnungen werden beim Erstellen der Schlussrechnung in die Spalte *Ausgleich* umgebucht.

Das Rechnungsjournal enthält auch Buchungen von Ein- und Ausgangsrechnungen der MOS'aik-Finanzverwaltung .

Bei Rechnungen mit mehreren Steuersätzen werden Bruttobetrag, Nettobetrag und Steuerbetrag pro Steuerart getrennt aufgeführt. Bei Akontoanforderungen und Anzahlungsrechnungen (beide ohne Steuerfälligkeit) erfolgt keine Aufteilung nach Steuerart.

- **Angebotsauswertung mit "EFB"** (Drucklayout)

Die **Einheitlichen Formblätter (EFB)** ermöglichen eine transparente Darstellung der Kalkulation. Die EFB sind Teil des [Vergabehandbuchs des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung](#) [<https://de.wikipedia.org/wiki/Vergabehandbuch>] und umfassen alle Formblätter für die administrative Abwicklung eines Bauvorhabens außerhalb des Auftragsvergabeverfahrens.

MOS'aik unterstützt die EFB "*Vergabeunterlage 221 Preisermittlung*".

Zum Ausdruck wählen Sie Datei > Drucken [Strg] + [P] und als *Layout "Vergabeunterlage 221 Preisermittlung"*.

Detaillierte Erläuterungen zu den EFB sind im Themenbereich [Kalkulation - Angebotsauswertungen durch "Einheitliche Formblätter" \(EFB\)](#) enthalten.

- **Materiallisten** (Drucklayout)

Die Materialliste können Sie als Einzelnachweis (Artikel werden in der Reihenfolge ausgewiesen, in der sie im Projekt angesprochen sind) oder kumuliert ausdrucken lassen.

Beim Ausdruck bestimmen Sie über die **Aufgliederungsgrenze**, ob die Kumulierung für den gesamten Vorgang, pro Gewerk oder je Titel erfolgen soll. "*Diverse Materialien*" (d.h. mit der Einstellung *Divers*) werden nicht kumuliert.

- **Zeitvorgabeliste** (Drucklayout)

Die **Zeitliste** dient als Arbeitsanweisung für Ihre Mitarbeiter. Darin stehen alle Arbeiten, die durchgeführt werden müssen mit den entsprechenden Zeitvorgaben, bewertet mit dem Zeitfaktor.

Das **Deckblatt der Zeitliste** enthält eine Übersicht über die Soll-Zeiten/Erlöse und Ist-Zeiten/Kosten pro Lohntarif und kann beim Drucken auf der Registerkarte Einstellungen Hauptlayout im Feld *Seitenauswahl* ausgewählt werden.

Wenn für einen Lohntarif mehrere unterschiedliche Verrechnungssätze verwendet werden, wird auf dem Deckblatt ein **durchschnittlicher Verrechnungssatz** anhand der Gesamterlöse lt. Lohntarif und der Anzahl Stunden ausgegeben.

13.1. Chefübersichten

Die Chefübersichten bieten eine kompakte Übersicht über die Projekt- und Auftragsdaten aus Sicht der Projekt- und Finanzverwaltung. Sie finden diese Auswertungen mit wichtigen betrieblichen Kennzahlen im Ordner Auswertungen | Chefübersichten:

Unterordner	Funktion	Abbildung
<p>Chefübersichten</p>	<p>Auftragsübersicht</p> <p>Eine weitergehende Beschreibung finden Sie im Themenbereich Chefübersichten.</p>	<p>Abbildung 13.1. Auftragsübersicht</p>
	<p>Projektstand</p> <p>Eine weitergehende Beschreibung finden Sie im Themenbereich Chefübersichten.</p>	<p>Abbildung 13.2. Projektstand</p>
	<p>Umsatzgruppen</p> <p>Eine weitergehende Beschreibung finden Sie im Themenbereich Chefübersichten.</p>	<p>Abbildung 13.3. Umsatzgruppen</p>
	<p>Stundenanalyse</p> <p>Eine weitergehende Beschreibung finden Sie im Themenbereich Chefübersichten.</p>	<p>Abbildung 13.4. Stundenanalyse</p>

Unterordner	Funktion	Abbildung
	<p>Kostenanalyse</p> <p>Eine weitergehende Beschreibung finden Sie im Themenbereich Chefübersichten.</p>	<p><i>Abbildung 13.5. Kostenanalyse</i></p>

13.2. Adressenstatistiken

Adressenstatistiken werden im Ordner Auswertungen | Adressenstatistiken abgerufen.

Unterordner	Funktion	Abbildung
<p>Adressenstatistiken</p>	<p>Umsatzliste</p> <p>Mit der Umsatzliste erhalten Sie einen vollständigen Überblick über die Umsätze und den Bruttonutzen zu Ihren Kundenadressen.</p> <p>Durch entsprechende Filterung und Sortierung erhalten Sie schnell die gewünschten Informationen.</p> <p>Eine weitergehende Beschreibung finden Sie unten.</p>	<p><i>Abbildung 13.6. Umsatzliste</i></p>
	<p>Hitliste</p> <p>Die Hitliste zeigt Ihnen die Umsatzzahlen zu Ihren Kundenadressen für einen ausgewählten Zeitraum (Gesamtes Jahr, Quartal, Monat) eines Jahres an.</p>	<p><i>Abbildung 13.7. Hitliste</i></p>
	<p>Monatsumsätze</p> <p>Hier sehen Sie eine Übersicht Ihrer Monatsumsätze für das aktuelle und die vergangenen Jahre.</p> <p>Eine weitergehende Beschreibung finden Sie unten.</p>	<p><i>Abbildung 13.8. Monatsumsätze</i></p>
	<p>Quartalsumsätze</p> <p>Hier sehen Sie eine Übersicht Ihrer Quartalsumsätze für das aktuelle und die vergangenen Jahre.</p>	<p><i>Abbildung 13.9. Quartalsumsätze</i></p>

Unterordner	Funktion	Abbildung
	<p>Jahresumsätze</p> <p>Hier sehen Sie eine Übersicht Ihrer Jahresumsätze zu den Kundenadressen.</p>	<p>Abbildung 13.10. Jahresumsätze</p>
	<p>Gruppenjahresumsätze</p> <p>Sie haben die Möglichkeit, Ihre Adressen verschiedenen Gruppen zuzuordnen. So sehen Sie in der Adressgruppenjahresanalyse, in welchen Regionen Sie in welchen Jahren wie viel Umsatz und Bruttoumsätze erzielt haben.</p>	<p>Abbildung 13.11. Gruppenjahresumsätze</p>
	<p>Kundenmonatsumsätze</p> <p>Hier sehen Sie eine Übersicht Ihrer Kundenmonatsumsätze.</p>	<p>Abbildung 13.12. Kundenmonatsumsätze</p>
	<p>Lieferantenmonatsumsätze</p> <p>Hier sehen Sie eine Übersicht Ihrer Lieferantenmonatsumsätze.</p>	<p>Abbildung 13.13. Lieferantenmonatsumsätze</p>

Auswertungen (Adressenstatistiken)

Unter Auswertungen | Adressenstatistiken finden Sie u. a. die Auswertung Monatsumsätze mit Diagrammdarstellung. Der Bereich **Optionen** bietet hier zahlreiche Einstellmöglichkeiten. Stellen Sie das gewünschte **Kalenderjahr** ein, indem Sie die Zeile für das betreffende Jahr im Kalender am unteren Bildrand anklicken.

Abbildung 13.14. Monatsumsätze

Die Auswertungen | Adressenstatistiken | Umsatzliste enthält neben den normalen Rechnungswerten auch die Werte von Akontoanforderungen und Pauschalrechnungen. Beim buchenden Druck der Schlussrechnung werden die bereits gebuchten Umsätze von Pauschalrechnungen verrechnet.

Pauschalrechnungen

Pauschalrechnungen sind pauschale Rechnungsarten (z.B. Akontoanforderungen oder Abschlagsrechnungen, siehe Vorgangsarten *Typ Pauschalrechnungen*) für die beim buchenden Druck keine Statistiken (Artikel+Sets) geführt werden, da diese meist nur pauschale Mengen (z.B. Menge "1") enthalten.

13.3. Artikelstatistiken

Die fakturierten Umsätze Ihrer Artikel werden statistisch erfasst. Alle Statistiken finden Sie im Ordner Auswertungen | Artikelstatistiken. Hier finden Sie vielfältige Auswertungsmöglichkeiten zu den Artikeln:

Unterordner	Funktion	Abbildung
Artikelstatistiken	<p>Umsatzliste</p> <p>Mit der Umsatzliste erhalten Sie einen vollständigen Überblick über die verbrauchten Artikel inklusive der Mengen, Umsätze und des Bruttonutzens (<i>Bruttonutzen = DB I Gesamt = VK - Kosten (Soll)</i>).</p> <p>Durch entsprechende Filterung und Sortierung erhalten Sie schnell die gewünschten Informationen.</p>	<p>Abbildung 13.15. Umsatzliste</p>

Unterordner	Funktion	Abbildung
	<p>Jahresumsätze</p>	<p>Abbildung 13.16. Jahresumsätze</p>
	<p>Gruppenmonatsumsätze</p>	<p>Abbildung 13.17. Gruppenmonatsumsätze</p>
	<p>Gruppenquartalsumsätze</p>	<p>Abbildung 13.18. Gruppenquartalsumsätze</p>
	<p>Gruppenjahresumsätze</p>	<p>Abbildung 13.19. Gruppenjahresumsätze</p>
	<p>Bestellumsatzliste</p> <p>Die Bestellumsatzliste zeigt Ihnen analog zur Umsatzliste alle Umsätze bezogen auf Ihre Bestellungen.</p>	<p>Abbildung 13.20. Bestellumsatzliste</p>

Unterordner	Funktion	Abbildung
	<p>Artikelverfolgung</p> <p>Das Arbeitsblatt zeigt pro Artikelnummer alle Artikelbewegungen. Wenn Sie die Artikelverfolgung von der Kundenakte aus aufrufen, werden automatisch nur Artikelbewegungen des betreffenden Kunden aufgelistet.</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #ffffcc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Die Artikelverfolgung kann auch direkt aus dem Arbeitsblatt zur Bearbeitung der Artikelstammdaten aufgerufen werden. Damit wird die angezeigte Liste automatisch gefiltert und es werden nur die den gewählten Artikel betreffenden Informationen angezeigt.</p> </div> <p>In der Artikelauswertung mit den Gruppenmonatsumsätzen werden die Bruttonutzenwerte (gerundet) dargestellt sowie die Monatswerte in der Spalte Summe pro Jahr summiert.</p>	<p><i>Abbildung 13.21. Artikelverfolgung</i></p>

13.4. Setstatistiken

Die fakturierten Umsätze Ihrer Leistungen werden statistisch erfasst. Alle Statistiken finden Sie im Ordner Auswertungen | Setstatistiken:

Unterordner	Funktion	Abbildung
Setstatistiken	<p>Umsatzliste</p>	<p><i>Abbildung 13.22. Umsatzliste</i></p>
	<p>Jahresumsätze</p>	<p><i>Abbildung 13.23. Jahresumsätze</i></p>

Unterordner	Funktion	Abbildung
	Gruppenjahresumsätze	Abbildung 13.24. Gruppenjahresumsätze

13.5. Personalstatistiken

Umsätze und Kostenbuchungen Ihrer Mitarbeiter werden statistisch erfasst. Alle Statistiken finden Sie im Ordner Auswertungen | Personalstatistiken:

Damit Statistiken erfasst werden, muss in den [Personalstammdaten](#) der Mitarbeiter eine Provisionsart sowie ein Provisionsatz angegeben sein.

Unterordner	Funktion	Abbildung
Personalstatistiken	Jahresumsätze	Abbildung 13.25. Jahresumsätze
	Gruppenjahresumsätze	Abbildung 13.26. Gruppenjahresumsätze
	Wochenzettel	Abbildung 13.27. Wochenzettel

13.6. Buchungslisten

Umsätze und Kostenbuchungen Ihrer Mitarbeiter werden statistisch erfasst. Alle Statistiken finden Sie im Ordner Auswertungen | Buchungslisten:

Unterordner	Funktion	Abbildung
Buchungslisten	<p>Rechnungsjournal</p> <p>Zeigt das Rechnungsjournal pro Projekt an.</p>	<p>Abbildung 13.28. Rechnungsjournal</p>
	<p>Offene Posten</p>	<p>Abbildung 13.29. Offene Posten</p>
	<p>Projektabrechnung</p> <p>Zeigt eine Liste der Buchungen pro Projekt an.</p>	<p>Abbildung 13.30. Projektabrechnung</p>

13.7. Nachkalkulation

Diverse Auswertungen zur Nachkalkulation finden Sie im Ordner Auswertungen | Nachkalkulation:

Unterordner	Funktion	Abbildung
Nachkalkulation	<p>Buchungsprotokoll</p>	<p>Abbildung 13.31. Buchungsprotokoll</p>

Unterordner	Funktion	Abbildung
	<p>Buchungsübersicht</p>	<p>Abbildung 13.32. Buchungsübersicht</p>
	<p>Stundenrapport</p>	<p>Abbildung 13.33. Stundenrapport</p>
	<p>Stundenrapport detailliert</p>	<p>Abbildung 13.34. Stundenrapport detailliert</p>
	<p>Lohnartenübersicht</p>	<p>Abbildung 13.35. Lohnartenübersicht</p>
	<p>Monatsauswertung</p>	<p>Abbildung 13.36. Monatsauswertung</p>

Unterordner	Funktion	Abbildung
	Stundennachweis	Abbildung 13.37. Stundennachweis
	Anlagenkosten Siehe dazu auch Service und Wartung von Anlagen .	Abbildung 13.38. Anlagenkosten
	Material Soll-/Ist-Vergleich	Abbildung 13.39. Material Soll-/Ist-Vergleich

13.8. Arbeitspakete

Auswertungen zu Ihren Arbeitspaketen finden Sie im Ordner Auswertungen | Arbeitspakete:

Unterordner	Funktion	Abbildung
Arbeitspakete	Stundenfortschreibung	Abbildung 13.40. Stundenfortschreibung
	Stundenrapport	Abbildung 13.41. Stundenrapport

Unterordner	Funktion	Abbildung
	<p>Soll-Ist-Vergleich</p>	<p>Abbildung 13.42. Soll-/Ist-Vergleich</p>
	<p>Soll-Ist-Vergleich verdichtet</p>	<p>Abbildung 13.43. Soll-/Ist-Vergleich verdichtet</p>

Kapitel 14. Zubehör

Dieser Abschnitt unterstützt Sie unter anderem beim Aufruf von nützlichen Microsoft® Produkten und deren Integration in MOS'aik. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie MOS'aik und Microsoft Word® miteinander verbinden. Auf diese Weise können Sie z.B. mit Microsoft Word® direkt auf die Adressen in MOS'aik zugreifen.

Folgende Themen werden nachfolgend vertieft:

- > [Makros](#)
- > [MOS'aik an Microsoft Office anschließen](#)
- > [E-Mail Funktionen](#)
- > [Routenplaner](#)

14.1. Makros

Makros sind hilfreiche Funktionen, die Sie aus jeder MOS'aik-Anwendung über das Menü ≡ Extras > Makro aufrufen können. Es erscheint die folgende Auswahl:

Im Feld *Beschreibung* sehen sie, welche Funktion das Makro ausführt. Wählen Sie das gewünschte Makro entweder durch Doppelklick oder durch einfaches Anklicken und anschließendes Betätigen der Schaltfläche Ausführen aus.

Die Bedienung der aufgerufenen Programme entnehmen Sie den Bedienungsanleitungen der entsprechenden Programme.

Folgende Makros werden im Bereich *Zubehör* angeboten:

Makro

Abbildung

Dial

Die in MOS'aik integrierte Wählhilfe ermöglicht es, Telefonnummern der Adressen und Ansprechpartner direkt anzurufen.

Eine weiterführende Beschreibung finden Sie unter [Abschnitt 14.1.1, „Wählhilfe zum Telefonieren“](#).

Makro

Abbildung

Einfügen Datum

Mit dem Makro **Einfügen Datum** können Sie im aktuellen Eingabefeld das aktuelle Datum einfügen.

Wählen Sie dazu ein Eingabefeld an und starten Sie dann die Funktion. Das aktuelle Datum wird eingefügt.

Einfügen Uhrzeit

Mit dem Makro **Einfügen Uhrzeit** können Sie im aktuellen Eingabefeld die aktuelle Uhrzeit einfügen.

Wählen Sie dazu ein Eingabefeld an und starten Sie dann die Funktion. Die aktuelle Uhrzeit wird eingefügt.

Explorer

Mit dem Makro **Explorer** können Sie den Microsoft Windows Explorer® im MOS'aik-Programmverzeichnis starten.

Makro

Taschenrechner

Wenn Sie Zwischenberechnungen durchführen müssen, können Sie dies mit Ihrem Taschenrechner machen. Oder einfacher, Sie rufen den Taschenrechner von Microsoft® auf und machen damit Ihre Berechnung. Diesen können Sie über das Makro **Rechner** starten.

Sobald Sie das Ergebnis berechnet haben, können Sie es über das Kontextmenü oder die Tastenkombinationen **[Strg]+[C]** (Kopieren) in die Zwischenablage kopieren.

Jetzt müssen Sie im MOS'aik-Zielfeld nur noch das Symbol oder **[Strg]+[V]** (Einfügen) drücken und schon haben Sie dort das Ergebnis ohne mögliche Übertragungsfehler stehen. Eventuelle Rundungen nimmt MOS'aik anhand der definierten Nachkommastellen des Zielfeldes automatisch vor.

Der Taschenrechner bleibt so lange auf der Taskleiste von Windows aktiv, bis Sie ihn schließen. Dadurch können Sie ihn jederzeit wieder aufrufen und weitere Berechnungen durchführen.

Wordpad

Mit dem Makro **Wordpad** können Sie das Windows-Programm Wordpad starten, um sich z.B. Notizen zum aktuellen Vorgang zu machen oder Daten aus der Zwischenablage in einem externen Dokument abzulegen.

14.1.1. Wählhilfe zum Telefonieren

Die in MOS'aik integrierte Wählhilfe ermöglicht es, Telefonnummern der Adressen und Ansprechpartner direkt anzurufen.

Auswahl der Telefonnummer mit automatischem Anruf

Sie haben in der **Adressverwaltung** die Telefonnummer eines Kunden bzw. Lieferanten gesucht. Mit der **Wählhilfe**, die in MOS'aik eingebunden ist, werden Sie automatisch mit ihm verbunden. Markieren Sie in der Liste **Alle Adressen** oder **Ansprechpartner** eine Adresse. Mit der Funktion **Anrufen** wird ein Menü zur Auswahl der Telefonnummer bzw. Mobiltelefonnummer der Adresse und der Ansprechpartner geöffnet. Zur Nutzung einer automatischen Anrufsfunktion aus MOS'aik heraus müssen Sie die entsprechenden **technischen Voraussetzungen** in Ihrer Telefonanlage schaffen. Die in den Adressen von MOS'aik abgelegten Telefonnummern müssen folgende Struktur aufweisen:

```
+49 (123) 123456
# Telefonanschluss
```

```
# Ortsvorwahl ohne führende Null in Klammern
# Leerzeichen und anschließend der Landesvorwahl (anschließend ein Leerzeichen)
```

MOS'aik nutzt als Wählhilfe den Windows-Dialer (siehe: Windows-Funktion "dialer.exe" im Startmenü). Sie können das automatische Anrufen aus MOS'aik heraus mit diesem Programm testen.

- Beachten Sie, dass diese MOS'aik Funktion, im Gegensatz zu einem sogenannten CTI-Client, nicht die Steuerung der Telefonie übernimmt und beim Wählen lediglich die Telefonnummer an den Windows® Telefonieprovider sendet, sondern diese erst beim Annehmen eines Gespräches erhält.

Telephony Application Programming Interface (TAPI)

In der TAPI Schnittstelle für [Telefonieanwendungen](https://de.wikipedia.org/wiki/Telefonie) [https://de.wikipedia.org/wiki/Telefonie] können Sie die Leitungen und Rufbehandlung konfigurieren.

Die Konfiguration der TAPI-Schnittstelle erfolgt über das Menü **Extras > Optionen**.

Als TAPI Provider stehen *TAPI3*, *ESTOS* und *SWYX* zur Verfügung.

Für die Konfiguration der TAPI Leitung für eingehende Anrufe stehen die Werte *SSTP*, *PPTP*, *RAS*, *PPPoE Line*, *WAN Miniport (L2TP)* und *Agile VPN* zur Verfügung.

Abhängig von der verwendeten Telefonanlage sowie eventuell eingesetzter Software (z.B. SWYX oder ESTOS) sind bei der Einrichtung einige Besonderheiten zu beachten. Lassen Sie sich bei Bedarf durch den Moser Service beraten.

Bei eingehenden Anrufen wird ein Dialog angezeigt, der weitere Aktionen zum Anruf anbietet:

Abbildung 14.1. Optionen

Abbildung 14.2. Aktionen

14.2. MOS'aik an Microsoft Office® anschließen

Sie können direkt mit Microsoft Word® auf die Adressdaten von MOS'aik zugreifen. Um diese zu ermöglichen, müssen Sie zunächst Microsoft Office® mit der MOS'aik-Datenbank verbinden. Es gibt prinzipiell zwei Wege, die den Zugriff ermöglichen. Falls Sie die Software Microsoft Access® einsetzen, ist ein vereinfachter Zugriff mithilfe der *Arbeitsgruppen* möglich. Alternativ richten Sie eine sogenannte ODBC-Datenquelle ein, die Ihnen ebenfalls den Zugriff auf Ihre Datenbank ermöglicht.

Eine detaillierte Anleitung hierzu finden Sie im [Moser FAQ - MOS'aik an Microsoft Office® anschließen](#).

14.3. E-Mail Funktionen

In den **Vorgangsansichten** stehen Ihnen unter **Vorgang Weitere Funktionen »** sowie in weiteren Arbeitsblättern unter **Weitere Schritte Plugins »** verschiedene Funktionen zur einfachen Erstellung von E-Mails an Ihre Kunden und Lieferanten zur Verfügung.

Abbildung 14.3. E-Mail Funktionen

The screenshot shows the MOS'aik software interface for 'MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)'. The main window displays an order overview for '1. Auftrag Diverse Beispiele im Handbuch PV 18.03.2019 (adler)'. A context menu is open over the 'Weitere Funktionen' section, listing several actions:

- Nummerieren...
- Aktualisieren...
- Anlage zum Auftrag erstellen...
- Verrechnungssätze aktualisieren...
- E-Mail an 'Anja.Adler@anja-adler-wohnungsbau.de' schreiben...
- Routenplaner zur Anschrift von 'adler'
- E-Mail an 'Peter.Meier@adler.de' schreiben...

The background interface shows a navigation pane on the left with categories like 'Verwaltung', 'Adressen', 'Personal', 'Arbeitsmodelle', etc. The main area displays order details, including a table of items:

Einheit	Beschreibung	EP	GP
Stück	JACOBI J15 Entlüfter braun	19,92 €	19,92 €
			19,92 €

Below the table, there is a summary section with fields for 'Zahlungsart', 'GP Summe', 'Rabattfähig', 'Netto', 'USt', and 'Brutto'. At the bottom, there is a table for 'Artikel d-014' with columns for 'Lieferant', 'Best.-Nr.', 'Best.Mge.', 'Einh.', 'LP/WP', 'Rab%', 'EK', 'Auftrag', and 'Bemerkungen'.

Auf diese Weise können Sie schnell eine E-Mail an die aktuelle Adresse, Lieferadresse oder einen Ansprechpartner zur Adresse verfassen.

14.4. Routenplaner

Der in MOS'aik integrierte Routenplaner unterstützt Sie bei der Streckenplanung für Fahrten vom Firmensitz (siehe [Abschnitt 5.3.1, „Firmenstammdaten“](#)) zu Ihren Kunden. Das Plugin ist erreichbar aus den **Kunden- und Lieferantenakten** sowie über die Arbeitsblätter **Alle Adressen** und **Adresse** im Bereich **Weitere Schritte Plugins »**. Außerdem findet man den Routenplaner im Bereich **Vorgang Weitere Funktionen »** der Vorgangsansichten. Zur Anzeige der Route wird der Google Maps Routenplaner in einem separaten, nicht integrierten Browserfenster geöffnet (z.B. Microsoft Internet Explorer®).

Abbildung 14.4. Integrierter Routenplaner

Die Routenplaner Funktion steht sowohl für Ihre Kunden- und Lieferantenadressen als auch für zusätzliche Ansprechpartner oder Lieferadressen zur Verfügung.

Für die korrekte Standortbestimmung ist ggf. eine [Standortfreigabe](#) erforderlich.

Kapitel 15. Schlusswort

Dieser Dokumentation liegt der Programmstand von **MOS'aik 4.42.400** zugrunde. Die Beschreibung aller Produktänderungen sowie die aktuellste Produkt-Dokumentation finden Sie über die **Online-Hilfefunktion**. Auf dem Moser Produktmedium (CD/DVD bzw. USB) ist außerdem eine Update-Anleitung im PDF-Format sowie ein Programm enthalten, mit dem Sie sich PDF-Dokumente anschauen und diese bei Bedarf ausdrucken können.

Wir sind bei der Zusammenstellung dieses Textes mit großer Sorgfalt vorgegangen. Sollte sich trotzdem ein Fehler eingeschlichen haben, benachrichtigen Sie uns. Wir werden ihn umgehend berichtigen.

Gleiches gilt, wenn Sie Vorschläge haben, wie wir diese Dokumentation oder unser Programm verbessern können. Wir freuen uns über jede Anregung.

**Jeder Stillstand ist ein Rückschritt und das wollen wir nicht.
Fortschritt ist unser Motto; das sind wir Ihnen schuldig.**

Copyright:

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis dürfen weder das Handbuch noch Auszüge daraus mit mechanischen oder elektronischen Mitteln, durch Fotokopieren oder durch irgendeine andere Art und Weise vervielfältigt oder übertragen werden.